# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

# ОТЧЕТ

# по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: «Исследование интерфейсов программных модулей»

Студент гр. 8381	Муковский Д.В
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

## Цель работы.

Исследование интерфейса управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системные данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

### Основные теоретические положения.

При начальной загрузке программы формируется PSP, который размещается в начале первого сегмента программы. PSP занимает 256 байт и располагается с адреса, кратного границе сегмента. При загрузке модулей типа .COM все сегментные регистры указывают на адрес PSP. При загрузке модуля типа .EXE сегментные регистры DS и ES указывают на PSP. Именно по этой причине значения этих регистров в модуле .EXE следует переопределять.

Таблица 1 – Формат PSP

Смещение	Длина поля(байт)	Содержимое поля	
0	2	int 20h	
2	2	Сегментный адрес первого байта недоступной памяти. Программа не должна модифицировать содержимое памяти за этим адресом.	
4	6	Зарезервировано	
0Ah (10)	4	Вектор прерывания 22h (IP,CS)	
0Eh (14)	4	Вектор прерывания 23h (IP,CS)	
12h (18)	4	Вектор прерывания 24h (IP,CS)	
2Ch (44)	2	Сегментный адрес среды, передаваемой программе.	
5Ch		Область форматируется как стандартный неоткрытый блок управления файлом (FCB)	
6Ch		Область форматируется как стандартный неоткрытый блок управления файлом (FCB). Перекрывается, если FCB с адреса 5Ch открыт.	
80h	1	Число символов в хвосте командной строки.	
81h		Хвост командной строки - последовательность символов после имени вызываемого модуля.	

Область среды содержит последовательность символьных строк вида: имя = параметр. В первой строке указывается имя СОМЅРЕС, которая определяет используемый командный процессор и путь к СОММАND.COM. Следующие строки содержат информацию, задаваемую командами РАТН, PROMPT, SET. Среда заканчивается также байтом нулей. Таким образом, два нулевых байта являются признаком конца переменных среды. Затем идут два байта, содержащих 00h, 01h, после которых располагается маршрут загруженной программы. Маршрут также заканчивается байтом 00h.

# Выполнение работы.

Написан и отлажен программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1. Сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, в шестнадцатеричном виде.
- 2. Сегментный адрес среды, передаваемой программе, в шестнадцатеричном виде.
- 3. Хвост командной строки в символьном виде.
- 4. Содержимое области среды в символьном виде.
- 5. Путь загружаемого модуля.

Результат выполнения программы представлен на рис. 1.

```
S:\>lr2.com
1.Unavailable memory segment address: 9FFF
2.Segment address of the environment: 0188
3.No command line tail
4.Program environment content:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
5.Path:
S:\LR2.COM
```

Рисунок 1 – Вывод программы

# Контрольные вопросы.

Сегментный адрес недоступной памяти.

# 1. На какую область памяти указывает адрес недоступной памяти?

Область недоступной памяти начинается с 9FFFh и заканчивается адресом FFFFh. Ее адрес указывает на служебную часть памяти, которую DOS не может выделить под программу.

# 2. Где расположен этот адрес по отношению области памяти, отведенной программе?

Адрес недоступной памяти указывает на последний параграф памяти, отведенной для пользовательских программ.

# 3. Можно ли в эту область памяти писать?

Да, так как DOS не контролирует обращение программы к памяти.

# Среда, передаваемая программе:

# 1. Что такое среда?

Среда — это область памяти, в которой в виде последовательности символьных строк вида: "имя=параметр, 0" (переменная среды) записаны значения переменных. Среда служит для передачи программам требуемых параметров. Параметры заносятся в среду с помощью системной команды SET. Системные и прикладные программы могут анализировать текущий состав среды и извлекать из него относящиеся к ним параметры.

# 2. Когда создается среда? Перед запуском приложения или в другое время?

Начальная среда, в которой будут работать активизируемые программы, создается при начальной загрузке DOS. При запуске программы происходит лишь копирование среды в новую область памяти.

# 3. Откуда берется информация, записываемая в среду?

Информация, записываемая в среду, берётся из системного файла *autoexec.bat*. Это системный пакетный файл, который содержит информацию о ключевых переменных среды, таких как: PATH, PROMPT и COMSPEC.

# Вывод.

В результате выполнения данной лабораторной работы был исследован интерфейс управляющей программы и загрузочных модулей. Была написана программа, которая выводит на экран сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, сегментный адрес среды, передаваемой программе, хвост командной строки и путь загружаемого модуля.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ LR2.ASM

LAB SEGMENT

ASSUME CS:LAB, DS:LAB, ES:NOTHING, SS:NOTHING

ORG 100H

MAIN: JMP BEGIN

; данные

UNAVAILABLE MEMORY db "Unavailable memory segment

address: ", 13, 10, "\$"

ENVIRONMENT db "Segment address of the environment:

", 13, 10, "\$"

LINE TAIL db "Command line tail: ",

13, 10, "\$"

NO TAIL db "No command line tail", 13, 10,

"\$"

ENVIRONMENT CONTENT db "Program environment content:",

13, 10, "\$"

PATH db "Path:", 13, 10, "\$"

CONTENT\_EMPTY\_LINE db 13, 10, "\$"

TETR\_TO\_HEX PROC NEAR

AND AL, OFH

CMP AL, 09

JBE NEXT

ADD AL, 07

NEXT: ADD AL, 30H

RET

TETR\_TO\_HEX ENDP

;-----

-----

BYTE TO HEX PROC NEAR

;байт в al переводится в два символа шест. числа в ах

PUSH CX

MOV AH, AL

```
CALL TETR TO HEX
             XCHG AL, AH
             MOV CL, 4
             SHR AL, CL
             CALL TETR TO HEX ;в al старшая цифра
             POP CX
                                ;в ah младшая цифра
             RET
    BYTE TO HEX ENDP
______
    WRD_TO_HEX PROC NEAR
    ;перевод в 16 с/с 16 разрядного числа
    ;в ах - число, di - адрес последнего символа
             PUSH BX
             MOV BH, AH
             CALL BYTE_TO HEX
             MOV [DI], AH
             DEC DI
             MOV [DI], AL
             DEC DI
             MOV AL, BH
             XOR AH, AH
             CALL BYTE TO HEX
             MOV [DI], AH
             DEC DI
             MOV [DI], AL
             POP
                 BX
             RET
    WRD TO HEX ENDP
    ;-----
_____
    BYTE TO DEC PROC NEAR
    ;перевод в 10 c/c, si - адрес поля младшей цифры
             PUSH CX
             PUSH DX
             PUSH AX
```

```
XOR AH, AH
          XOR DX, DX
          MOV CX, 10
   LOOP BD:
          DIV CX
          OR DL, 30H
          MOV [SI], DL
          DEC SI
          XOR DX, DX
          CMP AX, 10
          JAE
             LOOP BD
          CMP AX, 00H
          JBE END L
          OR AL, 30H
          MOV [SI], AL
   END_L:
          POP AX
          POP DX
          POP
             CX
          RET
   BYTE_TO_DEC ENDP
   ;-----
_____
   PRINT PROC NEAR
          PUSH AX
          MOV AH, 09H
          INT 21H
          POP AX
          RET
   PRINT ENDP
   ;-----
_____
```

BEGIN:

#### PUSH AX

# UNAVAILABLE MEMORY PRINT:

MOV DI, OFFSET UNAVAILABLE\_MEMORY
ADD DI, 39

MOV AH, DS:[02H]

MOV AL, DS:[03H]

CALL WRD\_TO\_HEX

MOV DX, OFFSET UNAVAILABLE\_MEMORY

CALL PRINT

#### ENVIRONMENT PRINT:

MOV DI, OFFSET ENVIRONMENT
ADD DI, 39
MOV AH, DS: [2CH]
MOV AL, DS: [2DH]
CALL WRD\_TO\_HEX
MOV DX, OFFSET ENVIRONMENT
CALL PRINT

# LINE TAIL\_PRINT:

MOV AL, DS: [80H]

MOV DI, OFFSET LINE\_TAIL

ADD DI, 18

TEST AL, AL

JE NO\_TAIL\_PRINT

MOV SI, 81H

TAIL:

MOV AL, DS: [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP TAIL

MOV DX, OFFSET LINE\_TAIL

CALL PRINT

#### NO TAIL PRINT:

MOV DX, OFFSET NO TAIL

CALL PRINT

#### ENVIRONMENT CONTENT PRINT:

MOV DX, OFFSET ENVIRONMENT CONTENT

CALL PRINT

XOR DI, DI

XOR AX, AX

MOV BX, 2CH

MOV ES, [BX]

MOV DX, OFFSET CONTENT\_EMPTY\_LINE

#### LINE PRINT:

MOV AL, ES:[DI]

CMP AL, 0

JNE PRINT SYMB

MOV DX, OFFSET CONTENT\_EMPTY\_LINE

CALL PRINT

INC DI

MOV AX, ES:[DI]

CMP AX,0001H

JE PATH PRINT

JMP LINE PRINT

#### PRINT\_SYMB:

MOV DL, AL

XOR AL, AL

MOV AH,02H

INT 21H

INC DI

MOV AX, ES:[DI]

CMP AX,0001H

JE PATH PRINT

JMP LINE PRINT

#### PATH PRINT:

ADD DI,2

MOV DX, OFFSET PATH

CALL PRINT

#### PATH SYMB PRINT:

MOV AL, ES:[DI]

TEST AL, AL

JE EXIT

MOV DL, AL

MOV AH, 02H

INT 21H

INC DI

JMP PATH SYMB PRINT

#### EXIT:

POP AX

POP DX

XOR AL, AL

MOV AH, 4CH

INT 21H

RET

LAB ENDS

END MAIN