# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5 по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 8381	 Почаев Н.А.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2020

### Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

## Основные теоретические положения.

Пользовательский обработчик прерываний получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартном прерыванию.

### Выполнение работы.

Выполнение работы производилось на базе операционной системы Windows XP (32 bit), запускаемой в системе виртуализации VMware Workstation, в редакторе Notepad++. Сборка и отладка модулей производились с помощью компилятора MASM и отладчика AFD. Также в работе был использован консольный файловый менеджер Far Manager и HEX-редактор HxD. Для дополнительного тестирования и проверки функциональности программы использовался DOSBox.

В ходе выполнения данной лаборыторной работы был написан и отлажен программный модуль типа EXE, который выполняет следующие функции:

- 1. Проверяет установлено ли пользовательское прерывание.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания, если она еще не установлена.
- 3. Если она уже остановлена выводится соответствующее сообщение.
- 4. По нажатию клавиши f1 прерывание будет выводить соответствующие сообщения.
- 5. Если скан-код не совпадает с данными, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.

Функции, реализованный в программе, приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Функции, реализованные в программе

Процедура	Описание				
MY_CUSTOM_ITERRUPT	Резидентное прерывание, которое загружается в память и выполняет вывод символа от сообщения при нажатии на fl				
WRITE_STRING	Вывод строки на экран				
LOAD_FLAG	Проверка на наличия флага "/un"				
IS_LOAD	Проверка на загрузку пользовательского прерывания в память				
LOAD_ITERRAPT	Сохранение первоначального прерывания и загрузка пользовательского прерывания в память				
UNLOAD_ITERRAPT	Выгрузка пользовательского прерывания из памяти, а также освобождение памяти и восстановление первоначальных прерываний				
MAIN	Главная функция				

1. Пример загрузки прерывания в память приведён на рис. ниже:

2. Пример вывода после нажати кнопки f1 несколько раз приведён на рис. ниже:

```
D:\>It works! 42. It works! 42. It works! 42. It works! 42._
```

3. Расположение в памяти прерывания представлено на рис. ниже:

D:\>LR3\_1.COM

Availible memory: 648240 B Extended memory: 15360 KB

SD/SC	i	l Size 16	22	Add 000	PSP	ł		MCB 7	i	Address 016F	ŕ
		64		000			)	41		0171	
		256		004			)	41		0176	
		144		019			)	41		0187	
MAIN		496		019			)	41		0191	
		144		01B			)	41		01B1	
LR3_1		648240		01B			À	56		<b>01BB</b>	

4. Выгрузка прерывания из памяти приведена на рис. ниже:

5. Состояние памяти после данного действия приведено на рис. ниже:

D:\>LR3\_1.COM

Availible memory: 648912 B Extended memory: 15360 KB

	inclinor 9 · 13				
Address	MCB Type	PSP Address	l Size	ı	SD/SC
016F	4D	0008	16		
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0191	5A	0192	648912		LR3_1
0131	011	0170	010310		2210_1

### Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы была исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Программа загружает и выгружает резидент, а также производится проверка флагов и загрузки прерывание в память. С помощью rout при нажатии на клавишу f1 на экран посимвольно выводится строка, определённая в этом прерывании.

### Ответы на контрольные вопросы.

- 1. Какого типа прерывания использовались в работе? Был реализован обработчик для аппаратного прерывания (от клавиатуры), в коде программы также использовались программные прерывания (например 21h).
- 2. Чем отличаетяс скан-код и ASCII код?

Скан-код – код клавиши, позволящий опознавать нажатые клавиши драйверу клавиатуры. Контроллер пересылает скан-код в порт.

Код ASCII – это уникальный код для каждого символа.

Скан код характеризуете клавишу, а код ANCSII – символ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ.

```
CODE
        SEGMENT
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
MY_CUSTOM_ITERRUPT PROC far
    jmp custom_interrupt
    PSP dw ?
    KEEP IP dw 0
    KEEP_CS dw 0
    ITERRUPT_ID dw 8f17h
    STR_ITERRUPT db 'It works! 42. $'
    KEEP SS dw ?
    KEEP_SP dw ?
    KEEP_AX dw ?
    REQ KEY db 3Bh
    STR_INDEX db 0
    ITERRUPT_STACK dw 32 dup (?)
    END_IT_STACK dw ?
custom interrupt:
   mov KEEP_SS,ss
   mov KEEP_SP,sp
   mov KEEP_AX,ax
   mov ax,cs
   mov ss,ax
   mov sp,offset END_IT_STACK
   push bx
   push cx
   push dx
   in al,60h
   cmp al, REQ KEY
   je m_do_req
   call dword ptr cs:KEEP_IP
   jmp m_iter_end
m_do_req:
    in al,61h
      mov ah, al
      or al, 80h
```

```
out 61h, al
      xchg ah, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
    xor bx,bx
    mov bl,STR_INDEX
m_write_s:
   mov ah,05h
   mov cl,STR_ITERRUPT[bx]
   cmp cl,'$'
   je m_str_end
   mov ch,00h
   int 16h
   or al, al
   jnz m_skip
   inc bl
   mov STR_INDEX,bl
   jmp m_iter_end
m_skip:
   mov ax,0C00h
   int 21h
   jmp m_write_s
m_str_end:
   mov STR_INDEX,0
m_iter_end:
      pop dx
      рор сх
      pop bx
      mov ax, KEEP_SS
      mov ss, ax
      mov ax, KEEP_AX
      mov sp, KEEP_SP
   iret
m_iterrapt_end:
MY_CUSTOM_ITERRUPT ENDP
WRITE_STRING PROC near
   push AX
```

```
mov AH,09h
   int 21h
   pop AX
   ret
WRITE_STRING ENDP
LOAD_FLAG PROC near
   push ax
   mov PSP,es
   mov al,es:[81h+1]
   cmp al,'/'
   jne m_load_flag_end
   mov al,es:[81h+2]
   cmp al, 'u'
   jne m_load_flag_end
   mov al,es:[81h+3]
   cmp al, 'n'
   jne m_load_flag_end
   mov flag,1h
m_load_flag_end:
   pop ax
   ret
LOAD_FLAG ENDP
IS_LOAD PROC near
   push ax
   push si
   mov ah,35h
   mov al,1Ch
   int 21h
   mov si,offset ITERRUPT_ID
   sub si,offset MY_CUSTOM_ITERRUPT
   mov dx,es:[bx+si]
   cmp dx, 8f17h
   jne m_is_load_end
   mov flag_load,1h
m_is_load_end:
   pop si
   pop ax
   ret
IS_LOAD ENDP
LOAD_ITERRAPT PROC near
   push ax
```

```
push dx
   call IS_LOAD
   cmp flag_load,1h
   je m_already_load
   jmp m_start_load
m_already_load:
   lea dx,STR_ALR_LOAD
   call WRITE_STRING
   jmp m_end_load
m_start_load:
   mov AH,35h
      mov AL,1Ch
      int 21h
      mov KEEP_CS, ES
      mov KEEP_IP, BX
    push ds
    lea dx, MY_CUSTOM_ITERRUPT
    mov ax, seg MY_CUSTOM_ITERRUPT
    mov ds,ax
    mov ah,25h
    mov al, 1Ch
    int 21h
    pop ds
    lea dx, STR_SUC_LOAD
    call WRITE_STRING
    lea dx, m_iterrapt_end
    mov CL, 4h
    shr DX,CL
    inc DX
    mov ax,cs
    sub ax, PSP
    add dx,ax
    xor ax,ax
    mov AH,31h
    int 21h
m_end_load:
   pop dx
   pop ax
   ret
LOAD_ITERRAPT ENDP
```

```
UNLOAD_ITERRAPT PROC near
   push ax
   push si
   call IS_LOAD
   cmp flag_load,1h
   jne m_cant_unload
   jmp m_start_unload
m_cant_unload:
   lea dx,STR_IST_LOAD
   call WRITE_STRING
   jmp m_unload_end
m_start_unload:
   CLI
   PUSH DS
   mov ah,35h
      mov al,1Ch
      int 21h
   mov si,offset KEEP_IP
      sub si,offset MY_CUSTOM_ITERRUPT
      mov dx,es:[bx+si]
      mov ax,es:[bx+si+2]
   MOV DS,AX
   MOV AH, 25H
   MOV AL, 1CH
   INT 21H
   POP DS
   STI
   lea dx,STR_IS_UNLOAD
   call WRITE_STRING
   mov ax,es:[bx+si-2]
   mov es,ax
   mov ax,es:[2ch]
   push es
   mov es,ax
   mov ah,49h
   int 21h
   pop es
   int 21h
m_unload_end:
   pop si
   pop ax
```

```
ret
UNLOAD_ITERRAPT ENDP
Main
         PROC FAR
   push DS
         AX,AX
   xor
   push AX
         AX, DATA
   mov
         DS, AX
   mov
   call LOAD_FLAG
   cmp flag, 1h
   je m_unload_iterrapt
   call LOAD_ITERRAPT
   jmp m_end
m_unload_iterrapt:
   call UNLOAD_ITERRAPT
m end:
   mov ah,4ch
   int 21h
Main
          ENDP
CODE
          ENDS
ASTACK
          SEGMENT STACK
   DW 64 DUP(?)
ASTACK
         ENDS
DATA
          SEGMENT
   flag db 0
   flag_load db 0
                 DB 'Iterrapt is not load',
                                                   0AH, 0DH, '$'
   STR IST LOAD
                 DB 'Iterrapt is already loaded', 0AH, 0DH, '$'
   STR_ALR_LOAD
   STR_SUC_LOAD DB 'Iterrapt has been loaded',
                                                   0AH, 0DH, '$'
   STR_IS_UNLOAD DB 'Iterrapt is unloaded',
                                                   0AH, 0DH, '$'
          ENDS
DATA
          END Main
```