МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 8381	Лисок М.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определённые вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передаёт управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе №4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определённые интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определённым значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Основные теоретические положения.

Резидентные обработчики прерываний - это программные модули, которые вызываются при возникновении прерываний определенного типа (сигнал таймера, нажатие клавиши и т.д.), которым соответствуют определенные вектора прерывания. Когда вызывается прерывание, процессор переключается на выполнение кода обработчика, а затем возвращается на выполнение прерванной программы. Адрес возврата в прерванную программу (CS:IP) запоминается в стеке вместе с регистром флагов. Затем в CS:IP загружается адрес точки входа программы обработки прерывания и начинает выполняться его код. Обработчик прерывания должен заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания).

Вектор прерывания имеет длину 4 байта. В первом хранится значение IP, во втором - CS. Младшие 1024 байта памяти содержат 256 векторов. Вектор для прерывания 0 начинается с ячейки 0000:0000, для прерывания 1 - с ячейки 0000:0004 и т.д.

Обработчик прерывания - это отдельная процедура, имеющая следующую структуру:

ROUT PROC FAR

PUSH AX; сохранение изменяемых регистров

.....

<действия по обработке прерывания>

POP AX; восстановление регистров MOV AL, 20H OUT 20H,AL IRET ROUT ENDP

Две последние строки необходимы для разрешения обработки прерываний с более низкими уровнями, чем только что обработанное. Для установки написанного прерывания в поле векторов прерываний используется функция 25H прерывания 21H, которая устанавливает вектор прерывания на указанный адрес.

PUSH DS

MOV DX, OFFSET ROUT ; смещение для процедуры в DX

MOV AX, SEG ROUT ; сегмент процедуры MOV DS, AX ; помещаем в DS

MOV AH, 25H ; функция установки вектора

MOV AL, 1CH ; номер вектора

INT 21H ; меняем прерывание

POP DS

Программа, выгружающая обработчик прерываний должна восстанавливать оригинальные векторы прерываний. Функция 35 прерывания 21Н позволяет восстановить значение вектора прерывания, помещая значение сегмента в ES, а смещение в ВХ. Программа должна содержать следующие инструкции:

; -- хранится в обработчике прерываний

 $KEEP_CS\ DW\ 0$; для хранения сегмента $KEEP\ IP\ DW\ 0$; и смещения прерывания

; -- в программе при загрузке обработчика прерывания MOV AH, 35H ; функция получения вектора MOV AL, 1CH ; номер вектора ШТЕ 21Р MOV KEEP IP, BX ; запоминание смещения

MOV KEEP CS, ES ; и сегмента

; -- в программе при выгрузке обработчика прерываний CLI

PUSH DS
MOV DX, KEEP_IP
MOV AX, KEEP_CS
MOV DS, AX
MOV AH, 25H
MOV AL, 1CH
INT 21H ; восстанавливаем вектор
POP DS
STI

Для того, чтобы оставить процедуру прерывания резидентной в памяти, следует воспользоваться функцией DOS 31h прерывания 21h. Эта функция оставляет память, размер которой указывается в качестве параметра, занятой, а остальную память освобождает и осуществляет выход в DOS.

Функция 31h int 21h использует следующие параметры:

АН - номер функции 31h;

AL - код завершения программы;

DX - размер памяти в параграфах, требуемый резидентной программе.

Пример обращения к функции:

MOV DX, OFFSET LAST BYTE; размер в байтах от начала сегмента

MOV CL,4; перевод в параграфы

SHR DX,CL

INC DX ; размер в параграфах

MOV AH,31h

INT 21h

Описание функций и структур данных.

Таблица 1 – функции управляющей программы.

Название функции	Назначение
BYTE_TO_HEX	Переводит число AL в коды символов
	16 c/c, записывая получившиеся в AL
	и АН.
TETR_TO_HEX	Вспомогательная функция для работы
	BYTE_TO_HEX

WRD_TO_HEX	Переводит число AX в строку в 16 с/с, записывая получившиеся в di, начиная с младшего разряда.	
PRINT	Печатает строку на экран	
outputBP	Функция вывода строки по адресу ES:BP	
CHECK_ROUT	Функция, проверяющая установлен ли пользовательский обработчик прерываний.	
SET_ROUT	Функция, устанавливающая пользовательской прерывание.	
DELETE_ROUT	Функция, удаляющая пользовательское прерывание.	
MAIN	Основная функция программы.	
ROUT	Пользовательский обработчик прерываний, который считает и печатает на экран количество вызовов.	

Таблица 2 – структуры данных управляющей программы.

Название	Тип	Назначение
LoadResident	db	Вывод строки ' Resident was loaded!'
UnloudResident	db	Вывод строки ' Resident was unloaded!'
AlreadyLoaded	db	Вывод строки 'Resident is already
		loaded!'
NotYetLoad	db	Вывод строки 'Resident not yet loaded!'

Описание работы утилиты.

Программа проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Сh. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход через функцию 2Сh прерывания 21h. Выгружает прерывание по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Осуществляется выход через функцию 4Ch прерывания 21h. Результат работы программы представлен на рис. 1.

```
Assembling file: lab4.ASM
Error messages: Mone
Warning messages: None
Passes: 1
Remaining memory: 466k

Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
End of processing!
C:\>LAB4.EXE
Resident was loaded!

Number of calls: 004E
C:\>
```

Рисунок 1 – результат работы программы lab4.exe.

Для проверки размещения прерывания в памяти была запущена программа из лабораторной работы №3, отображающей карту памяти в виде блоков МСВ (рис. 2).

```
C:\>lab3
Available memory: 648080 B
Extended memory: 15360 KB
MCB Adress | MCB Type |
                                                 Size
                              Owner I
                                                                Name
    016F
                  4D
                               0008
                                                               DPMILOAD
    0171
                   4D
                               0000
                                                   64
                   4D
                               0040
                                                  256
    0176
                   4D
    0187
                               0192
                                                  144
                                                               LAB4
                   4D
    01RC
                   4D
                               0107
                                                  144
                                                               LAB3
    0106
                   5A
                               0107
                                              648064
                          Number of calls: 0237
```

Рисунок 2 – состояние памяти после загрузки собственного прерывания.

После поворного запуска программы было выведно сообщение о том, что резидентная программа уже загружена. Результат повторного запуска работы представлен на рис. 3.

```
C:\>LAB4.EXE
Resident is already loaded!
Number of calls: 0477
C:\>_
```

Рисунок 3 – повторный запуск программы lab4.exe.

Была запущена программа с ключом выгрузки. Для того чтобы проверить, что память, занятая резидентом, освобождена, был выполнен запуск программы лабораторной работы №3.

```
C:\>LAB4.EXE /un
Resident was unloaded!
C:\>_
```

Рисунок 4 – Результат запуска программы с ключом выгрузки.

```
:\>lab3
Available memory: 648928 B
Extended memory: 15360 KB
MCB Adress | MCB Type | Owner |
                                          Size
                                                        Name
   016F
                4D
                           8000
                                            16
   0171
                4D
                           0000
                                                       DPMILOAD
                                            64
                4D
                           0040
                                           256
   0176
                4D
                           0192
                                           144
   0187
                5A
                                                       LAB3
```

Рисунок 5 – Состояние памяти после выгрузки резидентной программы.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен и построен обработчик прерываний сигналов таймера.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Ответ: Прерывание по таймеру вызывается каждые 55 мс — 18 раз в секунду. После вызова сохраняется содержимое регистров и определяется источник прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерываний. Полученный адрес сохраняется в регистр CS:IP. После этого управление передаётся по этому адресу, т. е. выполняется запуск обработчика прерываний и происходит его выполнение. После выполнения происходит возврат управления прерванной программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: В данной лабораторной работе использовались аппаратные прерывания (1Ch), прерывания функций MS DOS (int 21h) и прерывания функций BIOS (int 10h).

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
CODE SEGMENT
      ASSUME CS:_CODE, DS:_DATA, ES:NOTHING, SS:_STACK
      PROC FAR
ROUT
      jmp start
                          01984h
      SIGNATURE
                    dw
      KEEP PSP
                     0
               dw
      KEEP IP
                dw
      KEEP CS
                     0
                dw
      INT STACK
                     dw
                          100 dup (?)
      COUNT
                     dw
                          0
      KEEP_SS dw
                     0
      KEEP_AX
                     dw
                          ?
      KEEP_SP dw
                     0
      MESSAGE db 'Number of calls:
                                           $'
  start:
      mov
           KEEP_SS, SS
           KEEP SP, SP
      mov
           KEEP AX, AX
      mov
           AX, seg INT STACK
      mov
           SS, AX
      mov
           SP, 0
      mov
      mov AX, KEEP AX
      push
                ax
      push
                bp
      push
                es
      push
                ds
```

push

dx

push di mov ax, cs mov ds, ax mov es, ax mov ax, CS:COUNT add ax, 1 mov CS:COUNT, ax mov di, offset MESSAGE + 20 call WRD_TO_HEX mov bp, offset MESSAGE call outputBP pop di pop dx pop ds pop es pop bp pop ax mov al, 20h out 20h, al mov AX, KEEP_SS SS, AX mov AX, KEEP_AX mov mov SP, KEEP_SP iret ROUT ENDP TETR_TO_HEX PROC near and al,0fh

al,09

NEXT

cmp

jbe

add al,07

NEXT: add al,30h

ret

TETR_TO_HEX ENDP

BYTE_TO_HEX PROC near

push cx

mov ah,al

call TETR_TO_HEX

xchg al, ah

mov cl,4

shr al,cl

call TETR_TO_HEX

pop cx

ret

BYTE_TO_HEX ENDP

WRD_TO_HEX PROC near

push bx

mov bh,ah

call BYTE_TO_HEX

mov [di],ah

dec di

mov [di],al

dec di

mov al,bh

xor ah,ah

call BYTE_TO_HEX

mov [di],ah

dec di

mov [di],al

pop bx

ret

WRD TO HEX ENDP

```
outputBP PROC near
```

push ax

push bx

push dx

push cx

mov ah, 13h

mov al, 0

mov bl, 03h

mov bh, 0

mov dh, 23

mov dl, 22

mov cx, 21

int 10h

pop cx

pop dx

pop bx

pop ax

ret

outputBP ENDP

END_ROUT:

PRINT PROC near

push ax

mov ah,09h

int 21h

pop ax

ret

PRINT ENDP

CHECK_ROUT PROC

mov ah, 35h

```
mov al, 1ch
      int 21h
      mov si, offset SIGNATURE
      sub si, offset ROUT
      mov ax, 01984h
      cmp ax, ES:[BX+SI]
      jе
              ROUT_IS_LOADED
      call
              SET_ROUT
 ROUT_IS_LOADED:
      call DELETE_ROUT
      ret
CHECK_ROUT ENDP
SET_ROUT PROC
      mov ax, KEEP_PSP
      mov es, ax
      cmp byte ptr es:[80h], 0
               LOAD
      jе
      cmp byte ptr es:[82h], '/'
      jne LOAD
      cmp byte ptr es:[83h], 'u'
             LOAD
      jne
      cmp byte ptr es:[84h], 'n'
      jne LOAD
      lea dx, NotYetLoad
      call PRINT
          EXIT
      jmp
 LOAD:
      mov ah, 35h
      mov al, 1ch
      int 21h
      mov KEEP_CS, ES
      mov KEEP_IP, BX
```

```
call
                PRINT
       ;interrupt vector loading
      push
                ds
      mov dx, offset ROUT
      mov ax, seg ROUT
      mov ds, ax
      mov ah, 25h
      mov al, 1ch
      int 21h
      pop ds
       ;memory allocation
      mov dx, offset END_ROUT
      mov cl, 4
      shr dx, cl
      inc dx
      add dx, _CODE
      sub dx, KEEP PSP
      sub al, al
      mov ah, 31h
      int 21h
  EXIT:
      sub al, al
      mov ah, 4ch
      int 21h
SET_ROUT ENDP
DELETE_ROUT PROC
      push
                dx
      push
                ax
      push
                ds
      push
                es
      mov ax, KEEP_PSP
```

lea

dx, LoadResident

```
mov es, ax
cmp byte ptr es:[80h], 0
         END DELETE
jе
cmp byte ptr es:[82h], '/'
    END DELETE
jne
cmp byte ptr es:[83h], 'u'
jne END_DELETE
cmp byte ptr es:[84h], 'n'
jne END_DELETE
         dx, UnloudResident
lea
call
         PRINT
mov ah, 35h
mov al, 1ch
int 21h
mov si, offset KEEP_IP
sub si, offset ROUT
mov dx, es:[bx+si]
mov ax, es: [bx+si+2]
mov ds, ax
    ah, 25h
mov
mov
    al, 1ch
    21h
int
mov ax, es: [bx+si-2]
mov es, ax
mov ax, es:[2ch]
push
         es
mov es, ax
    ah, 49h
mov
int
    21h
pop es
```

```
mov ah, 49h
      int 21h
      jmp END DELETE2
      END DELETE:
      mov dx, offset AlreadyLoaded
      call PRINT
      END_DELETE2:
      pop es
      pop ds
      pop ax
      pop dx
      ret
DELETE ROUT ENDP
MAIN PROC NEAR
     mov ax, _DATA
     mov ds, ax
      mov KEEP_PSP, es
      call CHECK_ROUT
      mov ax, 4C00h
     int 21h
     ret
MAIN ENDP
_CODE ENDS
_STACK SEGMENT STACK
      db 512 dup(0)
_STACK ENDS
DATA SEGMENT
     LoadResident db 'Resident was loaded!',
0dh, 0ah, '$'
```

UnloudResident db 'Resident was unloaded!',

Odh, Oah, '\$'

AlreadyLoaded db 'Resident is already

loaded!', Odh, Oah, '\$'

NotYetLoad db 'Resident not yet

loaded!', ODH, OAH, '\$'

_DATA ENDS

END MAIN