TP-serveur-dhcp-dns-corr

Partie 1

DHCP:

Modifier le fichier /etc/network/interfaces pour avoir une ip fixe:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.50.5
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.50.2
```

• Pensez à redémarrer le service networking et à bien vérifier que vous avez une adresse ip:

```
systemctl restart networking
```

Installation du paquet isc-dhcp-server:

```
apt -y update && apt -y upgrade && apt -y install isc-dhcp-server
```

• Éditer le fichier /etc/default/isc-dhcp-server pour préciser l'interface réseau à utiliser et le fichier de configuration qui sera utilisé:

```
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf #L'endroit du fichier de configuration
INTERFACESv4="enp0s3" #Le nom de votre interface réseau
#INTERFACESv6="" #Cette ligne à commenter, nous n'utilisons pas d'IPv6
```

· Éditer le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
                                  192.168.50.100 192.168.50.200; #On précise
la 1ere adresse à donner ainsi que la dernière pour avoir l'écart demandé
       option domain-name-servers 1.1.1.1; #On donne un dns secondaire pour
les url que nous n'avons pas en local
       option routers
                                      192.168.50.2; #Sur virtualbox le router par
défaut finira en XXX.XXX.XXX.2 dans vos réseau Nat
host block_host_1 {
       hardware ethernet 08:00:27:57:XX:XX; #Adresse Mac de la machine
       deny booting; #Empêche le service de donner une adresse ip
}
```

Ici on bloque le fait que le serveur se donne une adresse ip à lui même avec la partie "host block_host_1". L'adresse MAC peut être récupéré en utilisant l commande "ip a".

Relancer maintenant le service avec la commande suivante:

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

ou vous pouvez utiliser la commande:

```
service isc-dhcp-server restart
```

 Vous n'avez plus qu'à ajouter la Vm cliente dans le réseau et vérifier que vous avez bien une adresse ip.

Partie 2

DNS

Commencez par installer le service bind9:

```
apt -y install bind9
```

Commencez par modifier le fichier /etc/hostname

```
host-dhcp.sio.lan
```

Où host-dhcp est le nom que l'on a donné à la machine lors de l'installation

• Puis le fichier /etc/hosts comme suit:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 romain.sio.lan
192.168.50.5 romain.sio.lan

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Où la 3e ligne est l'adresse ip de votre machine dhcp/dns (vous pouvez avoir l'info avec "ip a")

Modifiez maintenant le fichier /etc/network/interfaces et ajoutez ces quelques lignes :

```
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.50.5
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.50.2
    dns-domain sio.lan
    dns-search sio.lan
    dns-nameservers 192.168.50.5
```

Les 3 lignes qui ont été ajoutées à la fin serviront à recharger le fichier /etc/resolv.conf quand vous redémarrerez le service networking.

Ce fichier donne la configuration du dns utilisé sur votre machine et peut être géré par différents services (selon la distribution utilisée).

• Maintenant modifiez le fichier de configuration /etc/bind/named.conf.local :

Nous avons ici créé 2 zones, une zone directe et une zone inverse. La zone directe utilisera donc le domaine "sio.local" et la zone inverse est les 3 premiers octets de notre adresse ip mis à l'envers et suivi de "in-addr.arpa".

 Nous allons maintenant créer le fichier pour la zone directe. Le fichier se nommera /etc/bind/db.sio.lan dans ce cas là. Vous ajouterez ceci à l'intérieur:

```
$TTL 10800
$ORIGIN sio.lan.
      IN SOA romain.sio.lan. root.sio.lan. (
       20160505;
       3h;
       1h;
       1w;
       1h);
<sub>Q</sub>
                       IN NS host-dhcp.sio.lan.
host-dhcp
                       IN A 192.168.50.5
localhost
                   IN A
                               127.0.0.1
client-vm
                               192.168.50.100
                       IN A
```

Dans votre documentation vous devrez précisez les enregistrement constituant ce genre de fichier.

• Pareil pour la zone inverse, vous allez créer le fichier /etc/bind/db.50.168.192.in-addr.arpa :

- Voici quelques exemple des enregistrements qui peuvent être utilisé dans ce genre de fichier:
 - A (Address Record):
 - Syntaxe: hostname IN A ip_address
 - Utilisation : Associe un nom de domaine à une adresse IPv4.
 - AAAA (IPv6 Address Record):
 - Syntaxe: hostname IN AAAA ipv6_address
 - Utilisation : Associe un nom de domaine à une adresse IPv6.
 - CNAME (Canonical Name):
 - Syntaxe: alias IN CNAME canonical_name
 - Utilisation : Crée un alias pour un autre nom de domaine (canonical name).
- Suite:
 - MX (Mail Exchange) :
 - Syntaxe: domain IN MX priority mail_server
 - Utilisation : Indique les serveurs de messagerie pour le domaine et leur priorité.
 - NS (Name Server):
 - Syntaxe: domain IN NS nameserver
 - Utilisation : Indique les serveurs de noms autoritaires pour le domaine.
 - PTR (Pointer):
 - Syntaxe: ip_address IN PTR hostname
 - Utilisation : Associe une adresse IP à un nom de domaine pour une recherche inversée.
- Suite:
 - SOA (Start of Authority) :
 - Syntaxe: domain IN SOA primary_ns admin_mail serial refresh retry expire minimum_ttl
 - Utilisation : Définit les informations d'autorité pour la zone.
 - TXT (Text):
 - Syntaxe: hostname IN TXT "text_data"
 - Utilisation : Stocke du texte associé au nom de domaine.
- Vous allez maintenant pour vérifier votre configuration avec la commande suivante:

```
named-checkconf -z
```

• Si la configuration est bonne alors vous pouvez redémarrer le service:

- Modifier ensuite le dns du votre machine cliente dans son fichier /etc/resolv.conf par exemple
- Pour terminer correctement vous devrez montrer vos test afin de présenter le bon fonctionnement du service. Pour cela 2 méthodes:
 - En montrant un ping de votre machine cliente vers un hôte du réseau identifier par le dns (ex: "ping host-dhcp.sio.lan" depuis votre vm cliente)
 - Utiliser la commande dig
 - Utiliser la commande nslookup
 - En plus vous pouvez aussi utiliser la command ss -nlt ou netstat -nlt