

南开大学

计算机学院 计算机系统设计实验报告

PA3 实验报告

朱浩泽 1911530

年级: 2019 级

专业:计算机科学与技术

指导教师:卢冶

目录

一、概	述	1
()	实验目的	1
(<u> </u>	实验内容	1
二、阶	段一	1
()	环境配置	1
(<u> </u>	寄存器传输语言	1
(\equiv)	尝试运行 dummy.c	4
三、感	想与体会	8

一、 概述

(一) 实验目的

- 1. 了解基础设施测试、调试的基本框架与思想
- 2. 实现 I/O 设备的基本操作
- 3. 掌握高级语言程序中的各种类型变量对应的表示形式
- 4. 学习指令周期与指令执行过程,并简单实现现代指令系统
- 5. 了解冯诺依曼计算机体系结构
- 6. 在高级语言程序中的变量、机器数和底层硬件 (寄存器、加法器、ALU等) 之间建立关联

(二) 实验内容

- 1. 实现基本的指令
- 2. 运行第一个 C 程序
- 3. 补全更多的指令并进行 diff-text
 - (a) 完善 nemu/src/cpu/exec/exec.c 中的 opcode_table
 - (b) 完善 nemu/include/cpu/rtl.h 中的基本操作函数
 - (c) 完善 nemu/src/cpu/* 中的执行函数。(执行函数统一通过宏 make_EHelper 定义)
- 4. 学习 I/O 的原理, 实现屏幕的打印和键盘的输入

二、阶段一

(一) 环境配置

首先,我们要配置好环境变量,由于我在虚拟机终端中使用的是 zsh (为了使用 oh-my-zsh), 所以我们要在 zsh 的配置中 (Home/Username/.zshrc)添加如下内容:

```
export NEMU_HOME=~/PA/ics2017/nemu
export AM_HOME=~/PA/ics2017/nexus-am
export NAVY_HOME=~/PA/ics2017/navy-apps
```

(二) 寄存器传输语言

在程序执行执行过程中,我们都是使用 RTL(寄存器传输语言) 来实现该过程。首先,需要在 nemu/include/cpu/reg.h 文件中补充 EFlags 的标志位

```
struct bs {
unsigned int CF:1;

unsigned int one:1;
unsigned int :4;
unsigned int ZF:1;
unsigned int SF:1;
```

```
unsigned int :1;
unsigned int IF:1;
unsigned int :1;
unsigned int 0F:1;
unsigned int :20;
} eflags;
```

这些 Eflags 将在 nemu/src/monitor/monitor.c 中进行初始化,并在 nemu/src/cpu/arith.c 中进行标志位的设置进行减法计算

```
static inline void restart() {
    /* Set the initial instruction pointer. */
    cpu.eip = ENTRY_START;

unsigned int origin = 2;
    memcpy(&cpu.eflags, &origin, sizeof(cpu.eflags));

#ifdef DIFF_TEST
    init_qemu_reg();
#endif

#endif

1
```

```
static inline void eflags_modify() {
    rtl_sub(&t2, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest -> width);
    rtl_sltu(&t0, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    rtl_set_CF(&t0);
    rtl_xor(&t0, &id_dest->val, &id_src->val);
    rtl_xor(&t1, &id_dest->val, &t2);
    rtl_and(&t0, &t0, &t1);
    rtl_msb(&t0, &t0, id_dest->width);
    rtl_set_OF(&t0);
}
```

rtl 指令在 nemu/include/cpu/rtl.h 文件中。在 rtl.h 中,指令分为两部分,一部分是 rtl 指令,另一部分则是 rtl 伪指令,它们是通过 rtl 指令实现的。

我们实现 rtl_push 函数让其修改栈顶,并将指针 src1 中的内容写入栈。

```
static inline void rtl_push(const rtlreg_t* src1) {
    // esp <- esp - 4
    // M[esp] <- src1
    //TODO();
    rtl_subi(&cpu.esp, &cpu.esp, 4);
    rtl_sm(&cpu.esp, 4, src1);
}</pre>
```

我们实现 rtl_pop 函数让其将 rtl_pop 读取的数据写入到通用寄存器中。

```
static inline void rtl_pop(rtlreg_t* dest) {
   // dest <- M[esp]
   rtl_lm(dest,&cpu.esp,4);
   // esp <- esp + 4
   rtl_addi(&cpu.esp,&cpu.esp,4);
}</pre>
```

与此同时,我们还实现了其他指令的编写,如下: EFLAGS 寄存器的标志位读写函数

```
#define make_rtl_arith_logic(name) \
static inline void concat(rtl_, name) (rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, const
    rtlreg_t* src2) { \
    *dest = concat(c_, name) (*src1, *src2); \
} \
static inline void concat3(rtl_, name, i) (rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int
    imm) { \
    *dest = concat(c_, name) (*src1, imm); \
}
```

EFLAGS 寄存器的标志位更新函数

```
static inline void rtl_eq0(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1) {
     rtl_sltui(dest, src1, 1);
3
   static inline void rtl_eqi(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int imm) {
    rtl_xori(dest, src1, imm);
     rtl_eq0(dest, dest);
8
   static inline void rtl_neq0(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1) {
     rtl_eq0(dest, src1);
11
     rtl_eq0(dest, dest);
12
13
14
   static inline void rtl_msb(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int width) {
    rtl_shri(dest, src1, width*8-1);
16
     rtl_andi(dest, dest, 0x1);
17
18
19
   static inline void rtl_update_ZF(const rtlreg_t* result, int width) {
     rtl_andi(&t0, result, (0xffffffffu >> (4-width)*8));
21
    rtl_eq0(&t0, &t0);
22
     rtl_set_ZF(&t0);
23
24
25
   static inline void rtl_update_SF(const rtlreg_t* result, int width) {
26
     assert(result != &t0);
27
     rtl_msb(&t0, result, width);
28
     rtl_set_SF(&t0);
29
30
```

实现立即数加法

```
static inline void rtl_mv(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t *src1) {
   rtl_addi(dest, src1, 0);
}
```

实现逻辑非运算

```
static inline void rtl_not(rtlreg_t* dest) {
   rtl_xori(dest, dest, 0xffffffff);
}
```

符号拓展,主要与最高位有关

```
static inline void rtl_sext(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int width) {
   if(width == 0) {
      rtl_mv(dest, src1);
   }
   else {
      rtl_shli(dest, src1, (4 - width) * 8);
      rtl_sari(dest, dest, (4 - width) * 8);
   }
}
```

(三) 尝试运行 dummy.c

首先我们什么都不做,运行 make ARCH=x86-nemu ALL=dummy,一定是报错。我们通过 查看反汇编的代码,可以看出是 call 指令和 endbr 指令没有实现。我们通过这种方法进行逐一操作,对指令进行补充。

在这一阶段, 我们需要实现的指令有如下

指令	编码	指令	编码
call	e8	xor	31
push	50	pop	58
sub	83	ret	c3

可以看出,每个指令都有自己的编号,这是通过查阅 i386 的指令手册来得到的,其第一个 16 进制数的是指令的 opcode。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	c	D	Е	F
j		ADD				PUSH	POP	OR					PUSH	2-byte		
j	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	ES	ES	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	cs	escape
j		ADC						POP	SBB						PUSH	POP
1	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	ss	ss	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	DS	DS
1		AND SEG SUB							SEG	DAS						
ا	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=ES	DAK	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=cs	l DAS
1		XOR SEG						222	CMP					SEG	AAS	
ا	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=ss	AAA .	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=cs	100
j		INC general register							DEC general register						<u> </u>	
ij	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI
į	PUSH general register									POP	into gene	ral regist	er			
اِ	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI
6	PUSHA	POPA	BOUND	ARPL	SEG	SEG	Operand	Address	PUSH	IMUL	PUSH	IMUL	INSB	INSW/D	OUTSB	OUTSW/D
١	rosna	FOPA	Gv,Ma	Ew,Rw	=FS	=GS	Size	Size	Ib	GVEVIV	Ib	GVEVIV	Yb,DX	Yb,DX	Dx,Xb	DX,Xv
7+		+	Short disp	placement	jump of con	ndition (J) 			, !	Short-disp	lacement j	ump on con	dition(Jb)	·	,

每条指令分别需要执行函数和译码函数,译码函数的主要作用是从 opcode 的后三位中读取通用寄存器的编号, 过程是读取 decoding.opcode 中标志的寄存器, 将寄存器的内容放入 op->val 中。nemu/src/cpu/exec/exec.c 中的 opcode_table 的每一条记录包括译码函数、执行函数、(两个) 操作数的宽度,如下

```
typedef struct {
DHelper decode;
Helper execute;
int width;
} opcode_entry;
```

我们将在这些指令的编号填写在 opcode_table 中,如下

```
/* 0x50 */ IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push),
/* 0x54 */ IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push),
//...
//call
/* 0xe8 */ IDEX(J,call), IDEX(J,jmp), EMPTY, IDEXW(J,jmp,1),
.....
```

然后在 nemu/src/cpu/exec/all-instr.h 补全执行函数,如下(一次性全部展示,后续将不再说明)

```
make_EHelper(mov);
   make_EHelper(operand_size);
   make_EHelper(inv);
   make_EHelper(nemu_trap);
   make_EHelper(call);
   make_EHelper(call_rm);
   make_EHelper(push);
   make_EHelper(pop);
10
   make_EHelper(sub);
11
   make_EHelper(xor);
12
   make_EHelper(ret);
13
   make_EHelper(endbr);
15
   make_EHelper(add);
17
   make_EHelper(inc);
18
  make_EHelper(dec);
```

```
make_EHelper(cmp);
20
   make_EHelper(neg);
21
   make_EHelper(adc);
22
   make_EHelper(sbb);
   make_EHelper(mul);
24
   make_EHelper(imul1);
25
   make_EHelper(imul2);
   make_EHelper(imul3);
27
   make_EHelper(div);
   make_EHelper(idiv);
29
30
   make_EHelper(not);
31
   make_EHelper(and);
32
   make_EHelper(or);
33
   make_EHelper(xor);
   make_EHelper(sal);
35
   make_EHelper(shl);
   make_EHelper(shr);
   make_EHelper(sar);
38
   make_EHelper(rol);
39
   make_EHelper(setcc);
40
   make_EHelper(test);
41
   make_EHelper(leave);
43
   make_EHelper(cltd);
   make_EHelper(cwtl);
   make_EHelper(movsx);
46
   make_EHelper(movzx);
48
   make_EHelper(jmp);
49
   make_EHelper(jmp_rm);
50
   make_EHelper(jcc);
51
52
   make_EHelper(lea);
53
   make_EHelper(nop);
54
55
   make_EHelper(in);
56
   make_EHelper(out);
57
58
   make_EHelper(lidt);
59
   make_EHelper(int);
61
   make_EHelper(pusha);
62
   make_EHelper(popa);
   make_EHelper(iret);
64
   make_EHelper(mov_store_cr);
```

在补充完函数定义后 nemu/src/cpu/exec 中的执行函数和 nemu/src/cpu/exec/decode.c 中的译码函数进行编写

• push

调用上一节中所写的 rtl_push 执行函数进行写栈,代码如下

```
make_EHelper(push) {
//TODO();
```

```
rtl_push(&id_dest -> val);
print_asm_template1(push);
}
```

pop

调用上一节中所写的 rtl_pop 执行函数进行读栈,将读取的数据写入到通用寄存器中,代码如下

```
make_EHelper(pop) {
// TODO();
rtl_pop(&t2);
operand_write(id_dest, &t2);
print_asm_template1(pop);
}
```

• call

为 J 形指令,操作数仅一个立即数。CPU 的跳转目标地址 = 当前 eip+ 立即数 offset。 所以我们编写 nemu/src/cpu/decode/decode.c 中的译码函数 make_DHelper(J),调用 decode_op_SI 函数实现立即数的读取,并更新 jmp_eip。

```
make_DHelper(J) {
  decode_op_SI(eip, id_dest, false);
  // the target address can be computed in the decode stage
  decoding.jmp_eip = id_dest->simm + *eip;
}
```

然后我们编写 nemu/src/cpu/exe/control.c 中的执行函数 make_EHelper(call)

```
make_EHelper(call) {
    // the target address is calculated at the decode stage
    //TODO();
    rtl_li(&t2, decoding.seq_eip);
    rtl_push(&t2);

decoding.is_jmp = 1;

print_asm("call %x", decoding.jmp_eip);
}
```

 \bullet sub

编写译码函数 make_DHelper(I2a),调用 decode_op_a 读取 AX/EAX 中的数据写入id_dest,调用 decode_op_I 读取立即数并存入id_src

```
make_DHelper(I2a) {
  decode_op_a(eip, id_dest, true);
  decode_op_I(eip, id_src, true);
}
```

编写执行函数 make EHelper(sub),调用 eflags modify() 计算减法并将值写回寄存器

```
make_EHelper(sub) {
// TODO();
```

```
eflags_modify();
operand_write(id_dest, &t2);
print_asm_template2(sub);
}
```

• xor

实现执行函数 make_Ehelper(xor)

```
make_EHelper(xor) {
    // TODO();
    rtl_xor(&t2, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    operand_write(id_dest, &t2);

    rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest -> width);

    rtl_set_CF(&tzero);
    rtl_set_OF(&tzero);

    print_asm_template2(xor);
}
```

ret

实现执行函数 make_EHelper(ret),用栈的数据修改 IP 的内容,实现近转移

```
make_EHelper(ret) {
    // TODO();
    rtl_pop(&t2);
    decoding.jmp_eip = t2;
    decoding.is_jmp = 1;
    print_asm("ret");
}
```

在补充完这些所需要的指令后,我们再次执行 make ARCH=x86-nemu ALL=dummy, 可以看到这时 dummy.c 可以在我们的 nemu 中正确的运行。

我们可以看出,指令执行的大概过程是在 exec.c 中,我们通过 exec_wrapper() 函数开始执行指令,将当前的 eip 放进译码信息中 (主要是为了诸如 jmp, call 等转移指令),之后执行 exec_real() 函数。在该函数中,我们首先从当前地址中取出一个字节。在指令集执行过程中,我们都是先取出一个字节的操作码,从 opcode_table 中寻找匹配项,再执行对应的译码程序和执行程序,完成程序指令的执行。

三、 阶段二

四、 感想与体会

opcode 有一位的和两位的