

南开大学

计算机学院 计算机系统设计实验报告

PA3 实验报告

朱浩泽 1911530

年级: 2019 级

专业:计算机科学与技术

指导教师:卢冶

目录

一、概	述	1
()	实验目的	1
(<u> </u>	实验内容	1
二、阶		1
()	环境配置	1
(<u> </u>	寄存器传输语言	1
(三)	尝试运行 dummy.c	4
(四)	实验结果	8
三、阶	段 二	9
()	代码补全	9
(<u> </u>	Differential Testing	16
(三)	实验结果	17
四、阶	段 三	17
五、感	想与体会	17

一、 概述

(一) 实验目的

- 1. 了解基础设施测试、调试的基本框架与思想
- 2. 实现 I/O 设备的基本操作
- 3. 掌握高级语言程序中的各种类型变量对应的表示形式
- 4. 学习指令周期与指令执行过程,并简单实现现代指令系统
- 5. 了解冯诺依曼计算机体系结构
- 6. 在高级语言程序中的变量、机器数和底层硬件 (寄存器、加法器、ALU等) 之间建立关联

(二) 实验内容

- 1. 实现基本的指令
- 2. 运行第一个 C 程序
- 3. 补全更多的指令并进行 diff-text
 - (a) 完善 nemu/src/cpu/exec/exec.c 中的 opcode_table
 - (b) 完善 nemu/include/cpu/rtl.h 中的基本操作函数
 - (c) 完善 nemu/src/cpu/* 中的执行函数。(执行函数统一通过宏 make_EHelper 定义)
- 4. 学习 I/O 的原理, 实现屏幕的打印和键盘的输入

二、阶段一

(一) 环境配置

首先,我们要配置好环境变量,由于我在虚拟机终端中使用的是 zsh (为了使用 oh-my-zsh), 所以我们要在 zsh 的配置中 (Home/Username/.zshrc)添加如下内容:

```
export NEMU_HOME=~/PA/ics2017/nemu
export AM_HOME=~/PA/ics2017/nexus-am
export NAVY_HOME=~/PA/ics2017/navy-apps
```

(二) 寄存器传输语言

在程序执行执行过程中,我们都是使用 RTL(寄存器传输语言) 来实现该过程。首先,需要在 nemu/include/cpu/reg.h 文件中补充 EFlags 的标志位

```
struct bs {
unsigned int CF:1;

unsigned int one:1;
unsigned int :4;
unsigned int ZF:1;
unsigned int SF:1;
```

```
unsigned int :1;
unsigned int IF:1;
unsigned int :1;
unsigned int 0F:1;
unsigned int :20;
} eflags;
```

这些 Eflags 将在 nemu/src/monitor/monitor.c 中进行初始化, 并在 nemu/src/cpu/arith.c 中进行标志位的设置进行减法计算

```
static inline void restart() {
    /* Set the initial instruction pointer. */
    cpu.eip = ENTRY_START;

unsigned int origin = 2;
    memcpy(&cpu.eflags, &origin, sizeof(cpu.eflags));

#ifdef DIFF_TEST
    init_qemu_reg();
#endif

#endif

1
```

```
static inline void eflags_modify() {
    rtl_sub(&t2, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest -> width);
    rtl_sltu(&t0, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    rtl_set_CF(&t0);
    rtl_xor(&t0, &id_dest->val, &id_src->val);
    rtl_xor(&t1, &id_dest->val, &t2);
    rtl_and(&t0, &t0, &t1);
    rtl_msb(&t0, &t0, id_dest->width);
    rtl_set_OF(&t0);
}
```

rtl 指令在 nemu/include/cpu/rtl.h 文件中。在 rtl.h 中,指令分为两部分,一部分是 rtl 指令,另一部分则是 rtl 伪指令,它们是通过 rtl 指令实现的。

我们实现 rtl_push 函数让其修改栈顶,并将指针 src1 中的内容写入栈。

```
static inline void rtl_push(const rtlreg_t* src1) {
    // esp <- esp - 4
    // M[esp] <- src1
    //TODO();
    rtl_subi(&cpu.esp, &cpu.esp, 4);
    rtl_sm(&cpu.esp, 4, src1);
}</pre>
```

我们实现 rtl_pop 函数让其将 rtl_pop 读取的数据写入到通用寄存器中。

```
static inline void rtl_pop(rtlreg_t* dest) {
   // dest <- M[esp]
   rtl_lm(dest,&cpu.esp,4);
   // esp <- esp + 4
   rtl_addi(&cpu.esp,&cpu.esp,4);
}</pre>
```

与此同时,我们还实现了其他指令的编写,如下: EFLAGS 寄存器的标志位读写函数

```
#define make_rtl_arith_logic(name) \
static inline void concat(rtl_, name) (rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, const
    rtlreg_t* src2) { \
    *dest = concat(c_, name) (*src1, *src2); \
} \
static inline void concat3(rtl_, name, i) (rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int
    imm) { \
    *dest = concat(c_, name) (*src1, imm); \
}
```

EFLAGS 寄存器的标志位更新函数

```
static inline void rtl_eq0(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1) {
     rtl_sltui(dest, src1, 1);
3
   static inline void rtl_eqi(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int imm) {
    rtl_xori(dest, src1, imm);
     rtl_eq0(dest, dest);
8
   static inline void rtl_neq0(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1) {
     rtl_eq0(dest, src1);
11
     rtl_eq0(dest, dest);
12
13
14
   static inline void rtl_msb(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int width) {
    rtl_shri(dest, src1, width*8-1);
16
     rtl_andi(dest, dest, 0x1);
17
18
19
   static inline void rtl_update_ZF(const rtlreg_t* result, int width) {
     rtl_andi(&t0, result, (0xffffffffu >> (4-width)*8));
21
    rtl_eq0(&t0, &t0);
22
     rtl_set_ZF(&t0);
23
24
25
   static inline void rtl_update_SF(const rtlreg_t* result, int width) {
26
     assert(result != &t0);
27
     rtl_msb(&t0, result, width);
28
     rtl_set_SF(&t0);
29
30
```

实现立即数加法

```
static inline void rtl_mv(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t *src1) {
   rtl_addi(dest, src1, 0);
}
```

实现逻辑非运算

```
static inline void rtl_not(rtlreg_t* dest) {
   rtl_xori(dest, dest, 0xffffffff);
}
```

符号拓展,主要与最高位有关

```
static inline void rtl_sext(rtlreg_t* dest, const rtlreg_t* src1, int width) {
   if(width == 0) {
      rtl_mv(dest, src1);
   }
   else {
      rtl_shli(dest, src1, (4 - width) * 8);
      rtl_sari(dest, dest, (4 - width) * 8);
   }
}
```

(三) 尝试运行 dummy.c

首先我们什么都不做,运行 make ARCH=x86-nemu ALL=dummy,一定是报错。我们通过 查看反汇编的代码,可以看出是 call 指令和 endbr 指令没有实现。我们通过这种方法进行逐一操作,对指令进行补充。

在这一阶段, 我们需要实现的指令有如下

指令	编码	指令	编码
call	e8	xor	31
push	50	pop	58
sub	83	ret	c3

可以看出,每个指令都有自己的编号,这是通过查阅 i386 的指令手册来得到的,其第一个 16 进制数的是指令的 opcode。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	c	D	Е	F
j		ADD				PUSH	POP	OR .					PUSH	2-byte		
j	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	ES	ES	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	cs	escape
j		ADC					PUSH	POP	SBB						PUSH	POP
1	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	ss	ss	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	DS	DS
1		AND SEG SUB							SEG	DAS						
ا	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=ES	DAK	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=cs	L DAS
1		xor SE						222					SEG	AAS		
ا	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=ss	AAA .	Eb,Gb	Ev,Gv	Gb,Eb	Gv,Ev	AL,Ib	eAX,Iv	=cs	100
j		INC general register							DEC general register						<u> </u>	
j	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI
į		PUSH general register							POP into general register							
اِ	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI	eAX	eCX	eDX	eBX	eSP	eBP	eSI	eDI
6	PUSHA	POPA	BOUND	ARPL	SEG	SEG	Operand	Address	PUSH	IMUL	PUSH	IMUL	INSB	INSW/D	OUTSB	OUTSW/D
١	rosna	FOPA	Gv,Ma	Ew,Rw	=FS	=GS	Size	Size	Ib	GVEVIV	Ib	GVEVIV	Yb,DX	Yb,DX	Dx,Xb	DX,Xv
7+		+	Short disp	placement	jump of con	ndition (J) 			, !	Short-disp	lacement j	ump on con	dition(Jb)	·	,

每条指令分别需要执行函数和译码函数,译码函数的主要作用是从 opcode 的后三位中读取通用寄存器的编号, 过程是读取 decoding.opcode 中标志的寄存器, 将寄存器的内容放入 op->val 中。nemu/src/cpu/exec/exec.c 中的 opcode_table 的每一条记录包括译码函数、执行函数、(两个) 操作数的宽度,如下

```
typedef struct {
DHelper decode;
Helper execute;
int width;
} opcode_entry;
```

我们将在这些指令的编号填写在 opcode_table 中,如下

```
/* 0x50 */ IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push),
/* 0x54 */ IDEX(r,push), IDEX(r,push), IDEX(r,push),
//...
//call
/* 0xe8 */ IDEX(J,call), IDEX(J,jmp), EMPTY, IDEXW(J,jmp,1),
.....
```

然后在 nemu/src/cpu/exec/all-instr.h 补全执行函数,如下(一次性全部展示,后续将不再说明)

```
make_EHelper(mov);
   make_EHelper(operand_size);
   make_EHelper(inv);
   make_EHelper(nemu_trap);
   make_EHelper(call);
   make_EHelper(call_rm);
   make_EHelper(push);
   make_EHelper(pop);
10
   make_EHelper(sub);
11
   make_EHelper(xor);
12
   make_EHelper(ret);
13
   make_EHelper(endbr);
15
   make_EHelper(add);
17
   make_EHelper(inc);
18
  make_EHelper(dec);
```

```
make_EHelper(cmp);
20
   make_EHelper(neg);
21
   make_EHelper(adc);
22
   make_EHelper(sbb);
   make_EHelper(mul);
24
   make_EHelper(imul1);
25
   make_EHelper(imul2);
   make_EHelper(imul3);
27
   make_EHelper(div);
   make_EHelper(idiv);
29
30
   make_EHelper(not);
31
   make_EHelper(and);
32
   make_EHelper(or);
33
   make_EHelper(xor);
   make_EHelper(sal);
35
   make_EHelper(shl);
   make_EHelper(shr);
   make_EHelper(sar);
38
   make_EHelper(rol);
39
   make_EHelper(setcc);
40
   make_EHelper(test);
41
   make_EHelper(leave);
43
   make_EHelper(cltd);
   make_EHelper(cwtl);
   make_EHelper(movsx);
46
   make_EHelper(movzx);
48
   make_EHelper(jmp);
49
   make_EHelper(jmp_rm);
50
   make_EHelper(jcc);
51
52
   make_EHelper(lea);
53
   make_EHelper(nop);
54
55
   make_EHelper(in);
56
   make_EHelper(out);
57
58
   make_EHelper(lidt);
59
   make_EHelper(int);
61
   make_EHelper(pusha);
62
   make_EHelper(popa);
   make_EHelper(iret);
64
   make_EHelper(mov_store_cr);
```

在补充完函数定义后 nemu/src/cpu/exec 中的执行函数和 nemu/src/cpu/exec/decode.c 中的译码函数进行编写

• push

调用上一节中所写的 rtl_push 执行函数进行写栈,代码如下

```
make_EHelper(push) {
//TODO();
```

```
rtl_push(&id_dest -> val);
print_asm_template1(push);
}
```

pop

调用上一节中所写的 rtl_pop 执行函数进行读栈,将读取的数据写入到通用寄存器中,代码如下

```
make_EHelper(pop) {
// TODO();
rtl_pop(&t2);
operand_write(id_dest, &t2);
print_asm_template1(pop);
}
```

• call

为 J 形指令,操作数仅一个立即数。CPU 的跳转目标地址 = 当前 eip+ 立即数 offset。 所以我们编写 nemu/src/cpu/decode/decode.c 中的译码函数 make_DHelper(J),调用 decode_op_SI 函数实现立即数的读取,并更新 jmp_eip。

```
make_DHelper(J) {
  decode_op_SI(eip, id_dest, false);
  // the target address can be computed in the decode stage
  decoding.jmp_eip = id_dest->simm + *eip;
}
```

然后我们编写 nemu/src/cpu/exe/control.c 中的执行函数 make_EHelper(call)

```
make_EHelper(call) {
    // the target address is calculated at the decode stage
    //TODO();
    rtl_li(&t2, decoding.seq_eip);
    rtl_push(&t2);

decoding.is_jmp = 1;

print_asm("call %x", decoding.jmp_eip);
}
```

 \bullet sub

编写译码函数 make_DHelper(I2a),调用 decode_op_a 读取 AX/EAX 中的数据写入id_dest,调用 decode_op_I 读取立即数并存入id_src

```
make_DHelper(I2a) {
  decode_op_a(eip, id_dest, true);
  decode_op_I(eip, id_src, true);
}
```

编写执行函数 make EHelper(sub),调用 eflags modify()计算减法并将值写回寄存器

```
make_EHelper(sub) {
// TODO();
```

```
eflags_modify();
operand_write(id_dest, &t2);
print_asm_template2(sub);
}
```

• xor

实现执行函数 make_Ehelper(xor)

```
make_EHelper(xor) {
    // TODO();
    rtl_xor(&t2, &id_dest -> val, &id_src -> val);
    operand_write(id_dest, &t2);

    rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest -> width);

    rtl_set_CF(&tzero);
    rtl_set_OF(&tzero);
    rtl_set_OF(&tzero);
}

print_asm_template2(xor);
}
```

• ret

实现执行函数 make_EHelper(ret),用栈的数据修改 IP 的内容,实现近转移

```
make_EHelper(ret) {
// TODO();
rtl_pop(&t2);
decoding.jmp_eip = t2;
decoding.is_jmp = 1;
print_asm("ret");
}
```

(四) 实验结果

在补充完这些所需要的指令后,我们再次执行 make ARCH=x86-nemu ALL=dummy,可以看到这时 dummy.c 可以在我们的 nemu 中正确的运行。

```
同題 輸出 调试控制台 養職 頭口 GITLENS

+ CC src/monitor/diff-test/diff-test.c
+ CC src/monitor/diff-test/protocol.c
+ CC src/monitor/monitor.c
+ CC src/monitor/monitor.c
+ CC src/monitor/monitor.c
+ CD src/monitor/monitor.c
+ D build/nemu
| scr/monitor/monitor.c, c5, load_img| The image is /home/lighthouse/main/PA/ics2017/nexus-am/tests/cputest/build/dummy-x86-nemu.bin
Welcome to NPBU:
| scr/monitor/monitor.c, c30, welcome| Build time: 21:48:23, Apr 21 2022
| For help, type "help"
| (nemu) c | new: BITT GOOD TRAP at eip = 0x00100056
| (nemu) c | new: BITT GOOD TRAP at eip = 0x00100056
```

我们可以看出,指令执行的大概过程是在 exec.c 中,我们通过 exec_wrapper() 函数开始执行指令,将当前的 eip 放进译码信息中 (主要是为了诸如 jmp, call 等转移指令),之后执行 exec_real() 函数。在该函数中,我们首先从当前地址中取出一个字节。在指令集执行过程中,我们都是先取出一个字节的操作码,从 opcode_table 中寻找匹配项,再执行对应的译码程序和执行程序,完成程序指令的执行。具体来说,就是将当前的%eip 保存到全局译码信息 decoding 的成员 seq_eip 中,然后将其地址被作为参数送进 exec_real() 函数。当代码从 exec_real() 返回

时,decoding.seq_eip 将会指向下一条指令的地址,调用 idex() 对指令进行进一步的译码和执行。

三、阶段二

在阶段二中,需要我们进一步补全代码,并进行对应的 diff-test 对代码正确性进行检验

(一) 代码补全

• mov

```
make_EHelper(mov) {
  operand_write(id_dest, &id_src->val);
  print_asm_template2(mov);
}
```

• leave

```
make_EHelper(leave) {
    // TODO();

rtl_mv(&cpu.esp, &cpu.ebp);
    rtl_pop(&cpu.ebp);
    print_asm("leave");
}
```

• and

```
make_EHelper(and) {
// TODO();

rtl_and(&t2,&id_dest->val,&id_src->val);
operand_write(id_dest,&t2);
rtl_update_ZFSF(&t2,id_dest->width);
rtl_set_CF(&tzero);
rtl_set_OF(&tzero);
print_asm_template2(and);
}
```

在 i386 手册中为 CBW 和 CWD, CBW 为在 EAX 内字节到字的转换,和字到双字的转换,CWD 为在 EAX 和 EDX 间的转换

• movsx/movzx

因为 id_src 和 id_dest 两者的宽度并不相同, 所以在进入函数时会重新调整 id_dest 的宽度, 这意味我们填写译码函数时, 按照 id_src 的宽度去填写就可以了。(我们是在执行函数中才更正了 id_dest 的宽度, print 出的结果没有随之更正, 但不影响程序执行的结果)

```
make_EHelper(movsx) {
  id_dest->width = decoding.is_operand_size_16 ? 2 : 4;
  rtl_sext(&t2, &id_src->val, id_src->width);
  operand_write(id_dest, &t2);
  print_asm_template2(movsx);
}
```

```
make_EHelper(movzx) {
   id_dest->width = decoding.is_operand_size_16 ? 2 : 4;
   operand_write(id_dest, &id_src->val);
   print_asm_template2(movzx);
}
```

• add

add 同 sub, 需要修改的地方主要是 CF 和 OF 的判别

```
make_EHelper(add) {
     // TODO();
2
     rtl_add(&t2, &id_dest->val, &id_src->val);
     operand_write(id_dest, &t2);
     rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest->width);
     rtl_sltu(&t0, &t2, &id_dest->val);
     rtl_set_CF(&t0);
10
11
     rtl_xor(&t0, &id_src->val, &t2);
12
     rtl_xor(&t1, &id_dest->val, &t2);
13
     rtl_and(&t0, &t0, &t1);
14
     rtl_msb(&t0, &t0, id_dest->width);
15
     rtl_set_OF(&t0);
16
     print_asm_template2(add);
17
   }
18
```

• inc

```
make_EHelper(inc) {
//TODO();

rtl_addi(&t2, &id_dest->val, 1);
operand_write(id_dest, &t2);
rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest->width);
rtl_eqi(&t0, &t2, 0x80000000);
rtl_set_OF(&t0);
print_asm_template1(inc);
}
```

• dec

```
make_EHelper(dec) {
// TODO();

rtl_subi(&t2, &id_dest->val, 1);
operand_write(id_dest, &t2);
rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest->width);
rtl_eqi(&t0, &t2, 0x7fffffff);
rtl_set_OF(&t0);
print_asm_template1(dec);
}
```

• cmp

```
make_EHelper(cmp) {
// TODO();

eflags_modify();

print_asm_template2(cmp);
}
```

• neg

二进制补码取反

```
make_EHelper(neg) {
    // TODO();

rtl_sub(&t2, &tzero, &id_dest->val);
    rtl_update_ZFSF(&t2, id_dest->width);
    rtl_neq0(&t0,&id_dest->val);
    rtl_set_CF(&t0);
    rtl_eqi(&t0,&id_dest->val,0x80000000);
    rtl_set_OF(&t0);
    operand_write(id_dest,&t2);
    print_asm_template1(neg);
}
```

 \bullet or

```
make_EHelper(or) {
// TODO();

rtl_or(&t2,&id_dest->val,&id_src->val);
operand_write(id_dest,&t2);
rtl_update_ZFSF(&t2,id_dest->width);
rtl_set_CF(&tzero);
rtl_set_OF(&tzero);
print_asm_template2(or);

print_asm_template2(or);
}
```

not

```
make_EHelper(not) {
// TODO();

rtl_not(&id_dest->val);
operand_write(id_dest,&id_dest->val);
print_asm_template1(not);
}
```

 \bullet cltd

当于 cdq 指令,作用是把 eax 的 32 位整数扩展为 64 位,高 32 位用 eax 的符号位填充保存到 edx,或 ax 的 16 位整数扩展为 32 位,高 16 位用 ax 的符号位填充保存到 dx

```
make_EHelper(cltd) {
    if (decoding.is_operand_size_16) {
      // TODO();
3
      rtl_lr_w(&t0, R_AX);
      rtl_sext(&t0, &t0, 2);
      rtl_sari(&t0, &t0, 31);
      rtl_sr_w(R_DX, &t0);
    }
8
    else {
      // TODO();
      rtl_sari(&cpu.edx, &cpu.eax, 31);
11
12
13
    print_asm(decoding.is_operand_size_16 ? "cwtl" : "cltd");
14
   }
```

• leave

将栈指针指向帧指针,然后 pop 备份的原帧指针到%ebp

```
make_EHelper(leave) {
// TODO();

rtl_mv(&cpu.esp, &cpu.ebp);
rtl_pop(&cpu.ebp);
print_asm("leave");
}
```

• 补全的指令表

```
/* 0x80, 0x81, 0x83 */
   make_group(gp1,
2
      EX(add), EX(or), EX(adc), EX(sbb),
      EX(and), EX(sub), EX(xor), EX(cmp))
     /* 0xc0, 0xc1, 0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3 */
6
   make_group(gp2,
      EX(rol), EMPTY, EMPTY, EMPTY,
      EX(shl), EX(shr), EMPTY, EX(sar))
10
     /* 0xf6, 0xf7 */
11
   make_group(gp3,
12
      IDEX(test_I, test), EMPTY, EX(not), EX(neg),
13
      EX(mul), EX(imul1), EX(div), EX(idiv))
14
15
     /* 0xfe */
16
   make_group(gp4,
17
      EX(inc), EX(dec), EMPTY, EMPTY,
18
      EMPTY, EMPTY, EMPTY)
19
20
     /* 0xff */
   make_group(gp5,
22
      EX(inc), EX(dec), EX(call_rm), EMPTY,
23
      EX(jmp_rm), EMPTY, EX(push), EMPTY)
24
25
```

```
/* 0x0f 0x01*/
26
   make_group(gp7,
      EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
28
      EMPTY, EMPTY, EMPTY)
29
30
   /* TODO: Add more instructions!!! */
31
   opcode_entry opcode_table [512] = {
33
    /* 0x00 */ IDEXW(G2E, add, 1), IDEX(G2E, add), IDEXW(E2G, add, 1), IDEX(E2G, add
     /* 0x04 */ IDEXW(I2a, add, 1), IDEX(I2a, add), EMPTY, EMPTY,
35
    /* 0x08 */ IDEXW(G2E, or, 1), IDEX(G2E, or), IDEXW(E2G, or, 1), IDEX(E2G, or),
36
    /* 0x0c */ IDEXW(I2a, or, 1), IDEX(I2a, or), EMPTY, EX(2byte_esc),
37
    /* 0x10 */ IDEXW(G2E, adc, 1), IDEX(G2E, adc), IDEXW(E2G, adc, 1), IDEX(E2G, adc
38
         ),
     /* 0x14 */ IDEXW(I2a, adc, 1), IDEX(I2a, adc), EMPTY, EMPTY,
39
    /* 0x18 */ IDEXW(G2E, sbb, 1), IDEX(G2E, sbb), IDEXW(E2G, sbb, 1), IDEX(E2G, sbb
     /* 0x1c */ IDEXW(I2a, sbb, 1), IDEX(I2a, sbb), EMPTY, EMPTY,
41
    /* 0x20 */ IDEXW(G2E, and, 1), IDEX(G2E, and), IDEXW(E2G, and, 1), IDEX(E2G, and
42
     /* 0x24 */ IDEXW(I2a, and, 1), IDEX(I2a, and), EMPTY, EMPTY,
43
     /* 0x28 */ IDEXW(G2E, sub, 1), IDEX(G2E, sub), IDEXW(E2G, sub, 1), IDEX(E2G, sub
    /* 0x2c */ IDEXW(I2a, sub, 1), IDEX(I2a, sub), EMPTY, EMPTY,
45
    /* 0x30 */ IDEXW(G2E, xor, 1), IDEX(G2E, xor), IDEXW(E2G, xor, 1), IDEX(E2G, xor
     /* 0x34 */ IDEXW(I2a, xor, 1), IDEX(I2a, xor), EMPTY, EMPTY,
     /* 0x38 */ IDEXW(G2E, cmp, 1), IDEX(G2E, cmp), IDEXW(E2G, cmp, 1), IDEX(E2G, cmp
48
     /* 0x3c */ IDEXW(I2a, cmp, 1), IDEX(I2a, cmp), EMPTY, EMPTY,
49
    /* 0x40 */ IDEX(r, inc), IDEX(r, inc), IDEX(r, inc), IDEX(r, inc),
50
    /* 0x44 */ IDEX(r, inc), IDEX(r, inc), IDEX(r, inc), IDEX(r, inc),
51
    /* 0x48 */ IDEX(r, dec), IDEX(r, dec), IDEX(r, dec), IDEX(r, dec),
52
    /* 0x4c */ IDEX(r, dec), IDEX(r, dec), IDEX(r, dec), IDEX(r, dec),
53
    /* 0x50 */ IDEX(r, push), IDEX(r, push), IDEX(r, push), IDEX(r, push),
    /* 0x54 */ IDEX(r, push), IDEX(r, push), IDEX(r, push), IDEX(r, push),
55
    /* 0x58 */ IDEX(r, pop), IDEX(r, pop), IDEX(r, pop), IDEX(r, pop),
    /* 0x5c */ IDEX(r, pop), IDEX(r, pop), IDEX(r, pop), IDEX(r, pop),
    /* 0x60 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
58
    /* 0x64 */ EMPTY, EMPTY, EX(operand_size), EMPTY,
    /* 0x68 */ IDEX(I, push), IDEX(I_E2G, imul3), IDEXW(push_SI, push, 1), IDEX(
60
         SI_E2G, imul3),
    /* 0x6c */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
    /* 0x70 */ IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc,
62
     /* 0x74 */ IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc,
63
         1),
    /* 0x78 */ IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc,
    /* 0x7c */ IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc, 1), IDEXW(J, jcc,
65
     /* 0x80 */ IDEXW(I2E, gp1, 1), IDEX(I2E, gp1), EMPTY, IDEX(SI2E, gp1),
66
    /* 0x84 */ IDEXW(G2E, test, 1), IDEX(G2E, test), EMPTY, EMPTY,
    /* 0x88 */ IDEXW(mov_G2E, mov, 1), IDEX(mov_G2E, mov), IDEXW(mov_E2G, mov, 1),
```

```
IDEX(mov_E2G, mov),
     /* 0x8c */ EMPTY, IDEX(lea_M2G, lea), EMPTY, IDEX(E, pop),
     /* 0x90 */ EX(nop), EMPTY, EMPTY, EMPTY,
70
     /* 0x94 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
71
     /* 0x98 */ EMPTY, EX(cltd), EMPTY, EMPTY,
     /* 0x9c */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
73
     /* 0xa0 */ IDEXW(02a, mov, 1), IDEX(02a, mov), IDEXW(a20, mov, 1), IDEX(a20, mov
         ),
     /* 0xa4 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY.
75
     /* 0xa8 */ IDEXW(I2a, test, 1), IDEX(I2a, test), EMPTY, EMPTY,
     /* 0xac */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xb0 */ IDEXW(mov_I2r, mov, 1), IDEXW(mov_I2r, mov, 1), IDEXW(mov_I2r, mov,
         1), IDEXW(mov_I2r, mov, 1),
     /* 0xb4 */ IDEXW(mov_I2r, mov, 1), IDEXW(mov_I2r, mov, 1), IDEXW(mov_I2r, mov,
79
         1), IDEXW(mov_I2r, mov, 1),
     /* 0xb8 */ IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(
80
         mov_I2r, mov),
     /* Oxbc */ IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(mov_I2r, mov), IDEX(
         mov_I2r, mov),
     /* 0xc0 */ IDEXW(gp2_Ib2E, gp2, 1), IDEX(gp2_Ib2E, gp2), EMPTY, EX(ret),
82
     /* 0xc4 */ EMPTY, EMPTY, IDEXW(mov_I2E, mov, 1), IDEX(mov_I2E, mov),
83
     /* 0xc8 */ EMPTY, EX(leave), EMPTY, EMPTY,
     /* 0xcc */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xd0 */ IDEXW(gp2_1_E, gp2, 1), IDEX(gp2_1_E, gp2), IDEXW(gp2_cl2E, gp2, 1),
86
         IDEX(gp2_cl2E, gp2),
     /* 0xd4 */ EMPTY, EMPTY, EX(nemu_trap), EMPTY,
     /* 0xd8 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xdc */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xe0 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xe4 */ IDEXW(in_I2a, in, 1), IDEXW(in_I2a, in, 1), IDEXW(out_a2I, out, 1),
         IDEXW(out_a2I, out, 1),
     /* 0xe8 */ IDEX(J, call), IDEX(J, jmp), EMPTY, IDEXW(J, jmp, 1),
92
     /* Oxec */ IDEXW(in_dx2a, in, 1), IDEX(in_dx2a, in), IDEXW(out_a2dx, out, 1),
93
         IDEX(out_a2dx, out),
     /* 0xf0 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EXW(endbr, 3),
94
     /* 0xf4 */ EMPTY, EMPTY, IDEXW(E, gp3, 1), IDEX(E, gp3),
     /* 0xf8 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
     /* 0xfc */ EMPTY, EMPTY, IDEXW(E, gp4, 1), IDEX(E, gp5),
97
     /*2 byte_opcode_table */
99
     /* 0x00 */ EMPTY, IDEX(qp7_E, qp7), EMPTY, EMPTY,
101
102
103
104
     /* 0x80 */ IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc),
     /* 0x84 */ IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc),
106
     /* 0x88 */ IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc),
107
     /* 0x8c */ IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc), IDEX(J, jcc),
     /* 0x90 */ IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E,
109
         setcc, 1),
     /* 0x94 */ IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E,
110
         setcc, 1),
     /* 0x98 */ IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E,
111
         setcc, 1),
```

```
/* 0x9c */ IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E, setcc, 1), IDEXW(E,
112
          setcc, 1),
     /* 0xa0 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
113
     /* 0xa4 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
114
     /* 0xa8 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
115
     /* 0xac */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, IDEX(E2G, imul2),
116
     /* 0xb0 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
117
     /* 0xb4 */ EMPTY, EMPTY, IDEXW(mov_E2G, movzx, 1), IDEXW(mov_E2G, movzx, 2),
118
     /* 0xb8 */ EMPTY, EMPTY, EMPTY, EMPTY,
119
     /* Oxbc */ EMPTY, EMPTY, IDEXW(mov_E2G, movsx, 1), IDEXW(mov_E2G, movsx, 2),
    };
121
```

• 补全 nemu/src/cpu/exec/cc.c 中的 rtl_setcc 函数

```
switch (subcode & 0xe) {
       case CC_0:
2
          rtl_get_OF(dest);
          break;
       case CC_B:
5
          rtl_get_CF(dest);
          break;
       case CC_E:
8
          rtl_get_ZF(dest);
          break:
10
       case CC_BE:
11
          assert(dest!=&t0);
12
          rtl_get_CF(dest);
13
          rtl_get_ZF(&t0);
14
        rtl_or(dest,dest,&t0);
15
16
        break;
       case CC_S:
17
          rtl_get_SF(dest);
18
          break;
19
       case CC_L:
20
          assert(dest!=&t0);
21
          rtl_get_SF(dest);
22
          rtl_get_OF(&t0);
23
        rtl_xor(dest,dest,&t0);
24
          break;
25
       case CC_LE:
26
          assert(dest!=&t0);
27
          rtl_get_SF(dest);
28
          rtl_get_OF(&t0);
29
        rtl_xor(dest,dest,&t0);
30
          rtl_get_ZF(&t0);
31
          rtl_or(dest,dest,&t0);
32
          break;
33
       default:
34
        panic("should not reach here");
35
       case CC_P:
36
        panic("n86 does not have PF");
37
     }
```

• 此外,需要补充 nemu/src/cpu/decode.c 中的 make_DopHelper(SI) 函数

```
static inline make_DopHelper(I) {
    /* eip here is pointing to the immediate */
    op->type = OP_TYPE_IMM;
    op->imm = instr_fetch(eip, op->width);
    rtl_li(&op->val, op->imm);

#ifdef DEBUG
    snprintf(op->str, OP_STR_SIZE, "$0x%x", op->imm);
#endif
}
```

(二) Differential Testing

每执行一条指令之后,为了及时地捕捉到 error, 让 NEMU 和 QEMU 逐条指令地执行同一个客户程序,都会检查各自的寄存器和内存的状态,根据手册,这里不需要比较 eflags 是否相同,因为有一些指令我们实现的并不一样。

```
if(r.eax!=cpu.eax) {
      diff=true;
2
     if(r.ecx!=cpu.ecx) {
      diff=true;
6
     if(r.edx!=cpu.edx) {
      diff=true;
8
     }
9
     if(r.ebx!=cpu.ebx) {
10
      diff=true;
11
12
     if(r.esp!=cpu.esp) {
13
        diff=true;
14
15
     if(r.ebp!=cpu.ebp) {
16
        diff=true;
17
18
     if(r.esi!=cpu.esi) {
19
        diff=true;
20
21
     if(r.edi!=cpu.edi) {
22
23
        diff=true;
     }
24
     if (diff) {
25
      nemu_state = NEMU_END;
26
27
     if(r.eip!=cpu.eip) {
28
        diff=true;
29
        Log("different:qemu.eip=0x%x,nemu.eip=0x%x",r.eip,cpu.eip);
30
     }
31
```

(三) 实验结果



四、 阶段三

五、 感想与体会

opcode 有一位的和两位的