## Работа с динамическими данными в C++

Лекция 1

#### Переменные

**Переменная** - это ячейка в памяти компьютерного устройства, которая имеет имя и хранит некоторое значение.

Все данные в памяти ЭВМ представляют собой последовательность 0 и 1, поэтому для интерпретации данных компилятору важно знать их **тип**.

Тип данных определяет размер ячейки в памяти, необходимый для их хранения.

#### Инициализация переменных

**Инициализация переменной** — присваивание «первоначального» значения переменной при объявлении, подготовка переменной к «работе».

Одновременно в памяти хранится только одно значение переменной, но его можно «перезаписать» т.е. изменить на другое подходящего типа.

• «Инициализация по умолчанию». Если не присвоить переменной значение при объявлении, то в ней будет находиться «мусор из памяти» - та последовательность 0 и 1, которая размещалась по этому адресу ранее.

```
int a;
cout<<" a = "<<a<<endl;</pre>
```

• «Копирующая инициализация». Присвоение переменной значения при объявлении с помощью операции присваивания (=).

```
int a = 10;
cout<<" a = "<<a<<endl;</pre>
```

• «Прямая инициализация». Присваивание значения с помощью круглых скобок.

```
int a (10);
cout<<" a = "<<a<<endl;</pre>
```

• «Uniform-инициализация» или агрегатная инициализация. Используется в том числе со списками значений, подразумевает проверку некорректного присваивания (проверяются типы).

```
int a {10};
cout<<" a = "<<a<<end1;
double mas[]={1.1, 2.2, 3.3};</pre>
```

#### Переменные различаются:

- По области видимости, области действия, времени жизни (локальные и глобальные).
- По расположению в сегментах памяти (локальные хранятся в стеке, глобальные в сегменте данных, динамические в heap).
- По автоматизации работы с памятью (автоматические и динамические).

#### Классификация переменных - 1

- Локальные переменные видимы и существуют внутри той программной единицы, где объявлены (в теле функции, в теле цикла или условного оператора, в любых парных фигурных скобках).
- Глобальные переменные видимы всюду из программы, существуют все время работы программы, объявляются вне функций.

#### Классификация переменных - 2

• **Автоматические переменные** создаются и уничтожаются автоматически.

• Динамические переменные создаются и уничтожаются программистом вручную.

Данные, на которые указывают динамические переменные, хранятся в специальном сегменте памяти – в heap.

#### Классификация переменных - 3

• **Динамические переменные** в C++ объявляются как указатели на некоторый адрес в памяти.

**Указатель в языке С++** – это переменная, значением которой является адрес другой переменной.

#### Работа с автоматической переменной

#### Работа с автоматической переменной

```
Получение адреса
double d {123.4567};
                                    автоматической
cout << " \ d = " < \ d << end 
                                      переменной
    <<"\t address d:
    <<"\t size of d: "<< sizeof(d) << " byte"
    <<end2
   Обращение к
     значению
  автоматической
   переменной
```

#### Работа с автоматической переменной

```
double d {123.4567};
cout<<"\t d = "<d<endl переменной

<"\t address d: "<<&d<endl

<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"

<endl;
```

Обращение к значению автоматической переменной

```
d = 123.457
address d: 0x28ff00
size of d: 8 byte
```

```
double *pd1=&d;
cout << "\t pd1 = "<< pd1 << end1
    <<"\t address/pd1: "<<pd1<<end1
    <<"\t size of data pd1:\"<<sizeof(*pd1)<<" byte"
    <<endl
    <<"\t/size of address pd1:
                                 "<<sizeof(pd1)<<" byte"
    <<endl;
                             Работа с адресом
     Обращение к
 значению, на которое
      указывает
```

\* - ОПЕРАЦИЯ

Разыменования

Программирование. доцент Бондарева Л.В., кафедра ЮНЕСКО по ИВТ, КемГУ

динамическая

переменная.

Обращение к значению, на которое указывает динамическая переменная. \* - операция

разыменования

```
pd1 = 123.457
address pd1: 0x28ff00
size of data pd1: 8 byte
size of address pd1: 4 byte
```

```
pd1=new double;
cout << "\t pd1 = \" << *pd1 << end1
    <<"\t address\pd1: "<<pd1<<end1
    <<"\t size of ata pd1: "<<sizeof(*pd1)<<" byte"
    <<end1
    <<"\t size of add ess pd1: "<<sizeof(pd1)<<" byte"
    <<endl;
delete pd1;
pd1=NULL;
                        Выделение памяти вручную
                           Освобождение памяти
                                 вручную
```

```
pd1 = -9.876
address pd1: 0xc0ada8
size of data pd1: 8 byte
size of address pd1: 4 byte
```

```
double *pd1=&d;

pd1=new double;
//...
delete pd1;
pd1=NULL;
```

```
Инициализация адреса.
 Присвоению адресу адреса (адресация).
double
pd1=new double;
delete pd1;
pd1=NULL;
```

Инициализация адреса. Присвоению адресу адреса (адресация). double |\*pd1=&d; pd1=new double; delete Используется адрес уже хранящихся в памяти данных Используется адрес ячейки, выделенной в heap

Инициализация адреса. Присвоению адресу адреса (адресация). double |\*pd1=&d; pd1=new double; delete Используется адрес уже хранящихся в памяти данных Деинициализация Используется адрес ячейки, указателя выделенной в heap

#### Выделение и освобождение памяти в С++

• Выделение памяти — «изъятие» ячейки памяти из сегмента.

- При выделении памяти ячейка помечется как «занятая» и не может использоваться для хранения других данных вплоть до выполнения процедуры «освобождения».
- По мере создания в программе новых объектов количество доступной памяти уменьшается, поэтому необходимо следить за своевременным освобождением ранее выделенной памяти.

# Программа всегда должна полностью освободить всю память, которая потребовалась для ее работы!

#### Способы выделения памяти в С++

• Статическое выделение памяти выполняется для статических и глобальных переменных. Память выделяется один раз (при запуске программы) и сохраняется на протяжении работы всей программы.

•

#### Способы выделения памяти в С++

- Статическое выделение памяти выполняется для статических и глобальных переменных. Память выделяется один раз (при запуске программы) и сохраняется на протяжении работы всей программы.
- **Автоматическое выделение памяти** выполняется для параметров функции и локальных переменных. Память выделяется при входе в блок, в котором находятся эти переменные, и удаляется при выходе из него.

•

#### Способы выделения памяти в С++

- Статическое выделение памяти выполняется для статических и глобальных переменных. Память выделяется один раз (при запуске программы) и сохраняется на протяжении работы всей программы.
- **Автоматическое выделение памяти** выполняется для параметров функции и локальных переменных. Память выделяется при входе в блок, в котором находятся эти переменные, и удаляется при выходе из него.
- Динамическое выделение памяти способ выделения оперативной памяти компьютера для объектов в программе, при котором выделение памяти под объект осуществляется во время выполнения программы.

#### Утечка памяти

**Утечка памяти** (англ. **memory leak**) — это неконтролируемое уменьшение свободной оперативной или виртуальной памяти компьютера.

Причиной утечек являются ошибки в программном коде, связанные с прямым управлением распределения памяти.

#### Использование памяти при работе функций

#### Параметры функции

- Формальные параметры параметры, находящиеся в скобках, при объявлении прототипа функции и при ее определении.
- Фактические параметры параметры, подставляемые на место формальных при вызове функции.

Формальный параметр. Передача данных в функцию по значению

Память под формальный параметр **а** выделяется в стеке в момент вызова функции.

Автоматически выполняется инициализация формального параметра данными из фактического параметра.

Фактические параметры должны совпадать по количеству, порядку следования и по типу с фактическими параметрами.

Имена могут различаться.

```
double d {123.4567};
Fund(d)
cout<<'
                     --- "<<endl;
            In main
cout<<"\t d
              "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
    <<endl;
```

Фактический параметр

```
--- In function ---
    a = 123.457
    address a: 0x28fec8
    size of a: 8 byte
--- In main ---
    d = 123.457
    address d: 0x28ff08
    size of d: 8 byte
```

Фактический и формальный параметры хранятся в разных ячейках в памяти

```
void Func1 (double a)
    a=10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<a<<end1
        <<"\t address a: "<<&a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(a)<<" byte"
        <<endl;
double d {123.4567};
Func1(d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout<<"\t d = "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
    <<endl;
```

<<endl:

```
void Func1 (double a)
    a=10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout << "\t a = "<< a << end1
        <<"\t address a: "<<&a<<end1
        <<"\t size of a: "<<sizeof(a)<<" byte"
        <<endl;
                      Изменится только формальный параметр.
                      При завершении работы функции память из
                          под формального параметра будет
double d {123.4567};
                       освобождена автоматически, а значение
Func1(d);
                                       потеряно.
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout << "\t d = "<< d << end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
```

```
Возврата значения не происходит
In function
    address a: 0x28feø8
    size of a: 8 byt∉
In main
    d = 123.457
    addr<del>ess d: 0x2</del>8ff08
    size of d: 8 byte
```

```
void Func2 (double& a)
    a=10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout << "\t a = "<< a << endl
         <<"\t address a: "<<&a<<endl
         <<"\t size of a: "<<sizeof(a)<<" byte"
         <<endl;
double d {123.4567};
Func2(d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout<<"\t d = "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
    <<endl;
                       Программирование. доцент Бондарева Л.В., кафедра
```

ЮНЕСКО по ИВТ. КемГУ

```
Пример №3 - 1
                                       Передача по ссылке
void Func2 (double& a)
    a=10;
                                 "<<endl;
    cout<<" --- In function -
    cout << "\t a = "<< a << end1
        <<"\t address a: "<<&a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(a)<<" byte"
        <<endl;
                     Нет копирования значения. Происходит
                       инициализация ссылки на данные из
double d {123.4567}
                            фактического параметра.
                      Ссылка – «псевдоним» существующих
Func2(d);
                                     данных.
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout<<"\t d = "<<d<<end1
   <<"\t address d: "<<&d<<endl
   <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
   <<endl;
```

Программирование. доцент Бондарева Л.В., кафедра ЮНЕСКО по ИВТ, КемГУ

```
Функция работает в ячейке, где хранится
          фактический параметр
In function
    a = 10
    address at 0x28ff08
    size of a: 8 byte
In main
    d = 10
    address d: 0x28ff08
    size of d: 8 byte
```

```
void Func3 (double* a)
    *a=10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
         <<"\t address a: "<<a<<endl
         <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
         <<endl;
double d {123.4567};
Func3(&d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout<<"\t d = "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
    <<endl;
                        Программирование. доцент Бондарева Л.В., кафедра
```

ЮНЕСКО по ИВТ. КемГУ

```
void Func3 (double* a)
                                 Нужно разыменовывать
    *a=10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout << "\t a = "<< *a << endl
         <<"\t address a: "<<a<<endl
         <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
         <<endl;
double d {123.4567};
                                 Передаем адрес
Func3(&d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout << "\t d = "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
    <<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"
    <<endl;
                        Программирование. доцент Бондарева Л.В., кафедра
```

ЮНЕСКО по ИВТ. КемГУ

```
Пример №4 - 1
                                         Передача по адресу
void Func3 (double* a)
                                          или по указателю
    *a=10;
                                 "<<endl;</pre>
    cout<<" --- In function ---
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
                       Нет копирования значения. Происходит
                      адресация к ячейке памяти, где хранится
double d {123.4567};
                               фактический параметр.
Func3(&d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout << "\t d = "<<d<<end1
    <<"\t address d: "<<&d<<endl
```

<<"\t size of d: "<<sizeof(d)<<" byte"

<<endl;

```
Функция работает в ячейке, где хранится
          фактический параметр
In function
    a = 10
    address a: 0x28ff08
    size of a. 8 byte
In main
    d = 10
    address d: 0x28ff08
    size of d: 8 byte
```

# Выделение памяти в функциях

#### Пример №5

```
void Func4 ()
{
    double* a=new double;
    *a = 10;

    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
    delete a;
}</pre>
```

# Пример №5

```
void Func4 ()
{
    double* a=new double;
    *a = 10;

    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
    delete a;
}</pre>
```

С динамическими переменными можно работать локально в функциях.

## Пример №5

```
void Func4 ()
    double* a=new double;
    *a = 10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout << "\t a = "<< *a << endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl:
    delete a:
                                         Вызов:
```

С динамическими переменными можно работать локально в функциях.

Func4();

```
In function ---
    a = 10
    address a: 0x78ada8
    size of a: 8 byte
```

```
void Func5 (double* a)
{
    a=new double;
    *a = 10;

    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
}</pre>
```

```
void Func5 (double* a)
{
    a=new double;
    *a = 10;
```

Адрес выделенной ячейки в памяти сохранится только в адрес формального параметра.

Неудачная попытка написать функцию, которая выделит память под «внешний» массив.

```
--- In function ---
    a = 10
    address a: 0x7aada8
    size of a: 8 byte
--- In main ---
    d = -3.57615e+211
    address d: 0x427a3e
    size of d: 8 byte
```

Адреса формального и фактического параметров различаются.

```
void Func6 (double*& a)
{
    a=new double;
    *a = 10;

    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
}</pre>
```

Память будет выделена под фактический параметр функции

```
--- In function ---
a = 10
address a: 0x9cada8
size of a: 8 byte
--- In main ---
d = 10
address d: 0x9cada8
size of d: 8 byte
```

Адреса совпадают

Память будет выделена под фактический параметр функции

```
void Func7
           (double** a)
    *a=new double;
                               Передача по указателю
    *(*a) = 10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<**a<<end1
        <<"\t address a: "<<*a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(**a)<<" byte"
        <<endl;
   Разыменовываем
```

DIMCHODDIDACM

```
double* d;
Func7 (&d);
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout << "\t d = "<< *d<<end1
   <<"\t address d: "<<d<<endl
   <<"\t size of d: "<<sizeof(*d)<<" byte"
   <<endl;
delete d:
d=NULL;
-- In function -
        a = 10
        address a: 0x83ada8
        size of a: 8 byte
   In main --
                                        Адреса совпадают
        d = 10
        address d: 0x83ada8
        size of d: 8 byte
```

```
double* Func8 ()
{
    double* a=new double;
    *a = 10;

    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout<<"\t a = "<<*a<<endl
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
        return a;
}</pre>
```

```
double* Func8 ()
    double* a=new double;
    *a = 10;
    cout<<" --- In function --- "<<endl;
    cout << "\t a = "<< *a << end1
        <<"\t address a: "<<a<<endl
        <<"\t size of a: "<<sizeof(*a)<<" byte"
        <<endl;
    return a;
      Возврат адреса
    выделенной памяти
```

```
double* d;
d=Func8();
cout<<" --- In main --- "<<endl;
cout<<"\t d = "<<*d<<end1
   <<"\t address d: "<<d<<endl
   <<"\t size of d: "<<sizeof(*d)<<" byte"
   <<endl;
delete d:
d=NULL;
-- In function ---
        a = 10
        address a: 0x91ada8
        size of a: 6 byte
    In main ---
                                        Адреса совпадают
        d = 10
        address d: 0x91ada8
        size of d: 8 byte
```