LABORATORIO DI RETI E SISTEMI DISTRIBUITI

HANDS-ON 1

Comunicazione UDP

Antonio Mastrolembo Ventura 543644

1 Esercizio1

Sono stati realizzati due file: server_udp.c e client_udp.c. Abbiamo un server che, in questo caso, non stabilisce connessioni persistenti ma resta in ascolto di pacchetti dati inviati dal client e risponde direttamente senza creare un canale dedicato per ogni comunicazione. A differenza del protocollo TCP, in cui ogni comunicazione avviene su un canale dedicato tra client e server, con UDP i messaggi possono essere inviati e ricevuti indipendentemente, senza il bisogno di una fase di handshake.

1.1 Codice del Server UDP

1.1.1 Funzione Principale

```
int main(){
    // Un solo file descriptor a differenza di TCP
    int server_fd;

// Due struct per memorizzare gli indirizzi del server e del client
    struct sockaddr_in server_addr, client_addr;
    int addrlen = sizeof(client_addr);

// Buffer per la ricezione e l'invio dei messaggi
    char buffer[1024] = {0};
    char *string = "[SERVER] Hello, message received!";
```

In prima battuta notiamo che è presente **un solo file descriptor**, questo perché, a differenza del procotollo TCP, in UDP non abbiamo un socket separato per ogni client. Successivamente abbiamo due struct *sockaddr_in*: una per memorizzare l'indirizzo del server, necessario per il binding del socket e una per memorizzare l'indirizzo del client, che è necessario ogni volta che il server riceve un pacchetto dal client.

1.1.2 Creazione del Socket

```
// Creazione del socket

((server_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) == 0) {
    perror("Socket creation failed");
    exit(EXIT_FAILURE);
}
```

Il type è impostato come SOCK_DGRAM in quanto stiamo lavorando con UDP.

1.1.3 Configurazione dell'indirizzo del server e binding

```
// Configurazione dell'indirizzo del server
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
server_addr.sin_port = htons(PORT);

// Binding del socket
if (bind(server_fd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) {
    perror("Bind failed");
    close(server_fd);
    exit(EXIT_FAILURE);
}</pre>
```

La porta utilizzata è la 7600.

1.1.4 Ricezione del messaggio del client

```
// Ricezione del messaggio dal client
recvfrom(server_fd, buffer, 1024, 0, (struct sockaddr *)&
client_addr, (socklen_t*)&addrlen);
printf("%s\n", buffer);
```

Legge il messaggio inviato dal client e lo stampa sulla console. *client_addr* specifica l'indirizzo del mittente.

1.1.5 Invio della risposta al client

```
// Invio di una risposta al client
sendto(server_fd, string, strlen(string), 0, (struct sockaddr
*)&client_addr, addrlen);
printf("Message sent\n");
```

Invia un messaggio di risposta al client. *client_addr* è l'indirizzo del destinatario.

1.1.6 Chiusura del Socket

```
// Chiusura del socket
close(server_fd);
return 0;
}
```

Chiude il socket e il programma termina.

1.2 Codice del Client UDP

1.2.1 Funzione Principale

```
int main() {
int sock = 0;

struct sockaddr_in server_addr;

char *string = "[CLIENT] Hello from client!";

char buffer[1024] = {0};
```

1.2.2 Creazione del Socket

```
// Creazione del socket

if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0) {
   printf("\n[CLIENT] Socket creation error\n");

return -1;
}</pre>
```

1.2.3 Configurazione dell'indirizzo del server e conversione IP

```
// Configurazione dell'indirizzo del server
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(PORT);

// Conversione dell'indirizzo IP
if (inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &server_addr.sin_addr) <= 0)
{
printf("\n[CLIENT] Invalid address/Address not supported\n");
return -1;
}</pre>
```

inet_pton converte l'indirizzo IP in binario.

1.2.4 Invio di un messaggio al server

```
// Invio di un messaggio al server
sendto(sock, string, strlen(string), 0, (struct sockaddr *)&
server_addr, sizeof(server_addr));
printf("[CLIENT] Message sent to server\n");
```

server_addr è l'indirizzo del destinatario.

1.2.5 Ricezione del messaggio dal server

```
// Ricezione di un messaggio dal server
recvfrom(sock, buffer, 1024, 0, NULL, NULL);
printf("[CLIENT] Message received from server: %s\n", buffer);
```

1.2.6 Chiusura del Socket

```
// Chiusura del socket
close(sock);
return 0;
}
```

Chiude il socket e il programma termina.

1.3 Output ottenuto

```
(kali@ kali)-[~/Desktop/LabReSiD/H0_1]
$ ./client
[CLIENT] Message sent to server
[CLIENT] Message received from server: [SERVER] Hello, message received!
```

Figure 1: Output del client

```
(kali@ kali)-[~/Desktop/LabReSiD/HO_1]
$ ./server
[CLIENT] Hello from client!
Message sent
```

Figure 2: Output del server

2 Esercizio2

Per listare correttamente il file descriptor relativo all'esercizio precedente è possibile utilizzare il comando "lsof" accompagnato ad esempio dal flag "-i :porta". In questo modo riesco a listare tutti i processi che stanno utilizzando una specifica porta di rete.

```
(kali@kali)-[~/Desktop/LabReSiD/HO_1]
$ lsof -i :7600
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
server 8021 kali 3u IPv4 25603 0t0 UDP *:7600
```

Figure 3: File descriptor del server socket

Osserviamo diversi campi:

- COMMAND: il nome del comando, in questo caso server;
- PID: L'ID del processo (process id) in questione;
- USER: L'utente che esegue il processo (colui che ha aperto il socket);

- FD: File descriptor associato al socket (u indica che è in modalità lettura e scrittura);
- TYPE: La connessione usa il protocollo IPv4;
- NAME: Indica l'indirizzo e la porta del socket. In questo caso un socket in ascolto sulla porta 7600.