Tutorial sulle regole AWS IoT

I tutorial seguenti mostrano come creare e verificare regole AWS IoT. Prima di iniziare, assicurati di completare il Tutorial sulle nozione di base su AWS IoT (p. 5), in cui viene mostrato come creare un account AWS e registrare un dispositivo in AWS IoT, i prerequisiti per questi tipi di tutorial.

Lo scenario in questo tutorial è una serra con file di piante. Ogni pianta dispone di un sensore di umidità. In un intervallo predeterminato, il sensore di umidità invia i suoi dati a AWS IoT. Il motore di regole AWS IoT riceve questi dati e li scrive in una tabella DynamoDB. Viene creata una regola per scrivere i dati in DynamoDB e i sensori vengono emulati utilizzando il client MQTT AWS IoT.

Una regola AWS IoT è costituita da un'istruzione SQL SELECT, un filtro di argomenti e un'operazione. I dispositivi inviano informazioni a AWS IoT pubblicando messaggi in argomenti MQTT. L'istruzione SQL SELECT ti permette di estrarre dati da un messaggio MQTT in ingresso. Il filtro di argomenti di una regola AWS IoT specifica uno o più argomenti MQTT. La regola viene attivata quando viene ricevuto un messaggio MQTT in un argomento che corrisponde al filtro di argomenti. Le operazioni delle regole ti permettono di recuperare le informazioni estratte da un messaggio MQTT e di inviarle a un altro servizio AWS. Le operazioni delle regole sono definite per servizi AWS come Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon SNS e Amazon S3. Usando una regola Lambda, puoi richiamare altri servizi AWS o Web di terze parti. Per un elenco completo delle operazioni delle regole, consulta Operazioni delle regole AWS IoT (p. 261).

In questi tutorial si pressuppone l'uso del client MQTT AWS IoT e di my/greenhouse come filtro di argomenti nelle regole.


Puoi anche usare il tuo dispositivo, ma devi saper identificare l'argomento MQTT in cui il dispositivo esegue la pubblicazione per poterlo specificare come filtro di argomenti nella regola. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle regole AWS IoT (p. 254).

Creazione di una regola Amazon DynamoDB


Le regole DynamoDB permettono di recuperare informazioni da un messaggio MQTT in ingresso e di scriverle in una tabella DynamoDB.

Per creare una regola DynamoDB

Nella console AWS IoT, nel riquadro di navigazione, scegliere Agisci.




Nella pagina Rules (Regole) scegli Create (Crea).



3. Nella pagina Create a rule (Crea una regola), immettere un nome e una descrizione per la regola.

Note

Non è consigliabile utilizzare informazioni personali identificabili nei nomi e nelle descrizioni delle regole.




4. In Rule query statement (Istruzione query regola), scegliere la versione più recente dall'elenco Using SQL version (Uso della versione SQL). In Rule query statement (Istruzione query regola), immettere:

```
SELECT * FROM 'my/greenhouse'
```

("SELECT *" specifica che si desidera inviare l'intero messaggio MQTT che ha attivato la regole. "FROM 'my/greenhouse'" indica al motore di regole di attivare questa regola quando viene ricevuto un messaggio il cui argomento corrisponde al filtro argomenti. Selezionare Aggiungi operazione.


AWS IoT Guida per gli sviluppatori Creazione di una regola Amazon DynamoDB




 Nella pagina Select an action (Seleziona un'operazione), scegliere Insert a message into a DynamoDB table (Inserisci un messaggio in una tabella DynamoDB), quindi Configure action (Configura operazione).

Select an action Select an action. Insert a message into a DynamoDB table Split message into multiple columns of a DynamoDB table (DynamoDBv2) Send a message to a Lambda function Send a message as an SNS push notification Send a message to an SQS queue Send a message to an Amazon Kinesis Stream Republish a message to an AWS IoT topic AWS IOT REPUBLISH Store a message in an Amazon S3 bucket Send a message to an Amazon Kinesis Firehose stream Send message data to CloudWatch Change the state of a CloudWatch alarm Send a message to the Amazon Elasticsearch Service $_{\mbox{\scriptsize AMAZON ELASTICSEARCH}}$ Send a message to a Salesforce IoT Input Stream Send a message to an IoT Analytics Channel Start a Step Functions state machine execution Configure action


6. Nella pagina Configure action (Configura operazione), scegli Create a new resource (Crea una nuova risorsa).




7. Nella pagina Amazon DynamoDB scegli Create table (Crea tabella).




8. Nella pagina Create DynamoDB table (Crea tabella DynamoDB), immettere un nome nel campo Table name (Nome tabella). In Chiave di partizione, immettere Row. Selezionare Aggiungi chiave di ordinamento e quindi immettere PositionInRow nel campo Chiave di ordinamento. Row rappresenta una fila di piante in una serra. PositionInRow rappresenta la posizione di una pianta nella fila. Scegliere String (Stringa) per la partizione e le chiavi di ordinamento, quindi selezionare Create (Crea). Saranno necessari alcuni secondi per creare la tabella DynamoDB. Chiudi la scheda del browser in cui è aperta la console Amazon DynamoDB. Se non si chiude la scheda, la tabella DynamoDB non viene visualizzata nell'elenco Table name (Nome tabella) nella pagina Configure action (Configura operazione) della console AWS IoT.




9. Nella pagina Configure action (Configura operazione), scegliere la nuova tabella nell'elenco Table name (Nome tabella). In Partition key value (Valore della chiave di partizione), immettere \${row}. Questo indica alla regola di recuperare il valore dell'attributo row dal messaggio MQTT e di scriverlo nella colonna Row (Riga) della tabella DynamoDB. In Sort key value (Valore della chiave di ordinamento), immettere \${pos}. In questo modo, il valore dell'attributo pos viene scritto nella colonna PositionInRow. Lascia vuoto il campo Write message data to this column (Scrivi i dati del messaggio in questa colonna). Per impostazione predefinita, l'intero messaggio viene scritto in una colonna della tabella denominata Payload. Scegliere Create a new role (Crea un nuovo ruolo).




10. In Create a new role (Crea un nuovo ruolo), immettere un nome univoco in Name (Nome), quindi scegliere Create role (Crea ruolo).



11. Selezionare Add action (Aggiungi operazione).




12. Scegliere Create rule (Crea regola) per creare la regola.




Test di una regola Amazon DynamoDB

- 1. Per testare la regola, aprire la console AWS IoT e scegliere Test (Test) dal riquadro di navigazione.
- Scegliere Publish to a topic (Pubblica in un argomento). Nella sezione Publish (Pubblica), immettere my/greenhouse come l'argomento. Nell'area dei messaggi, immettere il seguente JSON:


```
{
    "row" : "0",
    "pos" : "0",
    "moisture" : "75"
}
```



Tornare alla console DynamoDB e scegliere Tables (Tabelle).



Selezionare la GreenhouseTable e quindi scegliere la scheda Items (Elementi). I dati vengono visualizzati nella scheda Items (Elementi).



Creazione di una regola AWS Lambda

Puoi definire una regola che richiama una funzione Lambda, trasferendo i dati dal messaggio MQTT che ha attivato la regola. In questo modo è possibile estrarre i dati del messaggio in ingresso e quindi chiamare un altro servizio AWS o di terze parti. In questo tutorial si presuppone che sia stato completato il tutorial Nozioni di base su AWS IoT (p. 5), nel quale si crea un argomento Amazon SNS a cui si effettua la sottoscrizione. Verrà creata una funzione Lambda per la pubblicazione di un messaggio nell'argomento Amazon SNS creato nel Tutorial sulle nozioni di base su AWS IoT (p. 5). Verrà inoltre creata una regola Lambda che chiama la funzione Lambda, trasferendo alcuni dati dal messaggio MQTT che ha attivato la regola.

In questo tutorial, verrà utilizzato il client MQTT AWS IoT per inviare un messaggio che attiva la regola.

Creare una funzione Lambda

1. Nella console AWS Lambda scegliere Crea funzione.