Le monitorage

LE SCOPE -> une alarme = une action

- Fréquence cardiaque et tracé
- · Pression artérielle non invasive ou invasive
- Saturation pulsée en O₂
- Fréquence respiratoire
- EtCO2: CO2 expiré si patient intubé
- Autre monitorage: BIS, TOF, Picco...

FC 50-100/min SpO2 94-100 % PAS 90-140 mmHg PAD >50 mmHg PAM >65 mmHg FR 12-20/min




- Radial ou fémoral
- Monitorage invasif de la courbe de PA
- Indications : état de choc, SDRA avec GDS artériels réguliers, HTIC...
- **Contre indications** à la voie radiale : Sclérodermie, Raynaud, artérite de Burger, test d'Allen pathologique ++
- INTERDICTION D'ADMINISTRER DES MEDICAMENTS ET REMPLISSAGE



• **Complications**: infection, ischémie de membre, pseudo anévrysme, saignement


 $PAM = (PAS + 2 \times PAD) / 3$




LA SONDE URINAIRE si besoin

- Monitorage de la diurèse
- Oligurie < 0,5 mL/kg/h

Parfois monitorage hémodynamique en cas de choc ou défaillance cardiaque droite,
Parfois monitorage neurologique avec EEG,
PIC







Test d'Allen :

Vérification perméabilité artérielle de l'arcade palmaire avant GDS ou KTA radial

- o mettre une saturation au majeur
- o faire pression des artères ulnaire et radiale = < la main se décolore, on perd la courbe de spO₂
- décomprimer l'artère ulnaire = si arcade perméable la main se recolore, on retrouve une courbe de sp0,
- o si test pathologique = contreindication au GDS et KTA de ce côté