Evaluation de la volémie


Quand remplir un patient en état de choc sous catécholamine (KTCO)?

Si part d'hypovolémie au bas débit ...

Bas débit :


Clinique: majoration des besoins en catécholamines ou non diminution/oligurie/marbrures

Paraclinique: hyperlactatémie / insuffisance rénale /insuffisance hépatique / SvcO₂ sur KTC cave sup <70% / Delta PCO2>6: Pvco2 sur ktc cave sup – PaCO₂ artériel



Evaluation non invasive de la volémie

- Delta PP
 - Variation de la pression pulsée en fonction du cycle respiratoire témoin d'une précharge dépendance
 - Hypovolémie si Delta PP>13% en rythme sinusal, patient ventilé en VAC
 - Hypovolémie normalisation du Delta PP avec le lever de jambe passif à 45°



ETT

- Estimation de débit cardiaque
- Hypovolémie si ITV * < 14 cm avec bonne fonction VG et VD
- Hypovolémie si variation de l'ITV >18 % avec la ventilation mécanique`
- Hypovolémie si augmentation de l'ITV de 12% avec le lever de jambe passif à 45° ou remplissage test de 250mL

*ITV: reflet du débit cardiaque