# L'extubation

## Quand extuber un patient?

- Critères hémodynamiques : noradrénaline stable et <1,5 mg/h
- Critères respiratoires : ventilé en VSAI Fi02 ≤ 40%, peep ≤ 7 cmH2O, aide <14 cmH2O, avec une FR spontanée <30/min, peu secrétant
- Critères neurologiques:
  - patient bien réveillé, répond aux ordres simples
  - patient tonique avec une toux efficace pour ne pas qu'il s'encombre par la suite : il doit être capable de lever la tête et les bras du plan du lit

## Comment prévoir si l'extubation va fonctionner?

Faire une EVS: épreuve de ventilation spontanée: Aide inspiratoire à 0 ou 7 cmH2O et peep 0 cmH2O durant 30 min à 1h (plus longtemps selon indication)

### Comment extuber si EVS réussie et tous les critères au vert?

- Arrêt de la nutrition entérale, arrêt de l'insuline
- ½ assis, remonté dans le lit
- Lunettes ou masque O2 prêts en relais
- Kinésithérapeutes avertis
- Aspiration dans la sonde d'IOT et dans la bouche
- Fixation de sonde coupée, ballonnet dégonflé, en aspirant de la bouche on retire la sonde

### Echec de l'EVS ou de l'extubation:

On parle d'échec si réintubation dans les 48 H

#### TROUVER LA CAUSE ET LA TRAITER ++++

- OAP hypervolémique ou hypertensif?
- ATELECTASIE sur hypotonie?
- Début d'une PAVM?
- Toux inefficace et micro inhalation

Chaque jour se demander « Le patient at-il encore besoin d'être intubé ? »