

CREATION VM GLPI


1) Se connecter à proxmox


2) Appuyer create vm (en haut à droite sur proxmox)


3) Remplir les champs comme ci-dessous pour configurer la vm (ISO ubuntu-24.04.4-live-server, disque SATA de 20 Go avec SSD emulation, 2 Go de mémoire, bridge vmbrSIO2) :






Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage: local
ISO image: ubuntu-24.04.4-live-se
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type: Linux
Version: 6.x - 2.6 Kernel
Advanced
Back
Next



Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Graphic card: Default
Machine: Default (i440fx)
Firmware
BIOS: Default (SeaBIOS)
SCSI Controller: VirtIO SCSI single
Qemu Agent:
Add TPM:
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SATA
0
Cache:
Default (No cache)
Storage:
local-lvm
Discard:
Disk size (GiB):
20
IO thread:
Format:
Raw disk image (raw
SSD emulation:
Backup:
Read-only:
Skip replication:
Async IO:
Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
x86-64-v2-AES
Cores:
1
Total cores:
1
VCPUs:
1
CPU units:
100
CPU limit:
unlimited
Enable NUMA:
CPU Affinity:
All Cores
Extra CPU Flags:
Default
nested-virt
Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor!
Default
md-clear
Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default
pcid
Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.
Default
spec-ctrl
Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs.
Default
ssbd
Protection for 'Speculative Store Bypass' for Intel models.
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
2048
Minimum memory (MiB):
2048
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:
Help
Advanced
Back
Next



Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
No network device
Bridge:
vmbrSIO2
Model:
VirtIO (paravirtualized)
VLAN Tag:
no VLAN
MAC address:
auto
Firewall:
Disconnect:
Rate limit (MB/s):
unlimited
MTU:
Same as bridge
Multiqueue:
Help
Advanced
Back
Next




4) Appuyer sur « finish »

5) Faire double clic gauche sur la vm configurée puis la démarrer


6) Choisir la langue française




7) Sélectionner « Mettre à jour vers le nouveau programme d'installation »




8) Le clavier est en français par défaut, appuyer sur « Done »




9) « Ubuntu Server » est sélectionné par défaut, appuyer sur « Done »




10) Sélectionner l'interface « ens18 »




11) Choisir « Edit IPv4 »



12) Méthode IPv4 : Manual




13) Configurer le sous-réseau 192.168.26.0/24, l'adresse 192.168.26.3, la passerelle 192.168.26.254 et les serveurs DNS 192.168.26.1 et 8.8.8.8, puis « Sauvegarder »




14) Proxy : laisser vide et passer cette étape




15) Attendre que « Lecture des listes de paquets » s'affiche, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur puis appuyer sur « Done »




16) Stockage : laisser « Use an entire disk » puis appuyer sur « Done »




17) Vérifier le résumé des partitions puis appuyer sur « Done » et confirmer




18) Profil : renseigner son nom, le nom du serveur srv-glpi, son identifiant et son mot de passe




19) Ubuntu Pro : laisser sur « Skip for now » puis « Done »




20) Cocher « Install OpenSSH server »







21) Ne sélectionner aucun snap puis appuyer sur « Done »




22) L'installation se lance, attendre la fin et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur





23) Une fois l'installation terminée, appuyer sur « Reboot Now », puis sur Entrée quand le message demande de retirer le support d'installation



24) Se connecter avec le compte créé puis mettre à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

25) Installer Apache, MariaDB, PHP et ses extensions :

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-
{cli,common,curl,gd,imap,ldap,mysql,xml,mbstring,intl,zip,bz2,apcu}
libapache2-mod-php unzip wget
```

26) Activer et démarrer les services :

```
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
```

27) Ouvrir le pare-feu pour SSH et le web, puis l'activer :

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable
```

28) Sécuriser MariaDB :

```
sudo mysql_secure_installation
```

29) Créer la base de données et l'utilisateur de GLPI, en remplaçant <mot de passe> par le mot de passe de son choix :

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

30) Télécharger GLPI depuis la page des versions sur GitHub (github.com/glpi-project/glpi/releases), en remplaçant <version> par la dernière version disponible, puis l'extraire dans /var/www/html :

```
cd /tmp
wget
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/<version>/glpi-
<version>.tgz
sudo tar -xvzf glpi-<version>.tgz -C /var/www/html/
```

31) Donner les droits au serveur web :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

32) Créer le site Apache de GLPI :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf


<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.immosud.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
```

33) Activer le site et le module rewrite, puis redémarrer Apache :


```
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

34) Depuis le PC admin, ouvrir http://192.168.26.3, choisir la langue, accepter la licence, vérifier les prérequis puis renseigner la base de données (serveur localhost, utilisateur glpi, son mot de passe, base glpidb)

35) Se connecter avec le compte glpi, puis changer les mots de passe des comptes livrés par défaut




36) Aller dans Configuration > Authentification > Annuaires LDAP



37) Renseigner le serveur LDAP : nom SRV-AD1EX, actif Oui, serveur ldap://192.168.26.1, port 389, BaseDN DC=immosud,DC=local, utiliser bind Oui, DN du compte CN=Administrateur,CN=Users,DC=immosud,DC=local avec son mot de passe, champ de l'identifiant samaccountname et champ de synchronisation objectguid, avec le filtre de connexion suivant :


```
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!
(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
```



38) Tester la connexion : si tout est vert, la liaison avec l'AD est bonne



39) Se déconnecter du compte super-admin, puis choisir la source de connexion « SRV-AD1EX »



40) Se connecter avec un utilisateur créé dans l'AD, ici Antoine, puis tester l'envoi d'un ticket

