

Procédure masterisation poste

01/12/2025

Table des matières

1	Objectif	2
2	Prérequis	2
3	Bios Pwd.....	2
4	Récupération de l'adresse MAC.....	2
5	Ajout du poste dans SCCM.....	2
6	Déploiement du master	8

1 Objectif

Ce document a pour but d'aider une personne à maîtriser un poste sur Windows 10

Dans cette procédure, chaque action sera accompagnée d'une image pour mieux comprendre et ne pas faire d'erreur.

2 Prérequis

Pour pouvoir effectuer les différentes actions vous avez besoin :

- D'un compte administrateur Vinci Autoroutes
- D'un compte administrateur Cofiroute
- Du logiciel BIOS PWD
- D'être connecté au VPN (Paloalto)
- D'un câble réseau

3 Bios Pwd

Bios Pwd est un logiciel qui génère un mot de passe avec des chiffres et des lettres à saisir au démarrage du poste pour accéder au bios. La procédure pour l'obtenir est ci-contre [obtention BIOS PWD](#)


4 Récupération de l'adresse MAC

Sur les postes contenant un port RJ45, l'adresse MAC ne se trouve pas au même endroit que les postes sans port RJ45. La procédure pour la récupérer est ci-contre [obtention adresse mac](#)

5 Ajout du poste dans SCCM

Pour aller sur SCCM il faut se connecter à la machine virtuelle « **10.125.1.72** » le lien de la procédure pour s'y connecter est ci-contre [procédure connexion sccm](#)


Une fois SCCM lancé cliquer sur « **Devices** »




Puis sur « **Import Computer Information** ».



Après, sélectionné « **import single computer** »



Faites next et entré le nom du poste (PP/PF****-W10) et son adresse mac en **MAJUSCULES**



Import Computer Information Wizard

Single Computer

Select Source

- Single Computer
- Data Preview
- Collections
- Summary
- Progress
- Confirmation

Specify the information to import the computer

Specify information relating to the computer you are importing in the fields below.

Computer name:

MAC address (12 hex characters):


SMBIOS GUID (32 hex characters):

Optionally create a computer association by entering the name of a reference computer from which the user state and settings will be migrated to the new computer.

Source computer :

< Previous **Next >** Summary Cancel

Après faites deux fois « **next** » et cliquer sur « **add** ».



Import Computer Information Wizard

Collections

Select Source

- Single Computer
- Data Preview
- Collections**
- Summary
- Progress
- Confirmation

Choose additional collections:

Click Next to add the new computers to the All Systems collection. To add new computers to additional collections use Add button.

Currently selected additional collections:


Filter...

Collection Name	Collection ID
There are no items to show in this view.	


Add Remove

< Previous **Next >** Summary Cancel


Pour préparer un poste avec le master bureautique, il faut déplier la collection **Root** → **STATIONS** → **Séquences de tâches** → **Production** → **Bureautique** → **COF-Production-Windows10-22h2-Bureautique - Globale** → **Next**.



Faites « **ok** » puis « **next** », un résumé avec les informations sélectionnées va apparaître.



Faites « **next** », une barre de chargement va apparaître rapidement et pour finir un message de confirmation va s'afficher. Pour quitter cette page faites « **close** »



L'intégration du poste dans la collection n'est pas instantanée il faut compter généralement entre 5 et 10 minutes

Pour vérifier si le poste a été ajouté dans la collection, il faut aller dans la collection souhaitée. Pour cela vous devez dérouler le menu « **devices collection** » (suivre le même chemin que lors de la configuration du poste) dans le cadre à gauche, puis cliquer sur « **update membership** »

Notre collection contient 5 postes avant l'arrivée du notre. En attendant un peu et en exécutant les consignes ci-dessus, notre poste va apparaître.

Microsoft Configuration Manager (Connected to VA0, VA0 - VINCI Autoroutes - sv1w1174.va.local)

Home | All Workspaces | Search

Assets and Compliance > Overview > Device Collections > STATIONS > Séquences de tâches > Production > Bureauautique

Bureauautique 9 items

Icon	Name	Limiting Collection	Member Count	Members Visible on Site	Referenced Collections
	ASF-Production-Blanco	All Systems	5	5	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2	All Systems	481	481	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2-GME	All Systems	22	22	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2-MTR	All Systems	3	3	0
	ASF-Production-Upgrade-Windows10-22H2	Tous les clients VA	9	9	0
	ASF-Production-Upgrade-Windows10-22H2-MTR	Clients techniques...	2	2	0
	COF-Production-Blanco	All Systems	10	10	0
	COF-Production-Windows10-22H2-Bureauautique - Globale	All Systems	5	5	0
	ESC-Production-New-Windows10-22H2	All Systems	574	574	0

ASF-Production-Blanco

Summary

Name: ASF-Production-Blanco
Collection ID: VA000969
Update Time: 03/03/2025 14:30
Member Count: 5
Members Visible on Site: 5

Summary | Deployments | Custom Client Settings

Notre poste est arrivé, il est maintenant dans la collection voulue.

Microsoft Configuration Manager (Connected to VA0, VA0 - VINCI Autoroutes - sv1w1174.va.local)

Home | All Workspaces | Search

Assets and Compliance > Overview > Device Collections > STATIONS > Séquences de tâches > Production > Bureauautique

Bureauautique 9 items

Icon	Name	Limiting Collection	Member Count	Members Visible on Site	Referenced Collections
	ASF-Production-Blanco	All Systems	4	4	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2	All Systems	481	481	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2-GME	All Systems	22	22	0
	ASF-Production-New-Windows10-22H2-MTR	All Systems	3	3	0
	ASF-Production-Upgrade-Windows10-22H2	Tous les clients VA	9	9	0
	ASF-Production-Upgrade-Windows10-22H2-MTR	Clients techniques...	2	2	0
	COF-Production-Blanco	All Systems	10	10	0
	COF-Production-Windows10-22H2-Bureauautique - Globale	All Systems	6	6	0
	ESC-Production-New-Windows10-22H2	All Systems	574	574	0

ASF-Production-Blanco

Summary

Name: ASF-Production-Blanco
Collection ID: VA000969
Update Time: 03/03/2025 15:00
Member Count: 4
Members Visible on Site: 4


Summary | Deployments | Custom Client Settings

6 Déploiement du master


Pour masteriser un poste n'oubliez pas de brancher le câble RJ45 au poste (directement sur le port du poste ou alors via un dock s'il n'a pas de port RJ45)

Sur le poste que vous avez choisi de masteriser, faites « **F12** » au démarrage et rentrer de nouveau le mot de passe bios enfin normalement vous devez arriver dans le « **Network (PXE) Boot Menu** ».


Dans ce menu vous allez sélectionner le choix où il y a marqué « **UEFI N/W - IPV4 Network – Intel (R) Ethernet Connection (4) I219-LM** » soit celui ci-dessous la première option.




Un écran noir va apparaître avec écrit « **Start PXE over IPv4** ». Pour la totalité de la masterisation il faut compter environ 1h30 2h.




Ensuite une barre de progression va s'afficher, cela indique le début de la masterisation





A la fin de ce chargement une multitude d'autres chargements vont s'enchaîner






Un redémarrage va être effectué par la suite.






A la fin de l'installation vous arriverez sur le fond d'écran Vinci Autoroutes.




Saisissez ensuite vos accès administrateur Cofiroute pour permettre de déverrouiller la session.




Une fois la session ouverte le bureau doit ressembler à l'image suivante.




Ouvrez le **panneau de configuration** puis cliquer sur **afficher par : Catégorie** en haut à droite




Et sélectionner **Grandes icônes** et ensuite **configuration manager** qui sont tous les deux encadrés en rouge ci-dessous.




Une fois la page configuration manager ouverte cliquer sur **actions** et exécuter chaque action une par une.



A la fin de l'exécution attendez 1 à 2 minutes pour que les actions se soient bien exécutées sur le poste. Ensuite ouvrez le **centre logiciel** et cliquer sur **mises à jour**.



Sur cette page des mises à jour vont apparaître veillez à ce qu'elles s'effectuent toutes correctement, des redémarrages vous seront demandés.



Une fois que toutes les mises à jour sont effectuées votre poste est prêt, il est masterisé et à jour.