# Операционные системы

Многопроцессорные системы

### Типы многопроцессорных систем

- Мультипроцессоры (многопроцессорные, многоядерные)
- Мультикомпьютеры

### Мультипроцессоры


несколько процессоров имеют доступ к общей оперативной памяти.

Примеры: многопроцессорные серверы, многоядерные смартфоны


## Доступ к памяти

- UMA (Uniform Memory Access) время доступа не зависит от процессора или области памяти
- NUMA (Nonniform Memory Access) в противном случае


# **UMA** с шинной архитектурой




# **UMA** с координатным коммутатором



# **UMA** с многоступенчатой коммутацией




### NUMA



### ОС для мультипроцессоров

- Собственная ОС
- Ассиметричные мультипроцессоры
- Симметричные мультипроцессоры

## Собственная ОС для каждого процессора



### Свойства

### Недостатки:

- процессы не мигрируют, неравномерная загрузка
- дублирование программных кешей
- статическое распределение памяти

### Достоинства:

 ОС работают независимо, повышается надёжность. безопасность

# AMP (assymetric multiprocessing)



### Свойства


#### Достоинства:

- Распределение ресурсов
- Возможно использовать процессоры разных архитектур

#### Недостатки:

- Управляющий процессор узкое место
- Усложнение ОС: одна версия для управляющего процессора, другая для рабочих процессоров

## **SMP (Symmetric Multiprocessor)**



# Планирование **мультипроцессоров**

- Единая очередь готовых потоков
- + стараться не перемещать потоки на другой процессор

#### ИЛИ

- По очереди на процессор
- + перемещать потоки процессор, если тот начинает простаивать

### Реентерабельность

свойство частей программ, позволяющее выполнять одну и ту же последовательность инструкций нескольким потокам.

Нереентерабельные части должны быть защищены.

### spinlock - мотивация

irq\_lock/unlock в мультипроцессорной среде недостаточно для обеспечения атомарности последовательности инструкций.

Нужен специальный примитив, обеспечивающий атомарность в мультипроцессорной среде.

### spinlock

```
Критическая секция на основе цикла и специальных
атомарных инструкций
Примерная реализация:
spin lock(spin t *spin) {
   while (LOCKED == test and set(spin));
spin unlock(spin t *spin) {
   *spin = UNLOCKED;
```

### test\_and\_set

```
test and_set(ptr) {
   bool old = *ptr
   if (!*ptr) {
      *ptr = true;
   return old;
```

### Другие атомарные операции

- fetch\_and\_add
- compare\_and\_swap

### Замечания

В такой версии test&set не учитваются кэши. Такой наивный подход требует постоянного блокирование шины, что может быть дорого (~100 тактов)

Исследования давно сосредоточены на создании lock-free и wait-free алгоритмов

### Мультикомпьютеры

системы, с собственным процессором и оперативной памятью, часто без накопительных устройств, но может быть обратное.

Часто построен на базе множества персональных компьютеров, соединенных высокопроизводительной сетью

### Способы взаимодействия узлов

- Посылка сообщений
- Удалённый вызов
- Обмен страницами

### Посылка сообщений

### Вызовы:

- send
- receive

### Удалённый вызов

- 1. Вызов обычной функции,
- 2. которая отправляет сообщение
- 3. По приёму сообщения,
- 4. вызывается требуемая функций

### Обмен страницами

Создание видимости обладания общей памятью.

Общая память разбивается на блоки- *страницы,* каждой страницей владеет один узел. Если другой узел требует страницу, она перемещается.

Важно обеспечивать минимальное количество перемещений страниц.

Неизменяемые страницы можно *реплицировать* - содержать на нескольких узлах

# Для приложений (unix)

- get/setaffinity
- spinlock, test\_and\_set, ...