Automatisation de la connexion à Anydesk: Impossible d'accéder à Anydesk sur Linux de temps en temps (23/1/24)

Problème:


L'utilisateur ne peut pas se connecter à Anydesk sur Linux de temps en temps, on est obliger de se connecter à l'ordinateur distant et de redémarrer Anydesk pour que les utilisateurs parviennent à s'y connecter

Cependant


 Que faire si on ne peut pas accéder à l'ordinateur distant pour redémarrer Anydesk?

Processus de fonctionnement d'Anydesk


- L'ordinateur distant possède un ID
- L'ordinateur client va entrer l'ID de l'ordinateur distant pour pouvoir se connecter dessus
- Lors de la deconnexion, l'utilisateur client a 3 choix pour se déconnecter:
 - En appuyant sur le bouton "se déconnecter"



• En fermant la fenêtre de Anydesk



• Faire une clique droite sur le logo de Anydesk puis "quitter"



Causes:

• Les 2 premières options d'Anydesk (sur Linux pour l'instant, on n'a pas encore testé pour Windows vu qu'on utilise RDP), ne permettent pas de se déconnecter totalement de la session de connexion de Anydesk à l'ordinateur distant, ce qui fait que même si l'utilisateur a cliqué sur "se déconnecter", Anydesk ne déconnecte pas totalement l'utilisateur et le considère comme toujours actif (probablement car MGBI utilise Anydesk dans sa version gratuite ce qui ne va pas permettre l'entrée et sortie de plusieurs sessions (a) ce qui va par la suite bloquer toutes demandes de connexion à l'ordinateur distant

Solutions:

 On est obliger de quitter Anydesk complètement à l'aide du 3 ème option de déconnexion et de le relancer après, ce qui va fermer toutes les sessions considérées actives et de ce fait l'utilisateur peut de nouveau se connecter à Anydesk

Comment automatiser cette solution pour éviter de le faire manuellement?

- Quitter Anydesk complètement à l'aide des utilisateurs qui étaient connéctés à l'ordinateur distant
 - On va inciter les utilisateurs à se déconnecter en utilisant la 3 ème option de déconnexion

 Relancer Anydesk à chaque fois que les utilisateurs se déconnecte complètement

Sur Linux, créer un script qui va analyser si Anydesk est déja en marche toute les X seconde, dans le cas contraire exécuter Anydesk : ex: auto_start_anydesk.sh

```
#!/bin/bash

while true; do
    #Verifie si Anydesk est déja en marche
    if ! pgrep -x "anydesk" > /dev/null;then
        #Si ce n'est pas le cas, on lance Anydesk
        echo "Anydesk n'est pas encore en marche mais je vais le lan

cer pour toi huhuuu..."
        anydesk &
    fi
    #Attente de 5 secondes avant de re-vérifier l'état de Anydesk
    sleep 5

done
```

Rendre le script exécutable

```
chmod +x auto_start_anydesk.sh
```

- Lancer le script
 - lancement générale (s'arrête si le terminal est fermé)

```
./auto_start_anydesk.sh
```

lancement personalisé (ne s'arrête jamais)

#La sortie sera affichée en temps réel dans le terminal pendant que le s cript s'exécute

#en arrière-plan. La commande tee permet à la fois de capturer la sorti e dans un fichier (nohup.out)

#et de l'afficher dans le terminal.

#nohup: no hang up: commande pour indiquer que le processus contin


uera

#même après fermeture du terminal #&: commande qui assure que le processus continuera #même après fermeture du terminal

nohup ./auto_restart_anydesk.sh 2>&1 | tee /dev/tty &

Recommandations supplémentaire:

- Paramétrer Anydesk et son script de redémarrage automatique pour se lancer automatiquement après le rédémarrage de l'ordinateur distant
 - Chercher "Application de démarrage / startup application"
 Dans:
 - nom: [nom de l'application ou script à executer lors du redémarrage,
 ex: Anydesk / Script_auto_dem_Anydesk]
 - Command; [repertoire du fichier de l'application ou du script]
 - ex: Anydesk, avec la commande "which anydesk", est localisé dans /usr/bin/anydesk
 - ex:script_auto_start_anydesk.sh, est localisé dans /home/antonio/auto_start_anydesk.sh



Note: Si le script ne se lance pas au démarrage comme prévu, le lancer manuellement à l'aide la commande, cela est peut être du à un bug $\ensuremath{\mathscriptesize{100}}$:

nohup ./auto_restart_anydesk.sh 2>&1 | tee /dev/tty &