HITEX
HILOS E INDUMENTARIA TEXTIL

Octubre de 2026

MANUAL DE USO · MÓDULO 10

Surtir sucursal: envíos entre almacenes

Cómo una tienda pide mercancía a la bodega, cómo se autoriza, cómo la bodega la surte escaneando cada paquete y cómo la tienda confirma lo que de verdad llegó, con todos los avisos y los casos especiales.

Los tres pasos · Pedir en paquetes · Pedir a ciegas · Autorizar (también por menos) · Surtir escaneando · Guardar a medias · Confirmar que llegó · Cancelar · PDF del envío

PARA QUIÉN ES

Almacenista · Gerente · Cajeras · Administración

Las pantallas de este manual muestran datos de MUESTRA (hilos, clientes, personas y cantidades inventados) para enseñar cómo se usa el sistema. Lo que veas en tu tienda tendrá tus propios datos.

Contenido

01 Cómo funciona Surtir sucursal 3

El único camino entre almacenes 3

Los tres pasos de un envío 3

Se pide en paquetes, se envía con su peso real 4

Solo se mandan paquetes: los conos no se envían 4

Lo libre y lo apartado 5

Pedir "a ciegas" (quien no trabaja en la bodega) 5

Quién puede hacer qué 5

Los estados de un paquete 6

02 La pantalla Surtir sucursal 8

El encabezado y los avisos 9

Las cuatro cifras 10

La pantalla se pone al día sola 10

En el celular 10

03 Pendientes: cada envío y su avance 12

Las partes de cada caja 12

Qué botón sale en cada caso 13

La barra de avance de cada hilo 14

04 Pedir mercancía (Nueva solicitud) 15

Los campos de la tarjeta 15

Pedir a ciegas, paso a paso (la tienda pide a la bodega) 15

La tabla de lo que se pide, columna por columna 17

Pedir directo, contra lo libre (quien ve la bodega) 18

Cuando el pedido necesita autorización 19

Mensajes que pueden salir al pedir 22

Pedir de regreso a la bodega (o de una tienda a otra) 23

05 Pedidos con autorización y cómo se autorizan 24

La tarjeta Pedidos con autorización 24

Autorizar el pedido, paso a paso 26

Autorizar por menos: "de esos 20, solo 10" 28

Rechazar un pedido 29

Quién puede autorizar un pedido 29

06 Surtir: enviar escaneando 30

La ventana Enviar 30

Escanear, paso a paso 31

Los avisos del lector 33

«¿Este paquete sí está aquí?»: el sistema lo tenía en otro almacén 34
Se manda lo que hay (y queda la nota) 35
Enviar 36
Guardar a medias y seguir después 38
Salir de la ventana 39
Mensajes al enviar o al guardar 40

07 El PDF del envío y el de la recepción 41
El PDF del envío 41
El PDF de la recepción 42

08 Confirmar que llegó 43
La ventana Confirmar que llegó 43
Confirmar, paso a paso 44
Qué pasa al confirmar 44
Un envío viejo, sin la lista de paquetes 45
Mensajes al confirmar 46

09 Cancelar un envío 47
Cancelar, paso a paso 47

10 Traspasos cerrados 49
La columna Qué llevó 49
La pastilla del estado 50

11 La campana y Hoy 51

12 Preguntas frecuentes y problemas 52

13 Palabras de este manual 54

01
Cómo funciona Surtir sucursal

PARA QUÉ SIRVE	Mover mercancía de un almacén a otro: casi siempre, de la bodega matriz (Almacén General) a una tienda. Una tienda pide paquetes, la bodega los surte escaneándolos uno por uno y la tienda confirma lo que de verdad le llegó.
DÓNDE ESTÁ	**Mercancía › Surtir sucursal**
QUIÉN LA USA	El almacenista (surte), las cajeras y la gerente de cada tienda (piden y confirman que llegó) y el administrador (pide directo y autoriza los pedidos; la gerente también).

En Hitex la mercancía vive en almacenes: la bodega matriz **Almacén General** (no tiene mostrador) y las dos tiendas, **Tienda Principal** y **Tienda Moroleón**. Cuando a una tienda le hace falta hilo, no se "pasan kilos" de un lado a otro: se hace un **envío** (en el sistema también se llama **traspaso**; las dos palabras son lo mismo). Este manual explica todo lo que pasa con un envío, desde que la tienda lo pide hasta que firma de recibido, y qué hacer cuando algo no cuadra.

El único camino entre almacenes

Surtir sucursal es la **única** forma de mover mercancía de un almacén a otro. No hay otra pantalla ni otro botón para "pasar" kilos. Si un paquete está en la bodega y lo quieres vender o bajar a conos en una tienda, primero tiene que viajar a esa tienda con un envío.

> **POR QUÉ FUNCIONA ASÍ**
> Cada paquete del sistema sabe en qué almacén está. Antes existía una "transferencia" que movía los kilos pero no los paquetes, y el inventario quedaba descuadrado: la tienda tenía los kilos y la bodega el paquete (o al revés), y el detalle del hilo decía "no cuadra". El envío mueve **las dos cosas a la vez**: los kilos y cada paquete con su código, y deja todo escrito en el kardex con el folio del envío.

Los tres pasos de un envío

Un envío pasa siempre por tres pasos. En la pantalla se ven como tres puntos: **Pedido → En camino → Recibido**.

PASO	QUIÉN LO DA	QUÉ PASA CON LOS KILOS	QUÉ PASA CON LOS PAQUETES
1. Pedido (en la cifra «Por enviar»)	La tienda que necesita, o quien surte. Si quien pide necesita autorización, el pedido espera antes de este paso.	No se mueve nada. En la bodega se **apartan** los kilos aproximados de lo pedido: otra solicitud ya no los puede pedir.	Ninguno todavía. Si la bodega escanea una parte y la guarda, esos paquetes quedan apartados para este envío y ya no se venden.

2. En camino	La bodega, al escanear y tocar **Enviar**.	Salen de la bodega los kilos **reales** de los paquetes escaneados. Todavía **no entran** a la tienda: van en la camioneta.	Los paquetes escaneados quedan a nombre de la tienda, pero "en camino": la tienda todavía no los puede vender ni bajar a conos.
3. Recibido	La tienda, con **Confirmar que llegó**.	Entra a la tienda lo que de verdad llegó. Lo que faltó se da de baja como **merma**, con su peso real.	Los que llegaron ya se venden en la tienda. Los que no llegaron quedan como **«No llegó»** y ya no cuentan en ningún lado.

Hay un cuarto estado, **Cancelado**: un envío se puede cancelar mientras está pedido o en camino (ver el capítulo **Cancelar un envío**). Uno recibido ya no se cancela.

> **POR QUÉ TRES PASOS Y NO UNO**
> Lo pidió el dueño para que no haya problemas: la bodega sabe exactamente qué tiene que mandar; la mercancía que va en la camioneta no aparece en ningún almacén (no se puede vender en la tienda antes de que llegue ni "sobra" en la bodega); y quien recibe firma lo que de verdad bajó de la camioneta, con su nombre y la hora. Si algo se pierde en el camino, queda escrito cuál paquete fue y quién lo recibió.

Se pide en paquetes, se envía con su peso real

Las tiendas piden **paquetes** (cerrados, como vienen del proveedor), no kilos. Al lado de cada renglón la pantalla dice **más o menos cuántos kilos son**. Es un aproximado a propósito:

- Los paquetes pesan distinto entre sí: de 10.75 a 19.80 kg. No se sabe cuáles va a agarrar quien surte: agarra los de ese color y calibre que tenga a la mano, no los busca por fecha.
- Por eso el aproximado es **paquetes × el peso promedio** de los paquetes disponibles de ese hilo en el almacén que surte (sin los vendidos, los apartados para una nota en espera ni los ya escaneados para otro envío; los que otra solicitud apartó en kilos sí cuentan, porque ese apartado no marca paquetes concretos). Ejemplo: en Almacén General hay 9 paquetes de AZUL REY 1/30 que pesan juntos 170.1 kg; el promedio es 170.1 ÷ 9 = 18.9 kg; 7 paquetes son, más o menos, 7 × 18.9 = 132.3 kg.
- Si en ese almacén no hay paquetes con peso de ese hilo, o si pides "a ciegas" (ver abajo), el aproximado usa el **peso del catálogo** de la presentación (por ejemplo 19.1 kg para ROJO 1/30) y la pantalla lo dice: «con el peso del catálogo».
- Ese aproximado es lo que se **aparta** en la bodega al pedir. Al enviar, ese apartado se suelta completo y salen los kilos **reales** de los paquetes que se escanearon.

Solo se mandan paquetes: los conos no se envían

A una tienda se le manda el paquete cerrado y allá se baja a conos (eso se hace en Inventario, ver el manual 08, Inventario y kardex). Por eso al buscar un hilo para pedirlo no salen los conos, y si alguien intentara mandar un cono el sistema lo rechaza: «… es un cono: a la sucursal se le manda el paquete y allá se desarma. Elige la presentación de paquete.»

Lo libre y lo apartado

Quien puede ver el almacén que surte pide contra lo **libre**: la existencia de ese hilo menos lo que ya está apartado (por otras solicitudes de envío que todavía no salen y por las notas en espera de los clientes). Si pides más de lo libre, la pantalla no deja crear la solicitud.

> **IMPORTANTE · EL APARTADO DE UN ENVÍO ES "BLANDO"**
> Lo apartado para un envío no se lo puede pedir otra solicitud, pero **no detiene a la caja**: si el almacén que surte es una tienda y el cliente que está enfrente compra ese hilo, se le vende (el cliente manda). Por eso al surtir puede haber menos de lo pedido. No pasa nada: se manda lo que hay (ver «Se manda lo que hay»).

Pedir "a ciegas" (quien no trabaja en la bodega)

Cada persona trabaja en una o varias tiendas («Trabaja en», en Personal). Quien **no** trabaja en el almacén que surte (por ejemplo Mónica Ríos, cajera de Tienda Moroleón; o alguien que trabaja en las dos tiendas pero no en la bodega) no ve nada de la matriz: ni sus existencias ni sus paquetes. Aun así le puede pedir mercancía, **a ciegas**:

- En «Sale de» le aparece la matriz (Almacén General) aunque no sea suya; solo a la matriz se le puede pedir a ciegas, no a la otra tienda.
- No ve la columna «Hay libre» ni el sistema le dice cuánto hay. Los kilos aproximados salen con el peso del catálogo.
- El sistema no le rechaza el pedido por existencias: si en la bodega no hay tantos, al surtir le mandan los que haya.

> **POR QUÉ**
> El dueño decidió que cada tienda vea solo lo suyo ("nada de la Matriz"). Pedir a ciegas deja a la tienda pedir lo que necesita sin enseñarle el inventario de la bodega; quien autoriza y quien surte sí lo ven.

Quién puede hacer qué

Cada cosa depende de un permiso que el administrador da por puesto en **Administración › Permisos** (ver el manual 14, Administración), y de en qué tiendas trabaja la persona.

QUÉ	PERMISO (COMO SALE EN PERMISOS)	ADEMÁS
Ver la pantalla	«Surtir sucursal» (en «Qué ve en el menú»)	Cada quien ve los envíos que **salen** de sus tiendas o **llegan** a ellas.
Pedir mercancía directo	«Pedir mercancía a otra tienda» (en «Qué puede hacer»)	La solicitud se crea y se aparta al momento. Este mismo permiso **autoriza** los pedidos de los demás.
Pedir con autorización	«Pedir mercancía a otra tienda» (en «Qué puede pedir, con autorización»)	El pedido espera hasta que alguien lo acepte. Hasta entonces no se aparta nada.

Surtir (escanear, guardar y enviar)	«Enviar desde la bodega»	Solo quien es del almacén **que surte** (el origen).
Confirmar que llegó	«Confirmar que llegó un envío»	Solo quien es del almacén **que recibe** (el destino).
Cancelar un envío	«Surtir sucursal»	Quien es del origen o del destino.
Retirar un pedido o ir a autorizarlo	«Autorizaciones» (en «Qué ve en el menú»)	Sin esta pantalla, «Retirar» y «Autorizar o rechazar ›» dicen «Tu puesto no tiene permiso para «Autorizaciones». Pídeselo al administrador.»

Como vienen de fábrica: la **gerente** pide directo, surte y confirma; el **almacenista** surte, confirma y pide con autorización; el **administrador** lo puede todo. Las **cajeras** de fábrica no tienen esta pantalla: el administrador les da la pantalla, pedir con autorización y confirmar que llegó, para que la tienda pida y firme de recibido (así está en este manual). «Enviar desde la bodega» se llama así aunque el envío salga de una tienda: a quien deba surtir desde la tienda (un envío de vuelta) el administrador también se lo da. Sin «Pedir mercancía a otra tienda» (de ninguna de las dos formas) no aparece la tarjeta **Nueva solicitud**; sin «Enviar desde la bodega» no aparece el botón **Enviar**; sin «Confirmar que llegó un envío» no aparece **Confirmar que llegó**.

Los estados de un paquete

Cada paquete (con su código `0081…`, su peso real y su lote) tiene un estado. Al surtir, el lector revisa ese estado y te avisa si el paquete no puede salir:

ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR	¿PUEDE SALIR EN UN ENVÍO?
Disponible	Está en su almacén, sin dueño.	Sí.
Apartado para un envío	Se escaneó y se guardó a medio surtir en un envío.	Solo en **ese** envío.
Apartado para una nota en espera	Un cliente lo dejó apartado (ver el manual 05, Notas en espera).	No.
Vendido	Ya se vendió.	No.
Bajado a conos	Se abrió y ya son conos.	No.
No llegó (faltante)	Se dio por faltante al recibir un envío.	No: ya no cuenta en ningún inventario (sigue registrado como «No llegó»).
En camino	Viaja en un envío que todavía no se recibe.	No: primero se recibe ese envío.

EL EJEMPLO DE ESTE MANUAL


A lo largo del manual seguimos un solo envío, con sus números:

1. A las 9:48, Mónica Ríos (cajera de Tienda Moroleón) pide a Almacén General **6 paquetes de ROJO 1/30** y **4 de VINO 2/30**, «Para el pedido de Tejidos JC». Pide a ciegas y con autorización: ≈ 6 × 19.1 = 114.6 kg y 4 × 19.2 = 76.8 kg (los pesos del catálogo), en total 10 paquetes ≈ 191.4 kg.
2. A las 10:12 el administrador, Alberto Ramírez, lo autoriza completo. En ese momento nace el envío `TRA-4F2A` y se apartan 191.4 kg en la bodega. Por eso, en las pantallas, el envío dice «Pidió Mónica Ríos · hoy 10:12»: el nombre es de quien lo pidió y la hora es la de la autorización, cuando nació el envío.
3. Jorge Castillo (almacenista) escanea 4 paquetes de ROJO (74.1 kg), lo guarda a medias y sigue después. Al terminar lleva los 6 de ROJO (111.52 kg) y solo encuentra **3 de VINO** (56.39 kg): era lo único que había. A las 12:40 lo envía: 9 paquetes, 167.91 kg reales, con la nota «VINO 2/30: salieron 3 de 4. Era lo único que había. Va en la camioneta 2».
4. A las 17:25 Mónica confirma que llegó, pero **el paquete 00810314 de ROJO (18.77 kg) no venía**: lo marca. Entran a Tienda Moroleón 92.75 kg de ROJO (5 paquetes) y 56.39 kg de VINO (3 paquetes); los 18.77 kg se dan de baja como merma.

02
La pantalla Surtir sucursal

PARA QUÉ SIRVE	Ver de un vistazo qué está esperando algo (pedidos por autorizar, envíos por surtir, envíos en camino), pedir mercancía y revisar lo que ya se cerró.
DÓNDE ESTÁ	**Mercancía › Surtir sucursal**. También se llega desde la campana y desde Hoy.
QUIÉN LA USA	Todos los que tienen «Surtir sucursal»; cada quien ve lo de sus tiendas.


La pantalla tiene, de arriba abajo: el encabezado, cuatro cifras, la tarjeta **Pedidos con autorización** (si hay alguno), **Pendientes**, la tarjeta verde de la última solicitud (solo justo después de crear una), **Nueva solicitud** y **Traspasos cerrados**. Así la ve Mónica, la cajera de Tienda Moroleón, con su pedido esperando autorización:



Surtir sucursal como la ve la cajera de Tienda Moroleón: su pedido espera autorización y todavía no hay nada pendiente.

1. **Nueva solicitud**: te lleva a la tarjeta para pedir y deja el cursor en el buscador.
2. Las cuatro cifras: **Por enviar**, **En camino**, **Recibidos**…
3. …y **Faltó al recibir**.
4. **Pedidos con autorización**: lo que se pidió y espera que alguien lo acepte, y lo resuelto.
5. La pastilla del estado del pedido: **Esperando autorización**.
6. **Retirar**: quien lo pidió lo puede retirar mientras espera.
7. **Resueltos de los últimos 30 días**: se abre al tocarlo.
8. **Pendientes**: los envíos por surtir y los que van en camino.

Y así la ve Jorge Castillo, el almacenista, cuando ya hay envíos por surtir. Para quien surte desde la matriz, **Pendientes** va primero y **Pedidos con autorización** va debajo, porque lo suyo es surtir:



Como la ve el almacenista: dos solicitudes esperando a la bodega y un envío en camino.

1. **Por enviar**: 2 solicitudes esperan a la bodega.
2. El folio corto del envío (`TRA-4F2A`).
3. Qué lleva: hilos, kilos y dónde está apartado.
4. En qué paso va (el punto en negritas).
5. Quién lo pidió y qué le falta.
6. **Enviar**: abre la ventana para escanear.
7. **Cancelar**.
8. Cada hilo, con su barra de avance.

El encabezado y los avisos

Arriba dice «Surtir sucursal» y «Las sucursales piden en paquetes; la bodega envía, y quien recibe confirma lo que de verdad llegó.» A la derecha, el botón azul **Nueva solicitud** baja la pantalla hasta la tarjeta **Nueva solicitud** y deja el cursor listo en «Agregar hilo». (Si tu puesto no puede pedir, esa tarjeta no existe y el botón no te lleva a ningún lado.)

Debajo del encabezado aparecen los avisos de lo que acabas de hacer: en **verde** lo que salió bien (por ejemplo

> Traspaso TRA-… en camino: 9 paquetes escaneados, 167.91 kg reales. …

) y en **rojo** lo que no se pudo. Mientras está abierta la ventana de confirmar que llegó o la de cancelar, el aviso rojo sale dentro de la ventana. Cada mensaje se explica en el capítulo de su tarea.

Las cuatro cifras

CIFRA	QUÉ CUENTA	DEBAJO DICE
Por enviar (punto azul)	Cuántos envíos están pedidos y todavía no salen (paso 1), de tus tiendas.	«solicitud esperando a la bodega» o «solicitudes esperando a la bodega».
En camino (punto ámbar)	Cuántos envíos ya salieron y nadie ha confirmado que llegaron (paso 2).	«falta que confirmen que llegó».
Recibidos (punto verde)	Cuántos envíos se confirmaron **este mes** (por el día en que se firmó de recibido).	«este mes».
Faltó al recibir (punto rojo)	Los kilos que **no llegaron** en los envíos recibidos este mes. Es lo que se dio de baja como merma.	«este mes · se asentó como merma».

En el ejemplo, cuando Mónica marca que no llegó el paquete de 18.77 kg, la cifra «Faltó al recibir» de su tienda sube a 18.77 kg. Las cifras cuentan los envíos que la pantalla trae (los que siguen vivos y los más recientes, hasta 100).

La pantalla se pone al día sola

No hace falta recargar. Si la tienda pide, si la bodega surte o si alguien firma de recibido en otra computadora, Pendientes, las cifras y los pedidos con autorización se ponen al día solos en unos segundos. Lo que estés escribiendo en Nueva solicitud no se borra.

En el celular

En un teléfono la pantalla es la misma, una tarjeta debajo de otra: cada envío acomoda sus datos en renglones y los botones bajan de renglón si no caben. Las casillas para marcar «no llegó» son más grandes para tocarlas con el dedo. El menú está en el botón de tres rayas de arriba, junto al número de avisos.




Un envío en camino visto en el celular de la tienda.

03

Pendientes: cada envío y su avance

PARA QUÉ SIRVE	Ver lo que está esperando algo: los envíos pedidos (por surtir) y los que van en camino (por recibir). Cada uno dice en qué paso va y qué le falta.
DÓNDE ESTÁ	La tarjeta **Pendientes** de Surtir sucursal.
QUIÉN LA USA	Todos; los botones dependen de tu permiso y de si eres del almacén que surte o del que recibe.

Arriba dice «Pedido → en camino → recibido. Cada uno dice qué le falta.» Si no hay nada esperando, dice **«No hay traspasos pendientes.»** Ojo: si la lista no se pudo traer (por ejemplo, se cortó el internet al abrir la pantalla), dice lo mismo y las cifras quedan en 0, sin ningún aviso. Si esperabas ver algo, recarga la página. Los envíos se ordenan del más nuevo al más viejo. Cada envío es una caja con estas partes:



El envío del ejemplo, ya en camino, visto desde Tienda Moroleón.

1. El avance: **Pedido**, **En camino**, **Recibido**. Los puntos llenos ya pasaron; el de letra negrita es donde va.
2. Quién lo movió por última vez y qué le falta.
3. **Confirmar que llegó** (solo a quien firma en la tienda que recibe).
4. **PDF del envío**: vuelve a bajar la hoja del envío.
5. La barra de ROJO 1/30: salieron 6 de 6, completa (verde).
6. La barra de VINO 2/30: salieron 3 de 4 (azul, a medias).
7. Las notas del pedido y, debajo, «Al enviar: ...» con la nota del envío.

Las partes de cada caja

- **Folio corto**: `TRA-4F2A`. El folio completo es más largo (`TRA-1793117520000-4F2A`): aparece al dejar el ratón encima, en los mensajes y en el PDF. Para hablar de un envío basta con las cuatro letras del final.
- **De dónde a dónde**: «Almacén General → Tienda Moroleón».

- **Qué lleva**: cuántos hilos y cuántos kilos. Si todavía no sale dice dónde está apartado: «2 hilos · 191.4 kg · apartados en Almacén General» (son los kilos aproximados). Si ya va en camino, los kilos reales y los paquetes: «2 hilos · 167.91 kg · 9 paquetes». Un hilo que no salió no cuenta.
- **El avance** Pedido / En camino / Recibido.
- **Quién**: si está pedido, «Pidió Mónica Ríos · hoy 10:12»; si va en camino, «Salió hoy 12:40 · lo envió Jorge Castillo». Ojo: en un envío que pasó por autorización, el nombre es de quien lo pidió pero la hora es la de la **autorización** (Mónica lo pidió a las 9:48 y el envío nació a las 10:12, cuando lo autorizaron).
- **Qué le falta**, en una frase:
  - «Falta enviarlo desde el origen.» (pedido, nadie ha escaneado).
  - «En espera: van 4 paquetes escaneados (apartados). Falta terminar y enviarlo.» (se guardó a medias).
  - «Falta que la sucursal acepte que lo recibió.» (en camino).
- **Los botones** (ver la tabla de abajo).
- **Un renglón por hilo**: los kilos, el hilo con su material y línea, y los paquetes. Por ejemplo «114.6 kg · ROJO 1/30 — ACRILAN · Turco (6 paq)». Si salió menos de lo pedido dice «(3 de 4 paq)» (en algún envío viejo, de antes de que se topara lo que sale, puede decir «(21 paq, se pidieron 20)»). Si de un hilo no había nada dice «VINO 2/30 — ACRILAN · Turco · no salió (no había)». Mientras está a medio surtir, una pastilla azul dice cuántos van escaneados: «4 escaneados».
- **Las notas**: la que se escribió al pedir y, si ya salió, «Al enviar: …» (la nota automática de lo que no salió completo y lo que escribió quien surtió).

Qué botón sale en cada caso

EL ENVÍO ESTÁ…	BOTÓN	A QUIÉN LE SALE
Pedido, sin escanear	**Enviar**	Quien tiene «Enviar desde la bodega» y es del almacén que surte.
Pedido, con paquetes guardados	**Seguir escaneando**	Igual.
En camino	**Confirmar que llegó**	Quien tiene «Confirmar que llegó un envío» y es del almacén que recibe.
En camino	**PDF del envío** (mientras se arma dice «Armando PDF…»)	Todos los que lo ven.
Pedido o en camino	**Cancelar**	Todos los que lo ven (el del origen o el del destino).

Si no tienes el permiso, el envío se ve igual (para que sepas qué le falta) pero sin su botón. Quien trabaja en el almacén que surte y también en el que recibe (en este manual, el almacenista y el administrador trabajan en todas) es "del origen" y "del destino" a la vez, así que le salen los dos botones: también puede confirmar que llegó un envío a una tienda.

La barra de avance de cada hilo

Debajo de cada hilo hay una barra que dice cuántos paquetes van de los que se pidieron, con sus kilos reales. Por ejemplo **«8 de 8 paquetes · 152.4 kg»**.

- **Si el envío está pedido**, cuenta los paquetes que ya se escanearon y **guardaron** a medio surtir: «0 de 6 paquetes» cuando nadie ha escaneado, «4 de 6 paquetes · 74.1 kg» después de guardar 4.
- **Si va en camino**, cuenta los paquetes que **salieron**: «6 de 6 paquetes · 111.52 kg», «3 de 4 paquetes · 56.39 kg».
- A medias va en **azul**; completa, en **verde** (y el texto en verde).
- No aparece en un hilo que no salió (ya lo dice el renglón) ni en uno que se pidió en kilos (una presentación que no es paquete o un pedido muy viejo).
- Los kilos son la suma de los pesos reales de esos paquetes: 18.42 + 19.05 + 17.86 + 18.77 = 74.1 kg.

04
Pedir mercancía (Nueva solicitud)

PARA QUÉ SIRVE	Pedir paquetes de un almacén para otro: la tienda a la bodega (lo normal), o la tienda de regreso a la bodega.
DÓNDE ESTÁ	La tarjeta **Nueva solicitud**, abajo en Surtir sucursal. El botón **Nueva solicitud** del encabezado te lleva ahí.
QUIÉN LA USA	Quien tiene «Pedir mercancía a otra tienda», directo o con autorización.

Los campos de la tarjeta

El texto de arriba cambia según cómo pides. Si ves el almacén que surte: «Se pide en paquetes. Al lado dice más o menos cuántos kilos son, con el peso promedio de los paquetes que hay en Almacén General.» Si pides a ciegas: «Pide los paquetes que necesitas. Si en Almacén General no hay tantos, te mandan los que tengan.»

CAMPO	QUÉ ES	CÓMO SE LLENA
Sale de	El almacén que surte (el origen).	Trae de inicio la matriz, marcada «Almacén General (matriz)». Salen tus tiendas y la matriz; si trabajas en la matriz salen también las demás tiendas, pero solo puedes pedirle a la matriz o a tus tiendas (si eliges una tienda que no es tuya, la tarjeta pasa a "a ciegas" y el sistema lo rechaza). Al cambiarlo se vuelven a calcular los kilos aproximados de lo que ya agregaste.
Va a	El almacén que recibe (el destino).	Nunca sale el mismo almacén del origen. Si pides a ciegas (el origen no es tuyo), solo salen tus tiendas. Si cambias el origen y quedaba igual al destino, el destino se cambia solo.
Agregar hilo	El buscador del hilo.	Escribe el color, el calibre, el código de la presentación («rojo», «1/30», «HTX-001») o el de un paquete (`0081…`) y toca **Buscar** o `Enter`. Salen hasta 20 presentaciones que coinciden; los conos no salen. Si no encuentra nada, la lista simplemente no aparece (no sale aviso): prueba con menos letras. Pueden salir presentaciones desactivadas: al crear la solicitud el sistema las rechaza («… está inactiva»).
Paquetes que se piden	Cuántos paquetes de ese hilo.	Un número entero desde 1. Empieza en 1 al agregar el hilo.
Notas (opcional)	Lo que quieras que sepa quien surte.	Por ejemplo «Envío semanal en la camioneta» o «Para el pedido de Tejidos JC». Hasta 1,000 letras.

Pedir a ciegas, paso a paso (la tienda pide a la bodega)

Así pide Mónica, de Tienda Moroleón, los paquetes del ejemplo. Ella no ve lo que hay en la bodega y pide con autorización.


1. Toca **Nueva solicitud** (o baja hasta la tarjeta).
2. Revisa **Sale de**: «Almacén General (matriz)». Y **Va a**: «Tienda Moroleón» (su tienda; si trabajara en dos, elegiría a cuál).
3. En **Agregar hilo** escribe `rojo` y toca **Buscar**.



Buscar el hilo: salen las presentaciones de paquete que coinciden.

1. Lo que se busca.
2. Cada resultado: color y calibre en grande; debajo el material, la línea, el código (SKU) y cuánto pesa el paquete según el catálogo.
3. **Agregar**: lo pasa a la tabla con 1 paquete.

4. Toca **Agregar** en «ROJO 1/30». La búsqueda se limpia y el hilo aparece en la tabla con 1 paquete.
5. Busca `vino` y agrega «VINO 2/30».
6. En **Paquetes que se piden** escribe `6` en ROJO 1/30 y `4` en VINO 2/30.
7. Revisa **Son aprox.**: ROJO 1/30 ≈ 114.6 kg (6 × 19.1 kg del catálogo) y VINO 2/30 ≈ 76.8 kg (4 × 19.2 kg).
8. En **Notas** escribe `Para el pedido de Tejidos JC`.
9. Lee el renglón del total y toca **Crear solicitud**.



La solicitud de Mónica lista para crearse: a ciegas no sale la columna «Hay libre».

1. **Sale de**: la matriz.
2. **Va a**: su tienda.
3. Los paquetes que pide.
4. **Son aprox.**: los kilos que son, más o menos, y con qué peso se calcularon.
5. La ✕ roja quita ese hilo de la solicitud.
6. **Notas**.
7. El total: «2 hilos · 10 paquetes (≈ 191.4 kg) de Almacén General a Tienda Moroleón. Se pide autorización: hasta que la acepten no se aparta nada.»
8. **Crear solicitud** (mientras se guarda dice «Guardando…»).

Como Mónica pide **con autorización**, al tocar **Crear solicitud** sale la ventana de la autorización (ver más abajo «Cuando el pedido necesita autorización»).

La tabla de lo que se pide, columna por columna

COLUMNA	QUÉ DICE
Hilo	Color y calibre; debajo el material, la línea y el código (SKU).
Paquetes que se piden	La casilla para escribir cuántos («paq.»). Enteros, desde 1.
Son aprox.	«≈ 114.6 kg» y debajo con qué peso: «18.9 kg por paquete, en promedio» (el promedio real de los paquetes libres del origen) o «con el peso del catálogo, 19.1 kg por paquete». Si todavía no llega el peso dice «—».
Hay libre	Solo si ves el almacén que surte. Cuántos paquetes caben en lo libre («7 paq.»), los kilos libres («132.3 kg») y, si hay, cuánto ya está apartado («37.8 kg ya apartados»). Si pides más, en rojo «inventario insuficiente». Mientras llega el dato dice «—».
✕	Quita ese hilo.


Si buscas y agregas un hilo que ya está en la tabla, sale

"HTX-001" ya está en la solicitud.

(con el código del hilo): cambia la cantidad en su renglón en vez de agregarlo dos veces. Si no has agregado nada, la tarjeta dice «Todavía no has agregado nada a la solicitud. Busca el hilo arriba.»

Pedir directo, contra lo libre (quien ve la bodega)

La gerente y el administrador piden directo, y como ven la bodega, la pantalla les dice cuánto hay libre. En este ejemplo el administrador pide para Tienda Moroleón 8 paquetes de AZUL REY 1/30 y 3 de MORADO 1/30:



AZUL REY 1/30 pide más de lo libre: la fila se pinta de rojo y no deja crear la solicitud.

1. 8 paquetes de AZUL REY son ≈ 151.2 kg (8 × 18.9 kg, el promedio real).
2. Libres solo hay 7 paquetes (132.3 kg) porque 37.8 kg ya están apartados para otro envío: «inventario insuficiente».
3. MORADO 1/30 sí alcanza: hay 14 paquetes libres.
4. El aviso rojo: «Hay líneas que piden más de lo que hay libre en Almacén General. Ajusta las cantidades o quítalas: la solicitud no se puede mandar así.»
5. El total. Quien pide directo lee «Se aparta en Almacén General; el envío es el paso siguiente.»
6. **Crear solicitud**, apagado mientras alguna línea no alcance.

EJEMPLO · LAS CUENTAS DE «HAY LIBRE»

En Almacén General hay 9 paquetes de AZUL REY 1/30 que pesan 170.1 kg. Otro envío (TRA-E7D4, a Tienda Principal) ya apartó 2 paquetes: 2 × 18.9 = 37.8 kg. Libre: 170.1 − 37.8 = 132.3 kg. Con el promedio de 18.9 kg caben 132.3 ÷ 18.9 = 7 paquetes. Si pides 8 (151.2 kg) no alcanza; con 7 (132.3 kg) sí: es justo todo lo libre.

1. Baja AZUL REY a `7`. La fila deja de estar roja, se quita el aviso y **Crear solicitud** se enciende.
2. Escribe una nota si quieres y toca **Crear solicitud**.
3. Sale el aviso verde

   > Solicitud TRA-1793127900000-B83C creada con 2 hilos. La mercancía quedó apartada; ahora hay que enviarla.

   y la tarjeta verde con lo que se pidió. La solicitud aparece en Pendientes, por enviar, y la campana de la bodega lo avisa.



La tarjeta verde que sale al crear una solicitud directo.


1. «Solicitud TRA-… creada» y «Apartada en el origen. Todavía no se movió nada: aparece arriba, en Pendientes, para enviarla.»
2. **Se pidió**: los paquetes y, debajo, los kilos aproximados que se apartaron (y «(con el peso del catálogo)» si fue así).
3. **Hay en origen**: la existencia **total** de ese hilo en el almacén que surte, contando lo apartado (por eso dice 170.1 kg y no 132.3). No sale a quien pidió a ciegas.
4. **Cerrar** quita la tarjeta (la solicitud sigue en Pendientes).

NOTA · LO QUE SE APARTA

Al crear la solicitud se apartan en la bodega los kilos aproximados (132.3 + 55.714 = 188.014 kg en este ejemplo). En Inventario se ven en la columna «Apartado». Nadie más los puede pedir, pero la mercancía no se ha movido: sigue en la bodega hasta que se envíe.

Cuando el pedido necesita autorización

Quien tiene «Pedir mercancía a otra tienda» solo **con autorización** (de fábrica, el almacenista; a las cajeras se lo da el administrador) ve en el total «Se pide autorización: hasta que la acepten no se aparta nada.» Al tocar **Crear solicitud** sale esta ventana:



La ventana «... necesita autorización», con lo que se pide en palabras.

1. Qué necesita autorización y el resumen de lo que se pide: «Tienda Moroleón le pide a Almacén General: ROJO 1/30 · 6 paquetes; VINO 2/30 · 4 paquetes · «Para el pedido de Tejidos JC»».
2. **Autorizar aquí** · **Quién autoriza**: las personas que pueden autorizarlo (piden directo y trabajan en el almacén que surte) y ya tienen su clave.
3. **Su clave de autorización**: la escribe esa persona (de 4 a 6 números).
4. **Autorizar y hacerlo**: se crea el envío en ese momento.
5. **O pedirla** · **Pedir autorización**: queda esperando en Autorizaciones.
6. **No hacerlo**: no se pide nada.

Tienes tres caminos:

- **Autorizar aquí**: si quien autoriza está contigo, elige su nombre en **Quién autoriza**, escribe su clave y toca **Autorizar y hacerlo** (o `Enter` en la clave). Se crea la solicitud en ese momento (sale el aviso verde «Solicitud TRA-... creada con 2 hilos. ...» y la tarjeta verde, sin la columna «Hay en origen» si pediste a ciegas) y en Autorizaciones queda anotado que la autorizó «con su clave, ahí mismo». En **Quién autoriza** solo salen quienes piden directo, trabajan en el almacén que **surte** (aquí, Almacén General) y ya pusieron su clave: la gerente de una tienda solo sale si también trabaja en la bodega. **Autorizar y hacerlo** está apagado

hasta escribir la clave; mientras trabaja dice «Autorizando…». Si la clave no son de 4 a 6 números, la ventana dice «La clave de autorización son de 4 a 6 números. Escríbela otra vez.» sin gastar un intento. Si la clave está mal, dice


> La clave no es correcta o esa persona no puede autorizar esto.

y vuelve a preguntar. Con 5 equivocadas en un minuto: «Demasiadas claves equivocadas: espera un minuto.» A la décima equivocada seguida la clave se apaga: «La clave no es correcta. Se escribió mal 10 veces seguidas y se apagó: … tiene que volver a ponerla en «Mi clave para autorizar». Mientras, pídela para que la acepte desde Autorizaciones.»


- **Pedirla**: toca **Pedir autorización** (mientras dice «Pidiendo…»). Le llega a quien autoriza en Autorizaciones y en su campana. Sale «Listo: se pidió la autorización»; toca **Entendido**.
- **No hacerlo**: cierra la ventana (también con `Escape`). Lo que capturaste se queda en la tabla y arriba sale en rojo

> No se hizo: «Pedir mercancía a otra tienda» necesita autorización.

Si nadie con permiso para autorizar ha puesto su clave, la ventana lo dice («Quien autoriza todavía no tiene su clave de autorización: la pone en «Mi clave», abajo, junto a su nombre.») y la única opción es pedirla. Si nadie puede autorizarlo para esa tienda, dice «Nadie puede autorizar esto en esta tienda. Pídele al administrador que lo revise en Permisos.» y tampoco sale «Pedir autorización»: solo queda **No hacerlo**. Cómo se pone «Mi clave» lo explica el manual 01, Primeros pasos.



Después de «Pedir autorización».



El aviso verde y el pedido esperando.

Al tocar **Entendido** la tabla se limpia y sale en verde (1)

> Se pidió la autorización: el pedido aparece arriba, en «Pedidos con autorización», y la bodega lo ve para surtir cuando lo autoricen.

(A quien surte desde la matriz le dice «… el pedido aparece abajo, en «Pedidos con autorización», y aquí mismo se surte cuando lo autoricen.») El pedido (2) queda en **Pedidos con autorización** con la pastilla «Esperando autorización». **Todavía no se aparta nada** y la bodega no lo ve en Pendientes: no es un envío hasta que se autoriza.

Si vuelves a pedir exactamente lo mismo mientras el primero sigue esperando, no se pide otro: la ventana dice «Ya la habías pedido».

Mensajes que pueden salir al pedir

MENSAJE	POR QUÉ SALE	QUÉ HACER
Elige de dónde sale y a dónde llega el traspaso.	Falta el origen o el destino.	Elige los dos.
El origen y el destino tienen que ser distintos.	Son el mismo almacén.	Cambia uno.
Agrega al menos un producto.	La tabla está vacía.	Busca y agrega un hilo.
Todas las líneas necesitan los paquetes que se piden (enteros).	Algún renglón quedó vacío, en 0 o con decimales (2.5).	Escribe un número entero desde 1, o quita el renglón.
Hay líneas sin existencia suficiente en el origen. Ajusta las cantidades o quítalas.	Algún renglón pide más de lo libre.	Baja los paquetes hasta lo que dice «Hay libre».
No alcanza "...": en el origen hay ... kg (... kg ya apartados: otras solicitudes o notas en espera), quedan ... kg libres y se piden ... kg.	Mientras capturabas, alguien más apartó o vendió de ese hilo.	Baja la cantidad a lo libre que dice el mensaje.
Pon cada hilo una sola vez en el pedido.	El mismo hilo va dos veces.	Deja un solo renglón con la suma.
"... · ..." está inactiva	Esa presentación se desactivó en el catálogo (ya no se vende).	Quítala; pregunta al administrador.
"..." no tiene peso de paquete configurado	El paquete no tiene peso en el catálogo.	Que el administrador le ponga su peso (manual 11, Catálogo).
Ese almacén no existe. / Ese almacén es de otra tienda. / Eso no existe.	Elegiste un origen o un destino que no es tuyo: a ciegas solo se le puede pedir a la matriz, y el destino tiene que ser una de tus tiendas. (El primero sale si pides con autorización; el segundo si pides directo; el tercero si ni el origen ni el destino son tuyos.)	Elige la matriz como origen y tu tienda como destino.
Tu puesto no tiene permiso para «Pedir mercancía a otra tienda». Pídeselo al administrador.	Te quitaron el permiso.	Pídeselo al administrador.

Si algo falla sin un mensaje claro, sale

Ocurrió un error.

: revisa tu conexión y vuelve a intentar.

Pedir de regreso a la bodega (o de una tienda a otra)

Si una tienda tiene paquetes que no se venden ahí, puede mandarlos a la bodega: en **Sale de** elige tu tienda y en **Va a** Almacén General. Luego alguien de esa tienda con «Enviar desde la bodega» lo surte escaneando (de fábrica ninguna cajera tiene ese permiso: el administrador se lo da a quien deba surtir en la tienda; se llama así aunque salga de la tienda), y en la bodega confirman que llegó. Es el mismo camino que cualquier envío (en Traspasos cerrados se ve, por ejemplo, «Tienda Principal → Almacén General»). Quien trabaja en las dos tiendas también puede pedir de una tienda a la otra.

> **NOTA · HILOS QUE NO SON PAQUETE (PRESENTACIÓN «SIMPLE»)**
> Un hilo cuya presentación no es paquete también sale en la búsqueda y se pide en «Paquetes que se piden», pero el sistema lo lleva en **kilos** (los que dice «Son aprox.»). En Pendientes no tiene barra ni «(N paq)»; en la ventana Enviar, «Se pidió» solo dice «≈ kg» y no tiene tope de paquetes; al recibirlo se escriben los kilos que llegaron.

05
Pedidos con autorización y cómo se autorizan

PARA QUÉ SIRVE	Ver los pedidos que esperan autorización y en qué quedaron los de los últimos 30 días; y, para quien autoriza, aceptarlos (también por menos) o rechazarlos.
DÓNDE ESTÁ	La tarjeta **Pedidos con autorización** de Surtir sucursal, y la pantalla **Inicio › Autorizaciones**.
QUIÉN LA USA	Quien pide (para seguirlo o retirarlo) y quien autoriza: quien pide directo («Pedir mercancía a otra tienda») y ve el almacén que surte.

La tarjeta Pedidos con autorización

Solo aparece si hay algún pedido esperando o resuelto de tus tiendas (los resueltos, de los que se **pidieron** en los últimos 30 días). Dice «Hasta que se autorizan no se aparta nada ni los ve quien surte.» Para quien pide va arriba de Pendientes; para quien surte desde la matriz, debajo. Cada pedido dice de dónde a dónde, su estado, qué se pidió («ROJO 1/30 · 6 paquetes; VINO 2/30 · 4 paquetes») y «Lo pidió Mónica Ríos hoy 9:48 · «Para el pedido de Tejidos JC»».

- **Retirar**: solo a quien lo pidió y mientras espera. Lo quita de la espera (mientras responde dice «Retirando...») y sale


  Se retiró el pedido a Almacén General.

  No se apartó nada, así que no hay nada que soltar. Si mientras tanto alguien ya lo resolvió, dice

  Esa solicitud ya no está pendiente o no es tuya.

- **Autorizar o rechazar ›**: solo a quien lo puede autorizar. Lleva a Autorizaciones con ese pedido resaltado.
- Los dos botones usan la pantalla «Autorizaciones»: sin ella dicen «Tu puesto no tiene permiso para «Autorizaciones». Pídeselo al administrador.»
- Si alguien lo aceptó pero no se pudo hacer (por ejemplo, se desactivó el hilo mientras esperaba), dice en rojo «No se pudo hacer: ...» con el porqué y sigue esperando.

Toca **Resueltos de los últimos 30 días (N)** para ver lo que ya se resolvió:



Los pedidos de Tienda Moroleón resueltos en los últimos 30 días.

1. **Autorizado** y, al lado, el envío que nació de ese pedido (folio corto) y en qué va: por enviar, en camino, recibido o cancelado.
2. **Retirado** (gris): quien lo pidió lo retiró.
3. **Rechazado** (rojo), con «lo rechazó Laura Mendoza».
4. «Por qué: ...», el motivo que escribió quien rechazó.
5. **Autorizado por menos** (verde), con su envío.
6. La nota en ámbar de lo que sí se autorizó: «Autorizó menos de lo pedido: MARFIL 2/48: 5 de 8 paquetes.»

Uno que se autorizó con «Autorizar aquí» (la clave en la pantalla de quien pidió) también sale aquí como «Autorizado».


PASTILLA	QUÉ QUIERE DECIR
Esperando autorización (ámbar)	Nadie lo ha aceptado ni rechazado.
Autorizándose... (azul)	Alguien lo está aceptando en este momento.
Autorizado (verde)	Se aceptó completo y nació el envío.
Autorizado por menos (verde)	Se aceptó, pero de algún hilo se dio menos de lo pedido.
Rechazado (rojo)	No se hizo; dice por qué.
Retirado (gris)	Quien lo pidió lo retiró, o se retiró solo porque quien lo pidió ya no lo puede pedir; entonces dice «Por qué: Quien lo pidió ya no lo puede pedir (le cambiaron el puesto o la tienda, o ya no trabaja aquí).»

Se interrumpió (naranja)	Se estaba haciendo y se cortó; hay que revisar en Pendientes si nació el envío. En Autorizaciones ya no se acepta: solo se cierra.
Cerrado (gris)	Uno que «Se interrumpió» y alguien lo cerró desde Autorizaciones (ventana «Cerrar la solicitud», campo «Qué encontraste», botón «Cerrarla»). Dice «Por qué: La cerró … : …».

«Por qué: …» sale en todo pedido que no se autorizó y tiene un motivo (rechazado, retirado o cerrado).

Autorizar el pedido, paso a paso

Al administrador le llega el aviso en la campana («N solicitudes esperan tu autorización»). En Surtir sucursal ve el pedido con su botón:



Como la ve quien autoriza: cada pedido con «Autorizar o rechazar ››».


1 **Autorizar o rechazar ›**: lleva a Autorizaciones con ese pedido resaltado.



El pedido de Mónica en Autorizaciones, pestaña «Por autorizar», resaltado.

1. El tipo: «Inventario». Y la operación: «Pedir mercancía a otra tienda», «Esperando».
2. Qué se pide, en palabras.
3. De qué tiendas es y quién lo pidió, cuándo.
4. **Rechazar**.
5. **Aceptar...** (verde): abre «Autorizar el pedido».

1 Toca **Aceptar...**. Se abre la ventana **Autorizar el pedido**, con cada hilo.



«Autorizar el pedido»: de VINO 2/30 se piden 4 y libres solo hay 3.

1. **Pidió**: los paquetes que se pidieron.
2. **Hay en Almacén General**: los paquetes **libres** en el almacén que surte (sin lo ya apartado).
3. Si hay menos de lo que vas a autorizar, la celda se pinta de rojo.
4. **Se autoriza**: viene con lo pedido; escribe menos si quieres.
5. El resumen: «Se autoriza todo: 10 paquetes.» o «Se autorizan 10 de 20 paquetes.»
6. **Autorizar** (mientras se hace dice «Haciéndolo...»).

2. Revisa cada hilo: lo que pidió y lo que hay libre.
3. En **Se autoriza** deja lo pedido o escribe menos (de 0 a lo pedido, paquetes enteros). `Enter` pasa al siguiente renglón; en el último, al botón **Autorizar**. Un 0 en un hilo quiere decir "ese no". Si **borras** el número y dejas la casilla vacía, cuenta como todo lo pedido.
4. Toca **Autorizar**. Sale

> Aceptada y hecha: Tienda Moroleón le pide a Almacén General: ROJO 1/30 · 6 paquetes; VINO 2/30 · 4 paquetes · «Para el pedido de Tejidos JC».

En ese momento **nace el envío** (el sistema lo hace como si lo hubiera pedido quien lo pidió, con sus mismas reglas: si era a ciegas, a ciegas): se apartan los kilos en la bodega, aparece en Pendientes como «Pedido», y a la bodega le llega a la campana para surtir. En la tarjeta de la tienda, el pedido pasa a «Autorizado» con el folio del envío.

> **CONSEJO · ¿AUTORIZO 4 SI SOLO HAY 3?**
>
> Depende de cómo se pidió. En el ejemplo Mónica pidió **a ciegas** (no trabaja en la bodega): de VINO 2/30 pide 4 y libres hay 3. Si autorizas **4**, al surtir saldrán los 3 que haya y quedará anotado que era lo único que había; si llegara un cuarto antes de surtir, también saldría. Si autorizas **3**, nunca saldrá un cuarto aunque aparezca: nunca sale más de lo autorizado. El administrador, en el ejemplo, autorizó los 4.
>
> Si quien pidió **sí** ve la bodega, al aceptar se revisan las existencias como si pidiera directo: autorizar más de lo libre no se puede, sale «No se pudo hacer: No alcanza "VINO · ...": en el origen hay ... La solicitud sigue pendiente.» Autoriza lo que hay.

Autorizar por menos: "de esos 20, solo 10"

Karla Sánchez (Tienda Principal) pidió 20 paquetes de NARANJA 2/30. En la bodega hay 12 libres y el administrador decide mandar solo 10:



Se autorizan 10 de los 20 paquetes que se pidieron.

1. En **Se autoriza** escribe `10`.
2. El resumen cambia: «Se autorizan 10 de 20 paquetes.»

Al tocar **Autorizar** sale

> Aceptada y hecha. Autorizó menos de lo pedido: NARANJA 2/30: 10 de 20 paquetes.

El envío nace con **10** paquetes: es lo que se aparta, lo que ve quien surte y el tope de lo que puede salir. En la tarjeta de la tienda el pedido sale «Autorizado por menos» con esa misma nota. Si de un hilo autorizas 0, ese hilo no entra al envío.

Si escribes algo que no vale (menos de 0, más de lo pedido, paquetes con decimales, o 0 en todos), la casilla se marca en rojo, abajo dice «Cada renglón va de 0 a lo que se pidió (los paquetes, enteros); al menos uno con algo. Para no dar nada, recházala.» y **Autorizar** se apaga. Los mensajes que pueden salir al tocar **Autorizar** (dentro de la ventana) son:

- > No se pudo hacer: … La solicitud sigue pendiente.

  Algo cambió mientras esperaba (no alcanza, se desactivó el hilo…): el pedido sigue esperando con ese porqué.
- > Mónica Ríos ya no puede pedir esto (le cambiaron el puesto o la tienda, o ya no trabaja aquí): se cerró sin hacerse.
- > No se pudo confirmar si se hizo (se cortó la conexión). Revisa en unos minutos: si no se hizo, ciérrala y que se vuelva a pedir.

  Revisa en Pendientes si nació el envío.
- > Esa solicitud ya se resolvió.

Otra persona la aceptó o la rechazó antes.

Cancelar, la ✕ o Escape cierran la ventana sin autorizar nada.

Rechazar un pedido



Rechazar pide el motivo: a quien pidió le queda dicho por qué.

1. En Autorizaciones toca **Rechazar**. Se abre «Rechazar la solicitud» con lo que se pidió y «Lo pidió … No se hace nada; le queda dicho por qué.»
2. Escribe en **Por qué se rechaza** el motivo (obligatorio, hasta 255 letras). Por ejemplo «Esta semana la camioneta va llena; pídelo el lunes.» **Rechazar** está apagado hasta que escribas algo.
3. Toca **Rechazar**. No se aparta ni se mueve nada; en la tarjeta de la tienda sale «Rechazado» con «Por qué: …».

Cancelar, la ✕ o Escape cierran la ventana sin rechazar nada.

Quién puede autorizar un pedido

Lo autoriza quien pide directo («Pedir mercancía a otra tienda», en «Qué puede hacer») **y** trabaja en el almacén que **surte**, porque es quien decide cuánto sale de ahí. Una gerente que solo es de Tienda Moroleón no autoriza un pedido a la matriz. Nadie autoriza su propio pedido si solo lo puede pedir con autorización. Lo general de la pantalla Autorizaciones (pestañas, Mis solicitudes, Historial) lo explica el manual 01, Primeros pasos.

06
Surtir: enviar escaneando

PARA QUÉ SIRVE	Mandar el envío: escanear cada paquete que sube a la camioneta, para que salga su peso real y esos paquetes queden en la tienda.
DÓNDE ESTÁ	En Pendientes, el botón **Enviar** (o **Seguir escaneando**) del envío.
QUIÉN LA USA	Quien tiene «Enviar desde la bodega» y trabaja en el almacén que surte: el almacenista.

IMPORTANTE · SIN ESCANEAR NO SALE

Cada paquete que sale se escanea. Sin ningún paquete escaneado, el botón **Enviar** está apagado y el sistema no deja enviar:

> Escanea los paquetes que salen: sin escanear no se puede enviar.


Escribir el código a mano en el campo es lo mismo que escanearlo.

POR QUÉ SE ESCANEA

Con el escaneo se sabe exactamente **cuáles** paquetes se fueron y **cuánto pesan de verdad**. Así sale de la bodega el peso real (no el aproximado), esos paquetes quedan a nombre de la tienda y la tienda puede revisar uno por uno al recibir. Sin escanear, el inventario de paquetes de las dos partes se descuadra.

La ventana Enviar

En Pendientes, en el envío, toca **Enviar**. Se abre la ventana «Enviar · TRA-...» con el cursor en el campo del código, listo para el lector:




La ventana para surtir, recién abierta: nada escaneado todavía.

1. De dónde a dónde y qué hacer: «Escanea cada paquete conforme lo subes...».
2. **Código del paquete**: aquí escribe el lector («Escanea la etiqueta del paquete»).
3. **Agregar**: lo mismo que el `Enter` del lector, si escribes el código a mano.
4. **Se pidió**: los paquetes pedidos (o autorizados) de cada hilo y, debajo, los kilos aproximados.
5. **Escaneados**: cuántos van; debajo «sin escanear», «falta 1», «faltan 2» o «no sale».
6. **Notas del envío** (opcional), por ejemplo «Va en la camioneta 2».
7. **Guardar y seguir después**: apagado mientras no haya nada nuevo que guardar.
8. **Enviar**: apagado mientras no haya ningún paquete escaneado.

La tabla tiene una fila por hilo: el hilo (color, calibre, material y línea) con su barra «0 de 6», lo que se pidió, cuántos van escaneados y el **Peso real** (la suma de lo escaneado de ese hilo; «—» si nada).

Escanear, paso a paso

1. Con el cursor en **Código del paquete**, escanea la etiqueta del paquete que vas a subir. El lector escribe el código y da `Enter` solo.
2. Si el paquete puede salir, entra a la lista y arriba sale en verde «✓ 00810311 · 18.42 kg · ROJO 1/30». El campo se vacía solo y el cursor se queda ahí: escanea el siguiente.
3. Si no puede salir, sale un aviso rojo (ver la tabla «Los avisos del lector») y ese paquete **no** entra. Déjalo y escanea otro.
4. Repite con cada paquete. La barra de cada hilo avanza y se pone verde al completarse: «6 de 6 · completo ✓».



Van 4 paquetes de ROJO 1/30; de VINO 2/30 todavía nada.

1. El último que entró, en verde: código, peso real e hilo.
2. La barra de ROJO 1/30: 4 de 6.
3. Escaneados de ROJO: 4, «faltan 2».
4. VINO: 0, «no sale» (si se enviara así, ese hilo no saldría).
5. La lista de lo escaneado: el último arriba, con código, hilo, lote y peso.
6. **Quitar**: saca ese paquete de la lista (si lo escaneaste por error).
7. El total del pie: «4 paquetes · 74.1 kg reales».
8. **Guardar y seguir después**, ya encendido.

En la columna **Escaneados**, un hilo en 0 dice «sin escanear» mientras no hay nada escaneado en todo el envío, y «no sale» en cuanto otro hilo ya tiene paquetes (si se enviara así, ese hilo no saldría). Con al menos un paquete escaneado y algo incompleto, arriba del campo de notas sale en ámbar lo que no sale completo: «No sale completo: **ROJO 1/30 (4 de 6)**, **VINO 2/30 (no sale)**. Se manda lo que hay y en las notas del envío queda que era lo único que había.» Es solo un aviso: puedes seguir escaneando.

NOTA · EL LECTOR VA RÁPIDO

Puedes escanear un paquete tras otro sin esperar: la ventana revisa cada código al leerlo y no se pierde ninguno ni se pegan dos códigos. Si escaneas dos veces el mismo, el segundo se rechaza:

> El paquete 00810311 ya está en la lista.

Los avisos del lector

Cada código se revisa al escanearlo. Si el paquete no puede salir, sale uno de estos avisos en rojo y el paquete **no** entra a la lista:

AVISO (TEXTO EXACTO, CON EL CÓDIGO DEL EJEMPLO)	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
El código 00819999 no está registrado.	Ese código no existe en el sistema (etiqueta mal impresa o mal leída).	Vuelve a escanear; si sigue, apártalo y avisa al administrador. No lo des de alta tú: dar de alta un paquete mete sus kilos al inventario, y si la etiqueta solo se leyó mal quedaría dos veces.
El código HTX-001 es el de la presentación, no el de un paquete: escanea la etiqueta del paquete.	Escaneaste el código del hilo (el de la presentación), no la etiqueta del paquete.	Escanea la etiqueta propia del paquete (`0081…`).
El paquete 00810611 es de GRIS PERLA 2/30, que no está en este traspaso.	Es de otro hilo.	Regrésalo al anaquel y toma uno del hilo pedido.
De ROJO 1/30 se pidieron 6 paquetes y ya van 6: no sale más de lo pedido.	Ya completaste ese hilo.	No subas ese paquete. Nunca sale más de lo pedido o autorizado.
El paquete 00810318 está apartado para una nota en espera (POS-…): escanea otro.	Un cliente lo tiene apartado.	Déjalo y toma otro.
El paquete … está apartado para otro envío a sucursal (TRA-…): escanea otro.	Se escaneó y guardó en otro envío.	Toma otro.
El paquete 00810301 ya se vendió (POS-…).	El sistema lo tiene vendido.	Si de verdad lo tienes en la mano, avisa al administrador: algo no cuadra.
El paquete 00810303 ya se bajó a conos.	Ya se abrió.	Igual que el anterior.
El paquete 00810302 se dio por faltante al recibir TRA-… (no llegó).	En un envío anterior se marcó que no llegó.	Si apareció, avisa al administrador.
El paquete 00810304 no tiene peso registrado: no se puede saber cuánto sale.	Al paquete le falta su peso.	Toma otro y avisa para que le pongan su peso.
El paquete 00810305 viene en camino (TRA-…): primero se recibe ese envío.	Viaja en otro envío que nadie ha recibido.	Que confirmen ese envío primero.

El paquete 00810311 ya está en la lista.	Lo escaneaste dos veces.	Nada: ya cuenta una vez.


Si el paquete está en una tienda que tú no ves, el aviso no dice cuál tienda ni el folio de la venta o del envío, y al enviar el sistema lo dice así: «El paquete … no está disponible en esta tienda: escanea otro.»

De ROJO 1/30 se pidieron 6 paquetes y ya van 6: no sale más de lo pedido.

Así se ve un aviso del lector dentro de la ventana.

«¿Este paquete sí está aquí?»: el sistema lo tenía en otro almacén

A veces escaneas un paquete que tienes en la mano en la bodega, pero el sistema lo tiene en otro almacén (por ejemplo, en Tienda Principal). Entonces pregunta:



El paquete 00810351 está en la bodega, pero el sistema lo tenía en Tienda Principal.

- **Sí está aquí**: si de verdad lo tienes en la mano. Entra a la lista marcado «estaba en «Tienda Principal»» y, al guardar o enviar, el sistema lo pasa a Almacén General **con sus kilos** (sale de Tienda Principal y entra a la bodega; en el kardex queda «Paquete encontrado en otro almacén» con el folio del envío) y luego sale normal en el envío.
- **No, dejarlo**: no entra. Sale

  No se agregó el paquete 00810351: el sistema lo tiene en «Tienda Principal».

  El cursor empieza en este botón, para que el siguiente escaneo no conteste "sí" sin querer. `Escape` también es «No, dejarlo».

Si el paquete está en una tienda que no ves, la pregunta dice «en «otra tienda»». Y si escaneas otro paquete con la pregunta abierta, el `Enter` del lector contesta «No, dejarlo» y el código que escaneaste no entra: vuelve a escanear los dos.



Después de «Sí está aquí».


1. La línea verde dice «· se pasa de «Tienda Principal» a «Almacén General»».
2. En la lista, «estaba en «Tienda Principal»» en ámbar.

POR QUÉ PREGUNTA

Si solo le cambiara la ubicación, los kilos saldrían de la bodega aunque nunca entraron ahí, y Tienda Principal se quedaría con kilos de un paquete que no tiene: los dos almacenes quedarían "no cuadra". Al confirmarlo, el paquete y sus kilos se pasan juntos y queda escrito. Si aquel almacén ya no tiene esos kilos, al guardar o enviar no deja: ««Tienda Principal» solo tiene … kg de …: no alcanza para pasar los … kg del paquete … a «Almacén General». Cuadra ese almacén con un Ajuste o avisa al administrador.» (si es una tienda que no ves: «No se puede pasar el paquete … a «Almacén General»: el almacén donde lo tenía el sistema no tiene esos kilos. Avisa al administrador.»).

Se manda lo que hay (y queda la nota)

Si de un hilo no hay todos los paquetes pedidos, **no hace falta cancelar ni volver a pedir**: se envía lo que hay. En el ejemplo, de VINO 2/30 se pidieron 4 y solo hay 3:



Listo para enviar: ROJO completo y VINO con 3 de 4.

1. ROJO 1/30: «6 de 6 · completo ✓» (verde); VINO 2/30: 3 de 4 (azul).
2. Escaneados de VINO: 3, «falta 1».
3. El aviso ámbar de lo que no sale completo.
4. Las notas que añade quien surte.
5. El total: «9 paquetes · 167.91 kg reales».
6. **Enviar**.


La lista de lo escaneado se desplaza por dentro cuando son muchos paquetes: el último que entró queda arriba.

Arriba de las notas sale «No sale completo: **VINO 2/30 (3 de 4)**. Se manda lo que hay y en las notas del envío queda que era lo único que había.» Al enviar, el sistema escribe solo la nota del envío: **«VINO 2/30: salieron 3 de 4. Era lo único que había.»** y después lo que tú escribiste («Va en la camioneta 2»). Si de un hilo no había ninguno, ese hilo **no sale**: su nota dice «…: no salió (se pidieron 4)», su apartado se suelta y en el envío se ve «no salió (no había)».

Enviar

1. Cuando ya escaneaste todo lo que sube a la camioneta, escribe una nota si quieres.
2. Toca **Enviar** (mientras trabaja dice «Un momento…»).

3. La ventana se cierra, sale el aviso verde y baja solo el PDF del envío («Envío TRA-….pdf»): imprímelo y que vaya con la camioneta.



El envío del ejemplo ya salió.

1. Traspaso TRA-1793117520000-4F2A en camino: 9 paquetes escaneados, 167.91 kg reales. Un hilo no salió completo: quedó en la nota del envío. Se bajó el PDF del envío: va con la camioneta.


   Si además sale un aviso rojo, el PDF no bajó, pero el envío **sí salió**: sácalo con **PDF del envío**.
2. Ahora va «En camino».
3. ROJO 1/30: «6 de 6 paquetes · 111.52 kg», en verde.
4. VINO 2/30: «(3 de 4 paq)» y «3 de 4 paquetes · 56.39 kg».
5. Las notas, con «Al enviar: VINO 2/30: salieron 3 de 4. Era lo único que había. Va en la camioneta 2».

Qué pasa al enviar

- Sale de la bodega el peso **real** de cada hilo: 111.52 kg de ROJO 1/30 (18.42 + 19.05 + 17.86 + 18.77 + 19.32 + 18.10) y 56.39 kg de VINO 2/30 (19.80 + 18.65 + 17.94). En el kardex de la bodega queda «Traspaso a Tienda Moroleón» con el folio.
- Se suelta completo lo que se había apartado al pedir (114.6 y 76.8 kg).
- Los 9 paquetes quedan a nombre de Tienda Moroleón, pero **en camino**: todavía no entran a su inventario y la tienda no los puede vender ni bajar a conos hasta confirmar que llegaron.
- A la tienda le llega el aviso a la campana: «Va en camino a Tienda Moroleón · 167.91 kg».

Guardar a medias y seguir después


Si no terminas de escanear (se acabó el turno, falta bajar paquetes de arriba), no pierdas lo escaneado: toca **Guardar y seguir después** (mientras guarda dice «Guardando…»). La ventana se cierra sola y sale el aviso verde.



Se guardaron 4 paquetes: el envío queda en espera.

1. TRA-1793117520000-4F2A: quedaron guardados 4 paquetes (74.1 kg). Están apartados para este envío: no se pueden vender. Sigue escaneando cuando quieras; si se cancela el traspaso, quedan libres.
2. «En espera: van 4 paquetes escaneados (apartados). Falta terminar y enviarlo.»
3. El botón ahora dice **Seguir escaneando**.
4. La pastilla azul «4 escaneados».
5. La barra: «4 de 6 paquetes · 74.1 kg».

- Los paquetes guardados quedan **apartados para este envío**: la caja no los vende, no se bajan a conos ni se pueden mandar en otro envío (al escanearlos ahí sale «… está apartado para otro envío a sucursal…»).
- No se mueven kilos: el envío sigue «Pedido» hasta que se envíe.
- Al tocar **Seguir escaneando** la ventana abre con lo guardado ya en la lista y un aviso azul: «Ya había 4 paquetes escaneados y guardados: están en la lista. Sigue con los que faltan.»
- Puedes guardar varias veces. Si quitas de la lista un paquete guardado y vuelves a guardar, ese paquete queda libre otra vez.
- Si se cancela el envío, los paquetes guardados quedan libres.



Al seguir escaneando, lo guardado ya está en la lista.

1 El aviso azul de lo que ya estaba guardado. «Guardar y seguir después» está apagado hasta que haya algo nuevo.

Salir de la ventana

La ventana no se cierra al tocar fuera de ella. Se sale con la ✕, con **Cancelar** o con `Escape`. Si escaneaste paquetes que no has guardado, antes pregunta:



Salir con escaneos sin guardar.

- **Seguir escaneando** (o `Escape`): regresa a la ventana sin perder nada.

- **Salir sin guardar**: se pierden los escaneos nuevos (habría que volver a escanearlos). Lo guardado antes sigue guardado.
- Si lo que cambió es que **quitaste** paquetes guardados, dice «Quitaste paquetes de la lista y no se ha guardado: si sales, siguen apartados para este envío.»

Mensajes al enviar o al guardar

La ventana revisa todo al escanear, pero al tocar **Enviar** o **Guardar y seguir después** el sistema lo vuelve a revisar. Si algo cambió mientras tanto, sale en rojo dentro de la ventana y no se mueve nada:

MENSAJE	QUÉ HACER
De ROJO el sistema tiene … kg en el almacén que surte y los 6 paquetes escaneados pesan … kg: cuadra el inventario con un Ajuste en Inventario (lo que de verdad hay) y vuelve a enviar.	Los paquetes están en tu mano pero el sistema tiene menos kilos (por ejemplo, se vendió por kilo sin escanear). Que quien puede haga el ajuste (manual 08) y vuelve a tocar Enviar.
No sale más de lo pedido. ROJO 1/30: se pidieron 6 y van 7 (quita 1).	Quita los que sobran.
El paquete 00810301 de ROJO 1/30 ya se vendió. / … ya se bajó a conos. / … está apartado para el envío TRA-… a otra sucursal. / … está apartado para el pedido POS-…. / … se dio por faltante al recibir un envío (no llegó).	Alguien lo vendió, lo abrió o lo apartó mientras escaneabas: quítalo y escanea otro.
El paquete … es de otro hilo: no está en este traspaso.	Quítalo.
El paquete … el sistema lo tiene en «…» (o «en otra tienda»), no en «…». Si de verdad está aquí, quítalo de la lista y vuelve a escanearlo para confirmarlo.	Haz lo que dice: quítalo y escanéalo otra vez para contestar «Sí está aquí».
El traspaso … está "en_transito": solo se puede enviar una solicitud. (Al guardar: «… solo se guarda lo escaneado de una solicitud por enviar.»)	Alguien más ya lo envió o lo canceló ("en_transito" quiere decir en camino; "cancelado", cancelado). Cierra la ventana: la pantalla ya se puso al día.
Ese envío es de otra tienda.	No trabajas en el almacén que surte: no te toca surtirlo.
Tu puesto no tiene permiso para «Enviar desde la bodega». Pídeselo al administrador.	Te quitaron el permiso mientras tenías la pantalla abierta.
El paquete … está escaneado dos veces.	Quita el repetido.

07
El PDF del envío y el de la recepción

PARA QUÉ SIRVE	Tener en papel lo que salió (para la camioneta) y lo que llegó (el acuse), con cada paquete y espacio para firmar.
DÓNDE ESTÁ	Baja solo al enviar y al confirmar que llegó. Se vuelve a sacar con **PDF del envío** en Pendientes y con **Envío** / **Recepción** en Traspasos cerrados.
QUIÉN LA USA	Todos los que ven el envío.

Los dos PDF se arman al momento con lo que está guardado: los paquetes, kilos y firmas que ya pasaron no cambian, pero el del envío sacado **después** de recibirse dice en «Cómo va» «Recibido por … el …», trae el nombre en la firma «Recibió» y ya no trae la nota «Quien recibe revisa…». Los dos llevan al pie «Generado el … por …» (quién lo sacó y cuándo) y el folio. Mientras se arma, el botón dice «Armando PDF…» (o «Armando…»). Se guardan con el nombre «Envío TRA-….pdf» y «Recepción TRA-….pdf». No llevan costos ni lo que hay en la bodega.

El PDF del envío

Existe cuando el envío va en camino o ya se recibió. Uno que todavía no sale dice «El traspaso … todavía no se envía: su PDF de envío sale cuando se surte.»; uno cancelado, «El traspaso … se canceló: no tiene PDF de envío.»

PARTE	QUÉ TRAE
Encabezado	«Envío a sucursal», «Surtir sucursal · TRA-…» y la fecha en que salió.
Datos	Sale de, Va a, Lo pidió (y cuándo), Lo surtió (y cuándo), Cómo va (En camino, o Recibido por quién y cuándo), Notas del pedido, Nota del envío.
Cifras	Hilos que salieron, Paquetes, Kilos reales, Lotes.
Qué se pidió y qué salió	Por hilo: Se pidió, Salió («No salió (no había)» si fue así) y Kilos reales, con su total.
Paquetes que salieron	Por hilo y por lote, cada paquete: número, código, lote, peso real y conos, con su total.
Nota	Si va en camino: «Quien recibe revisa cada paquete contra esta lista y, al confirmar que llegó, marca los que no llegaron…».
Firmas	Tres rayas: **Surtió** (con el nombre), **Lo llevó** (el chofer) y **Recibió**.

El PDF de la recepción

Existe solo cuando el envío ya se recibió (si no: «El traspaso … está "En camino": su PDF de recepción sale cuando se confirma que llegó.»).

PARTE	QUÉ TRAE
Encabezado	«Recepción de envío», «Surtir sucursal · TRA-…» y la fecha en que se recibió.
Datos	Llegó a, Salió de, Lo recibió, Lo surtió, Lo pidió, Cómo llegó («Completo» o «Incompleto: un hilo llegó con faltante»), Nota del envío, Nota al recibir.
Cifras	Se enviaron, Llegaron, Kilos que entraron, Faltante (merma).
Qué se envió y qué llegó	Por hilo: Se envió, Llegó y Faltó, en paquetes y kilos.
Paquetes que no llegaron	Hilo, código, lote y peso de cada uno, con la nota de que se dieron de baja como faltante.
Cada paquete del envío	Por hilo y lote, cada paquete con «Llegó» o «NO LLEGÓ».
Firmas	Surtió y Recibió.

> **EJEMPLO · EL PDF DE LA RECEPCIÓN DEL ENVÍO TRA-4F2A**
> Se enviaron 9 paquetes (167.91 kg); llegaron 8 (149.14 kg); faltante 18.77 kg. En «Paquetes que no llegaron»: ROJO 1/30, 00810314, lote 0094853, 18.77 kg. En la tabla de ROJO 1/30, el paquete 00810314 dice «NO LLEGÓ» y los otros cinco «Llegó».

Un envío muy viejo, de antes de que se escanearan los paquetes, no trae la lista de paquetes: el PDF lo dice y solo trae cuánto salió o llegó de cada hilo.

Si el PDF no baja justo después de enviar o de confirmar, junto al aviso verde («… Se bajó el PDF…») sale uno rojo con el porqué. El envío o la recepción **sí quedaron**: vuelve a sacar el PDF con `PDF del envío` o desde Traspasos cerrados.

08
Confirmar que llegó


PARA QUÉ SIRVE Que la tienda diga qué bajó de verdad de la camioneta. Entra a su inventario solo eso, y lo que faltó se da de baja como merma con su nombre.

DÓNDE ESTÁ En Pendientes, el botón **Confirmar que llegó** del envío en camino.

QUIÉN LA USA Quien tiene «Confirmar que llegó un envío» y trabaja en el almacén que recibe: la cajera o el encargado de la tienda (o el almacenista, si el envío llega a la bodega).

La ventana Confirmar que llegó

Toca **Confirmar que llegó**. Se abre la ventana con todo lo enviado, ya puesto como "llegó":



Mónica marca que el paquete 00810314 no llegó.

1. La nota del envío, en ámbar.
2. **Llegó**: sale de lo que marques. Aquí «5 paq» y «falta 1 paquete · 18.77 kg».
3. «¿Cuáles **no** llegaron? Márcalos; si llegaron todos, no marques nada.»
4. Un paquete marcado: se pinta de rojo.
5. **Notas de la recepción** (opcional).
6. El aviso de lo que va a pasar con lo que faltó.
7. **Acepto que recibí esto** (mientras guarda dice «Guardando...»).

El aviso ámbar (6) dice: «1 línea llega incompleta. Lo que faltó se va a dar de baja como merma, con el folio del traspaso y tu nombre, y los paquetes marcados ya no van a contar en la sucursal.» La tabla tiene una fila por hilo: el hilo, **Se envió** (los paquetes que salieron) y **Llegó**. Debajo de cada hilo están sus paquetes, cada uno en un recuadro con su código y su peso real. Los hilos que no salieron («no había») no aparecen: no vienen en la camioneta. Abajo dice «Al aceptar, la mercancía entra al inventario de la sucursal.»

> **IMPORTANTE · HASTA QUE FIRMES, NO PUEDES VENDERLO**
> Mientras el envío está en camino, sus paquetes no se venden en la caja ni se bajan a conos («… viene en camino…»). Confirma que llegó en cuanto bajen la mercancía.

Confirmar, paso a paso

1. Cuando bajen la mercancía, ten a la mano el PDF del envío (o la ventana) y revisa los paquetes uno por uno contra la lista: código y peso.
2. Toca **Confirmar que llegó** en el envío.
3. Si llegaron todos, no marques nada.
4. Si alguno no llegó, marca su casilla. El recuadro se pinta de rojo, **Llegó** baja solo y sale «falta 1 paquete · 18.77 kg». Si te equivocaste, quita la marca.
5. Escribe una nota si hace falta: `El paquete 00810314 no venía en la camioneta`.
6. Lee el aviso ámbar y toca **Acepto que recibí esto**.

Cancelar, la ✕ o `Escape` cierran la ventana sin firmar nada (no se cierra al tocar fuera).



Recibido: el aviso verde y la cifra «Faltó al recibir».

1. Traspaso TRA-1793117520000-4F2A recibido. Un hilo llegó incompleto: lo que faltó quedó como merma en el kardex y esos paquetes ya no cuentan en la sucursal. Se bajó el PDF de la recepción.

Si todo llegó dice «… recibido. Llegó completo. Se bajó el PDF de la recepción.»

Qué pasa al confirmar

- Entra a la tienda lo que llegó. En el kardex de la tienda queda «Traspaso desde Almacén General» con lo enviado y, si faltó algo, una merma «Faltante del traspaso desde Almacén General: llegó menos» con el folio y los códigos que no llegaron.

- La merma es el **peso real** de los paquetes marcados, no un promedio (solo en un envío viejo sin lista de paquetes se usa un promedio, ver abajo).
- Los paquetes marcados quedan como **«No llegó»**: ya no se venden, no se bajan a conos y no se pueden mandar en otro envío. El detalle del hilo en Inventario lo dice.
- Queda tu nombre y la hora como quien firmó de recibido. El envío pasa a **Traspasos cerrados**.
- Baja solo el PDF de la recepción.

EJEMPLO · LAS CUENTAS DE LA RECEPCIÓN

Salieron 6 paquetes de ROJO 1/30 (111.52 kg) y 3 de VINO 2/30 (56.39 kg). No llegó el 00810314 de 18.77 kg.

ROJO: llegaron 5 paquetes, 111.52 − 18.77 = **92.75 kg**. VINO: llegaron los 3, **56.39 kg**. Entran a Tienda Moroleón 92.75 + 56.39 = **149.14 kg**. Merma: **18.77 kg** (la cifra «Faltó al recibir» de la tienda sube a 18.77 kg). En Traspasos cerrados el envío sale «Faltaron 18.77 kg».



El envío del ejemplo en Traspasos cerrados.

1. Qué llevó: «ROJO 1/30 … 111.52 kg — llegaron 92.75 de 111.52 kg» y «VINO 2/30 … 56.39 kg — completo», con las notas.
2. La pastilla ámbar «Faltaron 18.77 kg».
3. Quién firmó y cuándo.
4. **Recepción**: vuelve a bajar el PDF de la recepción.

IMPORTANTE · UN PAQUETE QUE LLEGÓ DAÑADO

Si el paquete **sí llegó** pero viene mojado, roto o manchado, **no lo marques** como que no llegó: eso es para lo que no bajó de la camioneta. Recíbelo completo, escribe en **Notas de la recepción** qué le pasó (el campo lo sugiere: «Ej. Un paquete venía mojado») y después dalo de baja como merma en Inventario, con el botón «Ajuste / merma» (necesita el permiso «Ajuste y merma»; ver el manual 08, Inventario y kardex). Así el paquete queda dado de baja con su motivo.

Un envío viejo, sin la lista de paquetes

Los envíos de antes de que se escanearan los paquetes no traen sus códigos. En ellos, en lugar de las casillas, **Llegó** es una casilla para escribir cuántos llegaron (en paquetes o en kilos, como se envió). Si escribes menos, dice en rojo «faltan …». No se puede escribir más de lo enviado ni un número negativo:

Lo recibido no puede ser negativo ni mayor a lo que se envió.

Como no se sabe cuáles paquetes faltaron, si escribes paquetes la merma se calcula con el **peso promedio de los paquetes de ese envío** (los kilos enviados ÷ los paquetes enviados), no con su peso real. Por ejemplo, si salieron 4 paquetes con 76.00 kg y escribes que llegaron 3, la merma es 76.00 ÷ 4 = 19.00 kg.

Mensajes al confirmar

MENSAJE	QUÉ HACER
De … salieron N paquetes con su código: marca cuáles no llegaron.	No basta con decir "llegaron menos": marca cuáles.
El paquete … no viene en este envío de …	Cierra y vuelve a abrir la ventana.
De "…" se enviaron … kg y estás aceptando … kg. Si llegó de más, revisa el envío.	No se recibe más de lo enviado; avisa a la bodega.
El traspaso … está "recibido": solo se recibe lo que va en tránsito.	Alguien más ya lo firmó (o se canceló).

09
Cancelar un envío

PARA QUÉ SIRVE	Deshacer un envío que ya no se necesita, o uno que salió mal, antes de que se reciba.
DÓNDE ESTÁ	En Pendientes, el botón **Cancelar** de cada envío.
QUIÉN LA USA	Quien ve el envío: del almacén que surte o del que recibe.


Qué hace cancelar depende de en qué paso va el envío:

EL ENVÍO ESTÁ…	AL CANCELAR
Pedido (por enviar)	Se suelta lo apartado en el origen. Si había paquetes escaneados y guardados, quedan libres otra vez (se pueden vender). No se movió nada, así que no hay nada que regresar.
En camino	La mercancía **regresa al origen**: vuelven sus kilos (en el kardex «Regresó: se canceló el traspaso a …») y vuelven allá **solo los paquetes de este envío**, no los que la tienda ya tenía de envíos anteriores. Un hilo que no salió no regresa nada.
Recibido	Ya no se cancela: «El traspaso … ya se recibió: para devolver la mercancía haz un traspaso de vuelta.» Haz un envío de la tienda a la bodega (ver «Pedir de regreso a la bodega»).
Cancelado	«El traspaso … ya estaba cancelado.»


El botón **Cancelar** solo sale en los envíos pedidos o en camino. Los mensajes «… ya se recibió…» y «… ya estaba cancelado.» solo salen si, mientras tenías abierta la ventana, otra persona confirmó o canceló ese envío.

Cancelar, paso a paso

1. En Pendientes, toca **Cancelar** en el envío.
2. Lee el aviso: dice qué va a pasar según el paso en que va (abajo están los textos).
3. Escribe **¿Por qué se cancela?** (opcional, hasta 255 letras), por ejemplo «La sucursal ya no lo necesita».
4. Toca **Cancelar el traspaso** (o `Enter` en el motivo). Mientras trabaja dice «Cancelando…».



Cancelar uno por enviar con 4 paquetes guardados.



Cancelar uno en camino: regresa al origen.

Arriba dice de dónde a dónde y qué lleva. El aviso ámbar dice, si todavía no sale: «Todavía no sale: se **libera lo apartado** en Almacén General. Los 4 paquetes que ya se habían escaneado quedan libres otra vez (se pueden vender).» (si era uno solo: «El paquete que ya se había escaneado queda libre otra vez (se puede vender).»; si no había ninguno escaneado, no dice nada de paquetes); si ya salió: «Ya salió: la mercancía **regresa a Almacén General** y sus bultos vuelven allá.» «Bultos» quiere decir los paquetes: los paquetes del envío vuelven a estar en Almacén General, cada uno con su código y su peso.

`No cancelar`, la ✕ o `Escape` cierran la ventana **sin cancelar nada**. Si confirmas sin escribir motivo, sí se cancela (sin motivo).

Al terminar sale

> Traspaso TRA-… cancelado. Se liberó lo apartado.

o

> Traspaso TRA-… cancelado. La mercancía regresó al origen.


El envío pasa a Traspasos cerrados como «Cancelado», con quién lo canceló y su motivo. Si nació de un pedido con autorización, ese pedido sigue «Autorizado» y su envío dice «cancelado».

IMPORTANTE · CANCELAR UNO EN CAMINO

Solo cancela un envío en camino si de verdad la mercancía regresó (o nunca se subió). El sistema la pone de vuelta en el origen; si en realidad está en la tienda, el inventario quedará al revés. Si la mercancía llegó, mejor confirma que llegó y, si hay que regresarla, haz un envío de vuelta.

10
Traspasos cerrados

PARA QUÉ SIRVE	Consultar los envíos que ya terminaron: recibidos (completos o con faltante) y cancelados, con quién firmó y sus PDF.
DÓNDE ESTÁ	La última tarjeta de Surtir sucursal.
QUIÉN LA USA	Todos; cada quien ve los de sus tiendas.



Traspasos cerrados

1 Folio	2 Ruta	3 Qué llevó	4 Estado	5 Firmó de recibido	6 PDF
TRA-4F2A pedido hoy 10:12	Almacén General → Tienda Moroleón	ROJO 1/30 — ACRILAN · Turco · **111.52 kg** — llegaron 92.75 de 111.52 kg VINO 2/30 — ACRILAN · Turco · **56.39 kg** — completo Para el pedido de Tejidos JC Al enviar: VINO 2/30: salieron 3 de 4. Era lo único que había. Va en la camioneta 2	Faltaron 18.77 kg	Mónica Ríos hoy 17:25	Envío Recepción
TRA-7B2E pedido 23 oct 9:20	Almacén General → Tienda Moroleón	MORADO 1/30 — ACRILAN · Turco · **111.4 kg** — completo CAMEL 1/30 — ACRILAN · Nacional · **74.6 kg** — completo	Recibido	Mónica Ríos 24 oct 10:15	Envío Recepción
TRA-2A90 pedido 21 oct 10:45	Almacén General → Tienda Principal	AZUL REY 1/30 — ACRILAN · Nacional · **189.6 kg** — llegaron 171.18 de 189.6 kg Al recibir: Un paquete no venía en la camioneta	Faltaron 18.42 kg	Karla Sánchez 22 oct 9:40	Envío Recepción
TRA-5C1F pedido 18 oct 12:10	Almacén General → Tienda Moroleón	TURQUESA 1/30 — ACRILAN · Chino · **76.4 kg** Cancelado: La sucursal ya no lo necesita	Cancelado	— canceló Jorge Castillo	—
TRA-0D6B pedido 16 oct 9:35	Almacén General → Tienda Moroleón	MARFIL 2/48 — VISCOSA · Turco · **96.35 kg** — completo CORAL 2/48 — VISCOSA · Turco · no salió (no había) Al enviar: CORAL 2/48: no salió (se pidieron 3). Era lo único que había.	Recibido	Mónica Ríos 17 oct 11:20	Envío Recepción
TRA-8E44 pedido 14 oct 17:20	Tienda Principal → Almacén General	GRIS PERLA 2/30 — ACRILAN · Chino · **46.65 kg** — completo Se regresa a la bodega: no se vende en esta tienda	Recibido	Jorge Castillo 15 oct 13:45	Envío Recepción

Traspasos cerrados, como los ve el administrador.

1. **Folio**: el corto y cuándo se pidió: «pedido 23 oct 9:20», o «pedido hoy 10:12» (en uno que pasó por autorización es la hora en que se autorizó). El día completo sale al dejar el ratón encima.
2. **Ruta**: de dónde a dónde.
3. **Qué llevó**: cada hilo con sus kilos y cómo llegó, y las notas.
4. **Estado**: la pastilla.
5. **Firmó de recibido**: quién y cuándo; en uno cancelado, «—» y «canceló …».
6. **PDF**: Envío y Recepción.

La columna Qué llevó

- Cada hilo con lo que salió: «MORADO 1/30 — ACRILAN · Turco · **111.4 kg** — completo».

- Si faltó algo: «— llegaron 92.75 de 111.52 kg».
- Si de un hilo no había: «CORAL 2/48 — VISCOSA · Turco · no salió (no había)».
- Debajo, en gris: la nota del pedido, «Al enviar: …», «Al recibir: …» y, en uno cancelado, «Cancelado: …» con su motivo.

La pastilla del estado

PASTILLA	QUIERE DECIR
Recibido (verde)	Llegó todo lo que salió.
Faltaron 18.77 kg (ámbar)	Se recibió, pero faltaron esos kilos (se dieron de baja como merma).
Cancelado (gris)	Se canceló antes de recibirse.

Un envío "recibido" donde un hilo no salió (no había) sigue saliendo «Recibido» si llegó todo lo que sí salió: lo que no salió no es faltante. La columna PDF trae **Envío** (si salió) y **Recepción** (si se recibió); un cancelado no tiene PDF («—»). Si no hay ninguno cerrado dice «Todavía no se ha cerrado ningún traspaso.» Para ver los movimientos de un envío en el kardex, ver el manual 08, Inventario y kardex.

> **NOTA · SOLO SALEN LOS MÁS RECIENTES**
> La pantalla trae los 100 envíos más recientes de tus tiendas; los cerrados que se ven aquí son los que caen en esos 100. No hay buscador ni botón para ver más. Un envío más viejo se busca en el kardex del hilo, por su folio `TRA-…` (manual 08).

11

La campana y Hoy

PARA QUÉ SIRVE	Enterarte, sin entrar a Surtir sucursal, de que hay algo que surtir o algo en camino por recibir.
DÓNDE ESTÁ	La campana, abajo del menú junto a tu nombre; y la pantalla **Inicio › Hoy**.
QUIÉN LA USA	A quien surte le avisa lo que hay que enviar; a quien firma de recibido, lo que va en camino a su tienda.



La campana del almacenista: dos por surtir y uno en camino.



La campana de la tienda: su envío va en camino.

En el grupo **Mercancía** de la campana sale un aviso por cada envío:

- **Por surtir** (icono azul de camioneta): «Tienda Moroleón pide 2 hilos · 191.4 kg», debajo «Lo pidió hoy a las 10:12 · falta enviarlo» (10:12 es cuando se autorizó; Mónica pidió a las 9:48), y «Surtir ››». Le sale a quien tiene «Enviar desde la bodega» y es del almacén que surte.
- **En camino** (icono gris): «Va en camino a Tienda Moroleón · 167.91 kg», debajo «Salió hoy a las 12:40 · falta que confirmen que llegó», y «Ver ››». Le sale a quien tiene «Confirmar que llegó un envío» y es del almacén que recibe.

Los dos llevan a Surtir sucursal. El número de la campana cuenta **uno por cada envío** (a diferencia de otros avisos, que cuentan uno por grupo), porque cada envío se atiende aparte. Los avisos desaparecen solos en cuanto se envía o se confirma. A quien autoriza, la campana además le dice cuántas solicitudes esperan su autorización.

En **Hoy** (solo si tu puesto tiene la pantalla «Hoy»: de fábrica la tienen el almacenista y la gerente, la **cajera no**) salen los mismos avisos en el grupo Mercancía: «Tienda Moroleón pide 2 hilos · 191.4 kg» con «Solicitud TRA-4F2A, hoy a las 10:12 · falta enviarla» y el botón **Surtir**; y «Va en camino un envío a Tienda Moroleón · 167.91 kg» con «Salió … · falta que confirmen que llegó» y **Ver**.

12
Preguntas frecuentes y problemas

No veo Surtir sucursal en el menú.

Tu puesto no tiene la pantalla «Surtir sucursal». Pídela al administrador (Administración › Permisos).

No me sale la tarjeta Nueva solicitud.

Tu puesto no puede pedir mercancía («Pedir mercancía a otra tienda», ni directo ni con autorización). Pídelo al administrador.

Pedí y no aparece en Pendientes.

Si pediste con autorización, todavía no es un envío: está en **Pedidos con autorización** como «Esperando autorización». Aparece en Pendientes cuando lo acepten.

¿Por qué no veo cuánto hay en la bodega?

Porque no trabajas en el almacén que surte (Almacén General), y entonces pides a ciegas; da igual si trabajas en una tienda o en varias. Pide lo que necesitas: quien autoriza sí ve lo que hay, y al surtir te mandan lo que tengan.

Pedí 6 paquetes, ¿por qué dice 114.6 kg si me llegaron 111.52?

Al pedir, los kilos son un aproximado (paquetes × un peso promedio o el del catálogo). Al enviar sale el peso real de los paquetes que se escanearon. Lo que cuenta es lo real.

Pedí 4 y me mandaron 3.

En la bodega solo había 3. Se manda lo que hay, y en «Al enviar: …» dice «VINO 2/30: salieron 3 de 4. Era lo único que había.» Si necesitas el que falta, haz otra solicitud.

El botón Enviar está apagado.

No has escaneado ningún paquete. Sin escanear no sale nada.

Escaneo y no pasa nada / el código se pega con el anterior.

El cursor no está en «Código del paquete»: toca el campo y vuelve a escanear. La ventana regresa el cursor ahí después de cada paquete.

El lector dice «no sale más de lo pedido».

Ya completaste ese hilo. Nunca salen más paquetes de los pedidos (o autorizados). Si la tienda necesita más, que haga otra solicitud.

Tengo el paquete en la mano y el sistema dice que está en otro almacén.

Contesta **Sí está aquí**: el paquete y sus kilos se pasan a tu almacén y sale en el envío. Si no lo tienes, **No, dejarlo**.

Tengo que irme y no terminé de escanear.

Toca **Guardar y seguir después**. Lo escaneado queda apartado (no se vende) y luego sigues con **Seguir escaneando**.

Al enviar dice que el sistema tiene menos kilos de los que pesan los paquetes.

El inventario de la bodega no cuadra con lo que hay (por ejemplo, se registró una salida sin escanear). Quien tenga «Ajuste y merma» cuadra el inventario en Inventario (manual 08) y vuelves a enviar.

Llegó la camioneta pero en la caja no me deja vender esos paquetes.

Falta confirmar que llegó: los paquetes siguen "en camino". Toca **Confirmar que llegó**.

Faltó un paquete, ¿qué hago?

Al confirmar, márcalo en «¿Cuáles no llegaron?» y escribe una nota. Se da de baja como merma con su peso real y queda «No llegó». Avisa a la bodega.

Marqué que no llegó y después apareció.

Ese paquete ya quedó como «No llegó» y **no hay forma de regresarlo**: no se puede volver a poner disponible ni darlo de alta otra vez con el mismo código. Avisa al administrador: él solo puede cuadrar los kilos de la tienda con un Ajuste en Inventario (manual 08). El paquete seguirá sin poderse escanear para venderlo ni mandarlo, así que revisa bien antes de marcar que no llegó.

Llegó un paquete mojado o roto.

Sí llegó: no lo marques como que no llegó. Recíbelo, anótalo en «Notas de la recepción» y después dalo de baja como merma en Inventario, con «Ajuste / merma» (manual 08).

Me equivoqué de tienda y ya lo envié.

Si la mercancía no ha llegado (o se regresó), cancela el envío: regresa al origen con sus paquetes. Luego haz el envío correcto.

Ya lo recibimos y hay que regresarlo.

Un envío recibido no se cancela. Haz un envío de vuelta: «Sale de» tu tienda, «Va a» Almacén General.

No me deja confirmar un envío / no me sale el botón.

Solo confirma quien tiene «Confirmar que llegó un envío» y trabaja en la tienda que recibe. Si el envío va a otra tienda, no es tuyo.

¿Por qué el pedido dice «Autorizado por menos»?

Quien autorizó dio menos de lo pedido; la nota dice cuánto de cada hilo. El envío nace con esa cantidad.

¿Puedo mandar conos a una tienda?

No. Se manda el paquete cerrado y en la tienda se baja a conos (manual 08).

13
Palabras de este manual

Envío / traspaso
Mercancía que va de un almacén a otro. Tiene un folio `TRA-…` y tres pasos: pedido, en camino y recibido.

Surtir
Preparar y mandar un envío: escanear los paquetes que suben a la camioneta y tocar Enviar.

Origen / destino
El almacén de donde sale («Sale de») y el que recibe («Va a»).

Matriz
El almacén que surte a las tiendas: Almacén General. A ella se le puede pedir a ciegas.

Solicitud
El envío en su primer paso: pedido, todavía sin salir.

Pedido con autorización
Lo que pidió alguien que no puede pedir directo. Espera en Autorizaciones; hasta aceptarlo no es un envío ni se aparta nada.

Autorizar por menos
Aceptar un pedido dando menos paquetes de alguno de sus hilos.

A ciegas
Pedir sin ver lo que hay en el almacén que surte. Pide así quien no trabaja en ese almacén, aunque trabaje en varias tiendas.

Aproximado
Los kilos que son, más o menos, los paquetes pedidos: paquetes × peso promedio (o el del catálogo).

Peso real
Lo que pesa de verdad cada paquete, con su código. Es lo que sale y lo que entra.

Libre
La existencia de un hilo en un almacén menos lo ya apartado.

Apartado
Lo que tiene dueño: kilos reservados para un envío o para una nota en espera, o un paquete guardado a medio surtir.

Guardar a medias
Guardar lo escaneado sin enviar: esos paquetes quedan apartados para ese envío.

Se manda lo que hay
Si no hay todo lo pedido, sale lo escaneado y queda la nota «Era lo único que había».

En camino
Ya salió del origen y nadie ha confirmado que llegó. No está en ningún inventario.

Confirmar que llegó
Firmar de recibido: decir qué paquetes bajaron de la camioneta.

No llegó (faltante)
El paquete que se marcó al recibir. Se da de baja como merma con su peso real y ya no cuenta en ningún inventario, pero sigue registrado como «No llegó» (el detalle del hilo lo dice).

Merma
Mercancía que se da de baja porque se perdió o se dañó. La de un envío lleva su folio.

Envío de vuelta
Un envío de la tienda a la bodega, para regresar mercancía.

Bulto
Otra forma de decir paquete. En la ventana de cancelar, «sus bultos vuelven allá» quiere decir que los paquetes regresan al almacén de origen.

Presentación
Cada hilo como se vende: color, calibre y tipo (por ejemplo ROJO 1/30 — ACRILAN · Turco). Es lo que se busca y se agrega al pedir.

Código de la presentación (SKU)
El código del hilo en el catálogo, como `HTX-001`. Sirve para buscarlo, pero no para surtir: al surtir se escanea la etiqueta del paquete (`0081…`).

Clave de autorización
La clave personal de quien puede autorizar, que se pone en «Mi clave para autorizar». Se escribe en «Autorizar aquí» para aceptar un pedido en ese momento.

Lote
La etiqueta del proveedor que trae cada paquete. Los PDF agrupan los paquetes por lote.

Kardex
La bitácora del inventario: cada entrada y salida con su folio (manual 08).