# SISTEMAS CONCURRENTES Y DISTRIBUIDOS

4. Prácticas de STR



### Indice

- Objetivos
- Gestión de Tiempo con Relojes POSIX
- Retardos
- Práctica



## Objetivos

 En esta práctica se van a realizar una implementación de sistemas de tiempo real basados en el método de planificación cíclica

- Para lo cual se debe:
  - Estudiar la planificabilidad del sistema de tiempo real utilizando un método de planificación
  - Implementar, compilar y ejecutar dicho sistema de tiempo real en una plataforma POSIX como Linux utilizando lenguaje C/C++.



#### Introducción

- POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) son un conjunto de normas o especificaciones IEEE/ ISO que definen la interfaz entre las aplicaciones y el Sistema Operativo.
  - Establecen los servicios fundamentales que debe tener el sistema operativo: manejo de archivos, control de dispositivo, multiprogramación, comunicación entre procesos (IPC), etc.
  - Proporcionan una API común a las aplicaciones que facilita la portabilidad, mantenimiento y reutilización de las aplicaciones.
- La denominación oficial es IEEE Std. 1003.1-2008 y ha evolucionado desde las primeras versiones en los años 1980 hasta la última revisión de la especificación en 2013.
  - □ <a href="http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/">http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/</a>



#### Introducción

Para la realización del programa vamos a estudiar un aspecto clave de POSIX para utilizar los planificadores de los sistemas operativos: La Gestión del tiempo



# **GESTIÓN DEL TIEMPO**



## Gestión del Tiempo

- En un sistema de tiempo real se necesita disponer de mecanismos adecuados para:
  - □ medir el tiempo
  - controlar la duración de las acciones del sistema.
- Para ello se requieren:
  - □ **Relojes** que midan con precisión el paso del tiempo.
  - □ Temporizadores/Retardos que permitan activar hilos (o procesos) en instantes de tiempo prefijados.
  - □ Timeouts que permitan definir límites temporales a las acciones del sistema.



## Relojes en POSIX

- El reloj sirve para medir el paso continuo del tiempo
  - Los sistemas operativos deben tener al menos un sistema de medición del tiempo a través del reloj del sistema.
- Los sistemas POSIX disponen de relojes de alta precisión, denominados relojes POSIX, para la medida del tiempo.
  - □ El sistema operativo POSIX implementa el reloj utilizando el reloj hardware o un chip de temporización más preciso que contenga.
  - □ En Linux el reloj se implementa utilizando el contador TSC de los procesadores
- Los relojes POSIX utilizan siempre como referencia la Época:
   CUT (Coordinated Universal Time)
  - □ 0 h 0 m 0s del 1 de enero de 1970



## Relojes en POSIX

- El tiempo se representa con la estructura *timespec* 
  - □ Utiliza 62 bits para el almacenamiento del tiempo.
  - □ Resolución: 1 ns. (1 nanosegundo = 1 mil millonésima de segundo)
  - □ Epoca: 0h UT 1/1/1970
  - $\square$  Se pueden representar  $2^{32}$  s, equivale a 136 años
  - □ No hay problema de saturación del contador
  - □ El tiempo en segundos se calcula como tv\_sec + tv\_nsec \* 10-9

```
#include <time.h>

typedef struct timespec
{
   time_t tv_sec ; // segundos
   long tv_nsec ; // nanosegundos
}
timespec_t ;
```



## Gestión de Relojes POSIX

Funciones para manejo de relojes POSIX (se debe incluir la cabecera <time.h>):



## Gestión de Relojes POSIX

- Hay definidos varios relojes mediante el tipo clockid t (entero):
  - □ CLOCK\_REALTIME: Reloj por defecto.
    - Granularidad máxima de 20 ms (50Hz).
    - Puede haber ajustes para corregir fechas
    - En Linux la resolución es de 10 ms o de 1 ms.
  - ☐ CLOCK\_MONOTONIC: Igual que CLOCK\_REALTIME pero no se realizan ajustes, por tanto su cuenta es creciente sin saltos bruscos.
- Linux tiene definido los siguientes relojes:
  - ☐ CLOCK\_REALTIME, CLOCK\_MONOTONIC



## Medida del tiempo

 Para medir el tiempo hay que establecer dos marcas de tiempo, antes y después de la secuencia de instrucciones a medir, y después se calcula la diferencia de tiempo

```
#include <time.h>
int main (int argc, char *argv[])
       struct timespec times0, times1, total;
       clock gettime( CLOCK MONOTONIC, &times0 ); // marca inicio
       //secuencia de instrucciones a medir
       clock gettime( CLOCK MONOTONIC, &times1 ); // marca fin
       // medir el tiempo
       total.tv sec = times1.tv sec - times0.tv sec;
       total.tv nsec = times1.tv nsec - times0.tv nsec;
       if (total.tv nsec<0) {</pre>
        total.tv nsec = 1E9 + times1.tv nsec - times0.tv nsec;
        total.tv sec - -;
       // imprimir los resultados separando tv sec de tv nsec
       // printf(".......
```



## Ejemplo

- Compilar y ejecutar el programa medidatiempo.c que permite medir:
  - ☐ La resolución del reloj POSIX a través de clock\_getres.
  - □ La medida del tiempo de ejecución de un comando o un programa que se pasa como parámetro
- Para compilar con el compilador de c:

```
gcc medidatiempo.c utilRT.c -o medidatiempo
```

- Se enlaza utilRT.c que incluye la implementación de funciones de conversión de tiempo.
- En algunos sistemas Linux es necesario incluir la librería rt para compilar, es decir,

```
gcc medidatiempo.c utilRT.c -o medidatiempo -lrt
```

 Ejecutar varias veces el programa para medir el tiempo que tarda en ejecutarse algunos comandos de linux como 1s



#### Retardos

- Los retardos son funciones que permiten suspender la ejecución de un proceso o un hilo hasta que transcurra el intervalo de tiempo especificado.
  - □ El sistema operativo garantiza que después de transcurrido el intervalo de tiempo devolverá el control al proceso/hilo que invocó el retardo.
  - □ No es un mecanismo tan preciso como los temporizadores.
- Tradicionalmente los retardos se invocan con la función sleep

```
unsigned int sleep( unsigned int seconds );
```

Pero la resolución de **sleep** es muy grande (1 segundo), así que necesitamos funciones de más precisión, usaremos las de POSIX



#### Retardos

- En POSIX hay dos funciones para establecer retardos de mayor resolución y precisión.
- La función nanosleep puede suspender el proceso/hilo con un intervalo de tiempo relativo de mayor resolución:

- □ Con nanosleep se suspende la ejecución del proceso/hilo hasta que transcurra el intervalo especificado o hasta que se recibe una señal que lo interrumpe
  - rqtp es el intervalo de tiempo que se va a suspender
  - rmtp si es distinto de NULL, y la espera se interrumpe por recibirse una señal, entonces se escribe en esta variable el intervalo de tiempo restante que no se ha dormido (es un parámetro opcional de salida).



#### Retardos

- La función clock\_nanosleep permite establecer el retardo con una mayor resolución (como nanosleep) y además:
  - □ Posibilita elegir el tipo de reloj POSIX utilizado clockid\_t
  - Opcionalmente, permite establecer retardos hasta que llegue un instante de tiempo determinado (no duerme durante un intervalo sino que duerme hasta un instante en tiempo absoluto). Para eso se pone en flags TIMER\_ABSTIME

```
int clock_nanosleep( clockid_t clock_id, int flags,
      const struct timespec *rtpq, struct timespec *rmpt );
```

- En el primer parámetro podemos asociar el reloj p.e. CLOCK\_MONOTONIC.
- Si se utilizan retardos de tiempo absolutos se puede reducir la deriva que se produce normalmente en un retardo.



#### Planificación cíclica

- La implementación del método de planificación cíclica no requiere que el entorno de ejecución disponga de ningún módulo de planificación ni de despacho.
- Es necesario establecer el plan de ejecución antes de su implementación. Para ello, se puede utilizar el método sistemático visto en teoría que se basa en:
  - □ Determinar el ciclo principal T<sub>M</sub>
  - □ Determinar el ciclo secundario Ts o marco.
  - ☐ Establecer la ordenación de ejecución de cada tarea según los atributos temporales de cada tarea.
- Se puede establecer una prioridad al ejecutivo cíclico, aunque no es necesario.



#### Planificación cíclica

La implementación del ejecutivo cíclico se realiza directamente siguiendo el esquema siguiente:

```
// inicializar el planificador
int nciclos, marco;
struct timespec origen, activacion, cicloMarco;
clock gettime( CLOCK MONOTONIC, &origen);
// activacion debe tener la suma de origen + cicloMarco
// planificador ciclico
while (true) {
    switch (marco) {
         case 0: TareaA(); TareaB (); .... // marco secundario 1
         case 1: TareaC(); TareaD (); ....
         case nciclos-1: TareaB(); ...
    marco = (marco+1) % nciclos; // cambia de marco secundario
    // bloquea hasta el siguiente tick
    clock nanosleep( CLOCK MONOTONIC, TIMER ABSTIME, activacionTiempo, NULL );
    // calcular la siguiente activacion sumando activactionTiempo más cicloMarco
```



### **EJERCICIO**



#### Planteamiento

Dado un sistema de tiempo real formado por 4 tareas periódicas cuyos parámetros temporales vienen definido en la siguiente tabla:

Tarea	T Periodo (ms)	C Tiempo de Cómputo (ms)
A	5000	1000
В	5000	1500
С	10000	2000
D	20000	2400

 $\bigcirc$ 



# Ejercicio

Implementación de un sistema de tiempo real utilizando un método de planificación basado en planificación cíclica.



#### Planificación cíclica

- Determinar si el conjunto de tareas es planificable con el modelo de ejecutivo cíclico para lo cual se debe calcular el ciclo secundario y realizar la planificación offline del sistema.
- Implementar, compilar y ejecutar el sistema de tiempo real con las características de tiempo señalados anteriormente utilizando el modelo de ejecutivo cíclico. Para ello utilizar la plantilla ejecutivociclico.c.
- Comprobar que se cumplen los instantes de activación del ejecutivo cíclico de acuerdo al plan de ejecución.
- ¿Sería planificable el sistema si la tarea D tiene un tiempo de computo de 2500 ms? ¿Qué cambios habría que hacer en el ejecutivo cíclico anterior?