Memoria práctica 2.- Protocolos de Transporte


Sesión 1

• Análisis del protocolo a emplear (SMTP RFC 5321)
El Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) o "protocolo para transferencia simple de correo", es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos.
El funcionamiento de este protocolo se da en línea, de manera que opera en los servicios de correo electrónico. Sin embargo, este protocolo posee algunas limitaciones en cuanto a la recepción de mensajes en el servidor de destino (cola de mensajes recibidos). Como alternativa a esta limitación se asocia normalmente a este protocolo con otros, como el POP o IMAP, otorgando a SMTP la tarea específica de enviar correo, y recibirlos empleando los otros protocolos antes mencionados (POP O IMAP).


• Prueba de su funcionalidad con un cliente genérico (TELNET)

Cliente Telnet: El cliente Telnet permite a un equipo conectarse a un servidor Telnet remoto y ejecutar aplicaciones en dicho servidor. Una vez que el usuario ha iniciado una sesión, aparecerá el símbolo del sistema, que se puede utilizar como si se hubiera abierto localmente en la consola del servidor Telnet. Los comandos que se escriben en el símbolo del sistema del cliente Telnet se envían al servidor Telnet y se ejecutan allí, como si se hubiera iniciado una sesión localmente en el símbolo del sistema del servidor. Los resultados de los comandos ejecutados se devuelven al cliente Telnet, donde se muestran al usuario.


En primer lugar deberemos de crear un servidor de correo en nuestro ordenador con el software proporcionado por el profesor, como vemos en la siguiente imagen.



Introducimos el dominio.



Introducimos los usuarios que podrán comunicarse en la red:




A continuación, iniciamos el cliente Telnet utilizando el servidor de correo creado anteriormente. Como el servidor de correo se encuentra en nuestro ordenador, deberemos introducir "localhost" junto al puerto por defecto.

El puerto por defecto de Telnet es 23, mientras que el puerto por defecto de SMTP es 25. El puerto por defecto de POP3 es 110.



Introduciendo el puerto por defecto de SMTP, nos permite acceder al cliente Telnet.



Realizaremos un ejemplo de envío de un correo mediante SMTP y lo recibimos mediante POP3.

Utilizamos el cliente telnet para conectarnos al servidor de correo SMTP (puerto 25).



Comandos SMTP

NEMÓNICO	SINTAXIS ¹	DESCRIPCIÓN
HELO	"HELO" SP Domain CRLF	Identifica remitente, actualmente solamente se usa si no se requiere la funcionalidad extendida del servidor. Se mantiene por compatibilidad. Los clientes deben usar siempre EHLO (ver a continuación)
EHLO	"EHLO" SP (Domain / address- literal) CRLF	Permite usar las extensiones de SMTP definidas a partir de la RFC 1425 y subsecuentes estándares. Todos los servidores deben soportar este comando aunque no implementen ninguna extensión. El dominio debe ser un nombre primario del host como el que se obtiene de una petición a un registro de recursos de DNS o una dirección IP literal si no dispone de dominio.
MAIL	"MAIL FROM: " Reverse-path [SP	Comienza la transacción de correo e identifica al
THIL	<pre><mail-parameters>] CRLF</mail-parameters></pre>	remitente
RCPT	"RCPT TO:" (" <postmaster@" "="" domain="">" / "<postmaster>" / Forward-path) [SP Rcpt- parameters] CRLF</postmaster></postmaster@">	Identifica al destinatario. Pueden existir múltiples comandos <i>RTCP</i> , permitiendo el envío del mismo correo a los destinatarios indicados en el comando
DATA	"DATA" CRLF	Indica que el remitente está listo para transmitir una serie de líneas de texto, cada una finalizada CRLF. Una línea que únicamente contiene .CRLF indica el fin de datos
QUIT	"QUIT" CRLF	Finaliza la sesión SMTP
RSET	"RSET" CRLF	Aborta la transacción en curso y reinicia la sesión
VRFY	"VRFY" SP String CRLF	(Verify) Confirma que el nombre es un destinatario válido
EXPN	"EXPN" SP String CRLF	Lista los componentes de una lista de correo
NOOP	"NOOP" [SP String] CRLF	Responde con un código de asentimiento positivo (250 OK)
HELP	"HELP" [SP String] CRLF	Muestra ayuda sobre el servidor o sobre más específicamente sobre lo solicitado en la cadena si fuera posible (esta opción no es obligatoria)

```
Telnet localhost

220 ArGoSoft Mail Server Freeware, Version 1.8 (1.8.8.8)
helo @lib.simulacion
250 Welcome [127.0.0.1], pleased to meet you
MAIL from: user1@lib.simulacion
250 Sender "user1@lib.simulacion" OK...
RCPT to: user2@lib.simulacion OK...
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Hola, esto es unn mensaje enviado mendiante SMTP
.
250 Message accepted for delivery. <t8h7kufbhouozqx.031120171201@VAIO>
```

A continuación, utilizamos el cliente Telnet para conectarnos al servidor de correo POP3 (puerto 110), para poder mostrar nuestro mensaje.




Comandos POP3


NEMÓNICO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES	
USER <user></user>	Especifica un nombre de usuario	Solamente en el estado de AUTORIZACIÓN o tras un USER o PASS infructuoso.	
PASS <pass></pass>	Especifica contraseña	Solamente en el estado de AUTORIZACIÓN y tras un USER con éxito.	
STAT	Estado del almacén (bandeja) de entrada: número total de mensajes y el total de bytes ocupados.	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
LIST [<m>]</m>	Proporciona la lista de los mensajes y el tamaño de todos si no se aporta el parámetro M, uno por línea. La última línea contiene '.', Si no, se lista el tamaño de solo el mensaje M	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
RETR <m></m>	Recupera un mensaje	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
DELE <m></m>	Marca un mensaje para ser borrado del almacén (bandeja) de entrada	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
NOOP	Devuelve un asentimiento positivo (+ok)	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
RSET	Todas las marcas de borrado se desactivan	Solamente en el estado de TRANSACCIÓN	
QUIT	Borra los mensajes marcados y devuelve el resultado de esta operación. Además cierra la conexión TCP	Ninguna	

```
×
 Telnet localhost
                                                                             OK ArGoSoft Mail Server Freeware, Version 1.8 (1.8.8.8)
USER user2
+OK Password required for user2
PASS Usuario2
+OK Mailbox locked and ready
ITST
+OK
1 239
 265
RETR 2
+OK 265 octets
Received: from [127.0.0.1] by VAIO
(ArGoSoft Mail Server Freeware, Version 1.8 (1.8.8.8)); Fri, 3 Nov 2017 12:01:
03 +0100
Message-ID: <t8h7kufbhouozqx.031120171201@VAIO>
Date: Fri, 3 Nov 2017 12:01:03 +0100
Hola, esto es unn mensaje enviado mendiante SMTP
```


Nota:

Mirando que puerto tiene la WEB INTERFACE, e introduciendo en navegador google → "localhost:81" podemos usar una interfaz web en vez de emplear la consola con sus respectivos comandos.





• Planificación de la estructura del cliente: diseño de la máquina de estados.



SESION 2

• Primeras modificaciones en el cliente básico TCP de la práctica 1.

Añadir soporte a los comandos básicos: HELO y QUIT.

Establecer un control de errores básico.

Lo primero que debemos hacer es definir los comandos HELO y QUIT en el archivo cabecera (protocolo.h).

A continuación, definimos la máquina de estados para los comandos anteriormente introducidos.

```
#define SU2 "EXII" // Finalizacion de la conexion de aplicacion
14
       #define ECHO "ECHO" // Definicion del comando "ECHO" para el servicio de eco
16
17
      // RESPUESTAS A COMANDOS DE APLICACION
18
      #define OK "OK"
      #define ER "ER"
19
20
      //FTN DE RESPUESTA
21
      #define CRLF "\r\n"
22
23
      //ESTADOS
24
25
      #define S HELO 0
26
      #define S_USER 1
27
      #define S_PASS 2
28
      #define S_DATA 3
      #define S QUIT 4
      #define S_EXIT 5
```

Y definimos el puerto de SMTP. Dicho puerto es el 25.

```
47
48
      //PUERTO DEL SERVICIO
49
       #define TCP_SERVICE_PORT
                               6000
50
      //Introducimos el puerto por defecto de SMTP
51
      #define default_mailPort
52
                               25
53
     ⊡/*No necesarios NOMBRE Y PASSWORD en esta practica
54
      #define USER "alumno"
55
      #define PASSWORD "123456"
56
57
```

Declaramos el estado S_HELO y S_QUIT

```
switch (estado) {
165
                           case S_HELO:
166
                               // Se recibe el mensaje de bienvenida
167
                               printf("\nBienvenido a SEVICEMAIL-ANFE\r\n");
168
169
                               //sprintf s da formato y almacena una serie de caracteres y valores en un buffer
                               //Escribe en el servido HELO y el ipdest
170
                               sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s %s %s", HE, ipdest, CRLF); //250 correcto
171
                               estado++;
172
                               break;
173
152
153
                                case S_QUIT:
154
                                    break;
155
156
157
158
159
                                if(estado!=S_HELO){
                                    enviados=send(sockfd,buffer_out,(int)strlen(buffer_out),0);
160
                                    if(enviados==SOCKET_ERROR){
161
162
                                          estado=S_QUIT;
                                          continue;
163
 164
                                }
165
 200
```

En la práctica nos pide que introduzcamos la fecha a la que se envía el mensaje, veamos cómo se haría:

Añadimos librería

```
//Libreria para tiempo
#include <time.h>
```

Variables utilizadas:

```
//Variables para la fecha
time_t tiempo = time(0);
struct tm *tlocal = localtime(&tiempo);
char salida_tiempo[128];
strftime(salida_tiempo, 128, "%d/%m/%y %H:%M",tlocal);
62
```

A continuación, lo introducimos en el estado S_MENSAJE como veremos en el siguiente apartado.

Tercera sesión:

Añadir los comandos de envío de mensajes.

Completar el control de errores del protocolo de aplicación.

Añadir funciones de interfaz de usuario básicas, como salida, reconexión y comunicación de errores al usuario.

Definimos los comandos de envío de mensajes en protocolo.h.

```
⊡// COMANDOS DE APLICACION

      //Definimos comando HELO
7 #define HE "HELO"
   □//Definimos los comandos para envío de mensaje
     //MAIL FROM
9
10 #define MA "MAIL FROM: "
     //RCPT TO
11
12 #define RCPT "RCPT TO: "
13 //DATA
      #define DATA "DATA"
14
     //MENSAJES
15
      #define MENS "MENS"
```

Definimos la máquina de estados para el envío de mensajes

```
□//ESTADOS
     //Definimos los estados para el envío de mensajes
36
      #define S HELO 0
37
     #define S MAIL 1
38
     #define S RCPT 2
     #define S DATA 3
     #define S_MENSAJE 4
41
     #define S_QUIT 5
42
     #define S_EXIT 6
43
44
45
     //No necesarios por ahora
     #define S_VRFY 8
48
     #define S_NOOP 9 //Responde codigo asentamiento positivo 250 ok
49 #define S_HELP 10
```

Declaramos los estados S_MAIL, S_RCPT, S_DATA, S_MENSAJE en la máquina de estados:

```
case S_MAIL:
176
                                 printf("MAIL FROM (enter para salir): ");
177
                                 //Lee los caracteres de la entrada estándar y los almacena como una
178
                                //cadena hasta que se alcanza un carácter de nueva línea
179
                                 gets_s(input, sizeof(input));
180
                                 if (strlen(input) == 0) {
181
                                     // Si la longitud de input es 0,
182
                                     //Escribe en el servido QUIT y pasamos al estado QUIT
183
184
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", SD, CRLF); //SD -> QUIT
185
                                     estado = S_QUIT;
                                 }
186
                                 else {
187
                                     //Escribe en el servido MAIL e input y pasamos al siguiente estado
188
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s %s%s", MA, input, CRLF);
189
                                     estado++;
190
191
                                 }
                                 break;
192
195
                             case S_RCPT:
                                 printf("RCPT TO (enter para salir): ");
196
                                 //Lee los caracteres de la entrada estándar y los almacena como una
197
                                 //cadena hasta que se alcanza un carácter de nueva línea
198
199
                                 gets_s(input2, sizeof(input2));
200
                                 if (strlen(input2) == 0) {
201
                                     // Si la longitud de input es 0,
202
203
                                     //Escribe en el servidor QUIT y pasamos al estado QUIT
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", SD, CRLF);//SD -> QUIT
204
                                     estado = S_QUIT;
205
206
                                 }
207
                                 else {
                                     //Escribe en el servidor RCPT TO: input y crlf y pasamos al siguiente estado
208
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s%s", RCPT, input2, CRLF);
209
210
211
                                     estado++;
212
                                 }
213
                                 break;
```

```
214
         215
                                            case S_DATA:
                                                 /* MAL
         216
                                                 printf("CLIENTE> Introduzca datos (enter para salir): ");
         217
         218
                                                  //Introducimos datos
         219
                                                  gets_s(input4, sizeof(input4));
         220
                                                  //Si el tamaño de input4 es 0, nos salimos
         221
                                                  if (strlen(input4) == 0) {
                                                       sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", SD, CRLF);
         222
                                                       estado = S_QUIT;
         223
         224
                                                  else { */
         225
         226
                                                       //Escribe en el servidor DATA y pasamos al siguiente estado
         227
         228
                                                       sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", DATA, CRLF);
                                                       estado++;
         229
                                                  break;
         230
232
                         case S_MENSAJE:
233
                             printf("Escribe mensaje(enter para finalizar): ");
234
                             //Lee los caracteres de la entrada estándar y los almacena como una
235
                             //cadena hasta que se alcanza un carácter de nueva línea
                             gets(input5,sizeof(input5));
236
237
                             do {
                                printf("Introduce un punto: ");
238
239
                                gets(input4, sizeof(input4));
                            } while (strcmp(input4,".")!= 0);
749
241
242
                             //Escribimos asunto
243
                             printf("Asunto:");
744
                             gets(input3);
245
                             //Escribimos el mensaje
246
                             printf("\nMensaje de correo: \r\n");
747
                             printf("Fecha y hora: %s \r\n",salida_tiempo); //Nos da la hora en la que se ha enviado
248
                             printf("Asunto: %s%s", input3, CRLF);
                             printf("Remitente: %s%s%s", MA, input, CRLF);
249
250
                             printf("Destinatario: %s%s%s", RCPT, input2, CRLF);
                             printf("Datos: %s%s", input5, CRLF);
251
                             //Escribe en el servidor
252
253
                             sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "Date:%s%s From:%s%s To:%s%s Subject:%s%s DATA: %s%s%s%s",salida_tiempo,CRLF,input,CRLF,
254
                                input2, CRLF, input3, CRLF, input5, CRLF, input4, CRLF);
255
256
                             estado++:
257
                             printf("SERVIDOR> Datos enviados correctamente\r\n");
258
759
                             break;
```

Funciones de interfaz de usuario básicas, como salida, reconexión y comunicación de errores al usuario.

Para la salida podemos ver que en los distintos estados implementamos bucles **if** que permiten la salida en caso de no querer enviar correo.

Para el caso de reconexión en la siguiente sesión estableceremos un estado RSET que permitirá una reconexión para volver a escribir un correo sin tener que salirte del servicio.

A continuación, mostramos un control de errores. Este control de errores permitirá, en caso de introducir un destinatario inexistente en el servidor, volver a introducir dicho destinatario o incluso, volver a introducir tanto el usuario que envía el mensaje como el que recibe dicho mensaje.

Veamos cómo sería en código:

```
793
294
                             recibidos=recv(sockfd,buffer_in,512,0);
                             if(recibidos<=0){
295
                                DWORD error=GetLastError();
296
                                if(recibidos<0){
297
                                     printf("CLIENTE> Error %d en la recepción de datos\r\n",error);
298
299
                                     estado=S_QUIT;
300
                                 else{
301
                                     printf("CLIENTE> Conexión con el servidor cerrada\r\n");
302
303
                                     estado=S_QUIT;
304
305
                             else {
306
                                buffer_in[recibidos] = 0x00;
307
308
                                    //Escribe un mensaje de envio correcto y recepción correcta
309
                                     printf(buffer_in);
                                    //Definimos en protocol.h una respuesta a un comando de aplicacion
310
                                    //Será UU y significa: "554 User unknown'
311
                                     //Si el buffer_in es usuario erroneo
312
                                     if (strncmp(buffer_in, UU, 2) == 0) {
313
314
                                         //Definimos variable para introducir enteros
315
                                         int estado2=0:
                                        do {
316
316
                                            printf("Introduce 1 --> Introducir los dos usuarios de nuevo\n2--> Para introducir un usuario correcto\n");
317
                                           //scanf_s necesita el tipo de dato %i y direccion &.
318
                                           scanf_s("%i", &estado2);
319
                                            switch (estado2) {
320
321
                                            case 1:
                                               estado = 5 MAIL:
322
323
                                               //Nos permite poder escribir de nuevo en el case S_MAIL
                                                gets_s(input, sizeof(input));
324
                                                break;
325
326
327
                                            case 2:
                                                estado = S_RCPT;
328
329
330
                                                gets_s(input2, sizeof(input2));
331
                                                break;
332
                                         o default:
                                                printf("Opcion no disponible\n");
333
334
                                                break:
335
                                        } while (estado2 != 1 && estado2 != 2);
336
337
338
                        }while(estado!=S QUIT);
339
```

Nota:

Cuando introducíamos un usuario incorrecto, el servidor nos devolvía "554 User unknown", por lo tanto, para poder controlarlo, simplemente añadimos, en protocol.h, una respuesta a un comando de aplicación.

```
// RESPUESTAS A COMANDOS DE APLICACION

#define OK "OK"

#define ER "ER"

#define OKDATA "OD"

#define UU "554 User unknown"
```

Cuarta sesión:

Redacción de correos de cualquier longitud.

Soporte al comando RSET.

Para poder introducir correo de mayor longitud basta con definir un vector input[] de mayor tamaño.

A continuación, mostramos como dar soporte a RSET.

Definimos el comando de aplicación en protocol.h

```
⊡// COMANDOS DE APLICACION
    //Definimos comando HELO
       #define HE "HELO"
 7
    ⊡//Definimos los comandos para envío de mensaje
    //MAIL FROM
       #define MA "MAIL FROM: "
10
      //RCPT TO
      #define RCPT "RCPT TO: "
12
13
       //DATA
      #define DATA "DATA"
15
     //MENSAJES
     #define MENS "MENSAJE"
17 ⊡//SESION 4
    //RSET: Aborta la transacción en curso y reinicia la sesión
18
      #define RSET "RSET"
19
```

Y definimos el estado S_RSET

```
34
     □//ESTADOS
35
   //Definimos los estados para el envío de mensajes
      #define S_HELO 0
    #define S_MAIL 1
37
    #define S_RCPT 2
38
      #define S DATA 3
40
      #define S_MENSAJE 4
41
    #define S_RSET 5
42 #define S_QUIT 6
43
    #define S_EXIT 7
```

NOTA:

El estado S_RSET debe de ir antes que el estado S_QUIT, ya que S_QUIT se encarga de finalizar la conexión.

Declaramos el estado S_RSET en la máquina de estados:

```
case S RSET:
269
261
                                 do {
262
                                     printf("¿Desea escribir otro mensaje? (s/n)\r\n");
                                     caracter = _getche(); //Lee caracter
                                } while (caracter!= 's' && caracter!= 'n' && caracter!= 'S' && caracter!='N');
264
                                 //Si es S o s pasamos al estado S_HELO y escribimos otro mensaje
265
                                 if (caracter == 'S' || caracter == 's') {
266
                                     //Escribe en el servidor RSET y pasamos al estado HELO
267
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", RSET, CRLF);
268
                                     //Enviamos el mensaje mediante el comando send de TCP
269
                                     enviados = send(sockfd, buffer_out, (int)strlen(buffer_out), 0);
270
271
                                     estado = 5 HELO;
272
273
274
                                     //Si no, pasamos al estado S_QUIT y nos salimos
                                     sprintf_s(buffer_out, sizeof(buffer_out), "%s%s", SD, CRLF);
275
276
                                     estado++;
277
```

Para redacción de correos de cualquier longitud.

No hemos encontrado la forma de hacerlo, no obstante, hemos definido un buffer de salida de tamaño un poco más grande

```
□int main(int *argc, char *argv[])
32
33
       {
           //Definición de variables
34
           SOCKET sockfd; //Crea el socket
35
           //Estructura host (SESION 5)
36
           struct hostent *host;
37
           struct in_addr address; //SESION 5
38
           struct sockaddr *server_in;
39
40
           struct sockaddr_in server_in4;
           struct sockaddr_in6 server_in6;
41
           int address_size = sizeof(server_in4);
42
           char buffer_in[1024], input[1024],input2[1024], input3[1024], input4[1024];
43
           char buffer_out[6144]; //Buffer de salida le pondremos un tamaño grande. «
44
           int recibidos=0,enviados=0;
45
           int estado=S_HELO;
46
```

Quinta sesión:

Pruebas.

Añadir la resolución de dominios.

Para añadir la resolución a dominios hemos utilizado el código proporcionado por el profesor, haciendo un **strcpy** adicional, simplemente para copiar en **ipdest** la dirección de **address**

```
printf_s("CLIENTE> Socket CREADO\n");
103
                    printf("CLIENTE> Introduzca la IP destino (pulsar enter para IP por defecto) o dominio: ");
104
105
                    gets_s(ipdest,sizeof(ipdest));
106
                    //Codigo profesor diapositivas(No introducir dominio de argosoft)
107
108
                    ipdestl = inet_addr(ipdest);
109
                    if (ipdestl == INADDR_NONE) {
                        //La dirección introducida por teclado no es correcta o
110
111
                        //corresponde con un dominio.
                        struct hostent *host;
112
113
                        host = gethostbyname(ipdest); //Pruebo si es dominio
                        if (host != NULL) { //Si es distinto de null, es dominio
114
115
                            memcpy(&address, host->h_addr_list[0], 4); //Tomo los 4 primeros bytes.
                            printf("\nDireccion %s\n", inet_ntoa(address));
116
117
                        //Copia en ipdest
118
119
                        strcpy_s(ipdest,sizeof(ipdest),inet_ntoa(address));
                    }
120
```


Las pruebas pueden ser comprobadas mediante el cliente TELNET.

Veamos un ejemplo de envío de mensaje y de comprobación:

Enviamos un mensaje de prueba

```
C:\Users\antonio\source\repos\ppt1718_practica2_g05\Deb...
                                                                                  ×
Direccion 192.168.0.15
CLIENTE> CONEXION ESTABLECIDA CON 192.168.0.15:25
Bienvenido a SEVICEMAIL-ANFE
250 Welcome [192.168.0.15], pleased to meet you
MAIL FROM (enter para salir): user1
250 Sender "user1" OK..
RCPT TO (enter para salir): user2
250 Recipient "user2" OK...
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Escribe mensaje(enter para finalizar): hola esto es un mensaje de prueba
Introduce un punto: .
Asunto:Mensaje de Prueba
Mensaje de correo:
Fecha y hora: 23/11/17 19:39
Asunto: Mensaje de Prueba
Remitente: MAIL FROM: user1
Destinatario: RCPT TO: user2
Datos: hola esto es un mensaje de prueba
SERVIDOR> Datos enviados correctamente
250 Message accepted for delivery. <mypcrpnxg3i1z8d.231120171939@VAIO>
Desea escribir otro mensaje? (s/n)
```

Y accedemos al cliente telnet para comprobar si el envío del mensaje se ha realizado correctamente:



Como podemos observar tenemos un mensaje, comprobamos si es el que hemos enviado anteriormente.

```
Telnet localhost
                                                                                        ×
    ArGoSoft Mail Server Freeware, Version 1.8 (1.8.8.8)
USER user2
+OK Password required for user2
PASS Usuario2
OK Mailbox locked and ready
1 335
RETR 1
+OK 335 octets
Received: from [192.168.0.15] by VAIO
(ArGoSoft Mail Server Freeware, Version 1.8 (1.8.8.8)); Thu, 23 Nov 2017 19:39
:59 +0100
Message-ID: <mypcrpnxg3i1z8d.231120171939@VAIO>
Date: Thu, 23 Nov 2017 19:39:59 +0100
Date:23/11/17 19:39
To:user2
Subject:Mensaje de Prueba
DATA: hola esto es un mensaje de prueba
```

Protocolos de transporte Antonio Osuna Melgarejo Fernando Cabrera Caballero 3ºCurso Ingeniería Telemática