#### 一、宽高自适应

**笔记本:** 7.8宽高自适应

**创建时间:** 2020/7/10 9:35 **更新时间:** 2020/7/13 15:31

**作者:** 805427154@qq.com

**URL:** https://www.runoob.com/cssref/css3-pr-opacity.html

#### 一、宽高自适应

#### 宽度自适应:

1、若块级元素宽度不设置,或设置成100%,都是占据其父级元素的一整行的(也就是不设置块级元素宽时,该块级元素会默认继承父元素的宽度,但高度不继承。)

#### 应用场景:

- 1)页面最外层的盒子一般都要占据屏幕的大小,所以宽度 100%;
- 2) 子元素使用百分比表示盒模型大小的时候,代表的是子元素盒模型宽度=父元素宽度\*百分比

### 注意:

- 1、width设置百分比的时候,可以随着窗口的变化而改变大小。
- 2、高度自适应,就是父元素没有高度,完全靠子元素的内容把父元素撑开。

这里会有个问题: 高度塌陷, 就是子元素浮动之后, 会脱离布局流, 导致无法撑开父元素, 所以父元素的高度会显示为0。

# 二、高度自适应:

- 1、父元素高度由子元素撑开
- 1) 若子元素都浮动了,则父元素是不会被撑开的(高度塌陷)

### 解决方法:

• 给父元素添加最后一个块级的子元素

{height: 0; overflow: hidden; clear: both;}——这里的代码添加给子元素。

缺点: 多添加的元素, 会造成不必要的浪费

• 给父元素添加{overflow: hidden;}

缺点:可能造成多出的部分内容被隐藏掉。使用的时候要谨慎,尽量在子元素数量已确定不添加的情况下使用。

• 伪元素清除法 (万能清除法)

.clearfix:after

{content: ""; display: block; height: 0; overflow: hidden; visibility: hidden; clear: both; zoom: 1;} (这也是base.css文件里面的通用属性)

备注:使用的时候,给父元素添加类名clearfix即可。

2、预防子元素会没有内容,撑不开父元素的情况解决方法:给父元素添加最小高度min-height。

(当内容高度小于最小高度时,按最小高度显示。当内容高度大于最小高度时,按内容高度显示)

```
兼容写法:
```

```
1) {
     min-height:;
     _height:;
}
```

说明:\_下划线是过滤器, IE6认识过滤器。关于过滤器的文章: https://blog.csdn.net/b1244154318/article/details/51925612

```
2) {
     overflow: hidden;
     _overflow: visible;
     min-height: 100px;
     height: auto !important;
     height: 100px;
}
```

最小高度这个有bug,就是在IE浏览器5是不能直接使用的,要添加过滤器才可以使用。

## 拓展知识:

opacity: value数值在0-1之间/inherit继承父元素的值; clear:both/left/right (清除浮动/左浮动/右浮动) visibility: hidden (隐藏占位,意思就是隐藏了元素,但是元素的占位还是在的) 写代码时候,如果代码变白色,代表代码语法错误。

### 隐藏元素:

display: none visibility: hidden

注意: overflow: hidden不属于隐藏元素,是文本内容超出了文本

框才会隐藏。