实验四 静态路由配置

实验内容一:路由器基本配置

实验目标

- (1)掌握路由器几种常用配置方法;
- (2)掌握采用 Console 线缆配置路由器的方法;
- (3)掌握采用 Telnet 方式配置路由器的方法;
- (4)熟悉路由器不同的命令行操作模式以及各种模式之间的切换;
- (5)掌握路由器的基本配置命令:

实验背景

你是某公司新进的网管,公司要求你熟悉网络产品,首先要求你登录路由器,了解、掌握路由器的命令行操作;作为网络管理员,你第一次在设备机房对路由器进行了初次配置后,希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理,现要在路由器上做适当配置。

技术原理

路由器的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。通过路由器的 Console 口管理路由器属于带外管理,不占用路由器的网络接口,其特点是需要使用配置线缆,近距离配置。第一次配置时必须利用 Console 端口进行配置。

实验步骤

- (1)新建 packet tracer 拓扑图
- (2)用标准 console 线缆用于连接计算机的串口和路由器的 console 上。在计算机上启用超级终端,并配置超级终端的参数,是计算机与路由器通过 console 接口建立连接;
- (3)配置路由器的管理的 IP 地址,并为 Telnet 用户配置用户名和登录口令。配置计算机的 IP 地址(与路由器管理 IP 地址在同一个网段),通过网线将计算机和路由器相连,通过计算机 Telnet 到路由器上对交换机进行查看;
- (4)更改路由器的主机名;
- (5)交叉线连接计算机的 FastEthernet 和路由器的 Fa 0/0;
- (6)在 PC 通过 Telnet 命令登录到路由器上:
- (7)显示当前配置信息;
- (8)显示历史命令。

实验设备

Router_2811 1 台; PC 1 台; 交叉线; console 线

 1
 2.1直通线使用范围:

 2
 >计算机连接至集线器或交换机时

 3
 >一台集线器或交换机以Up-Link短裤连接至另一台集线器或交换机的普通端口时

 4
 >集线器或交换机与路由器的LAN端口连接时・

 5
 2.2交叉线的使用范围

 7
 >两台计算机通过网卡直接相连

 8
 >以级联方式连接集线器或交换机的普通端口时

 9
 >1两个路由器通过以太网接口互联时

 10
 >计算机广域网直接连接计算机时

 11
 >相关网络设备连接交换机时

Router



PC

IP: 192.168.1.2

Submask: 255.255.255.0 Gageway:192.168.1.1

PC 终端

en

conf t

hostname R1

enable secret 123456 //设置特权密码

exit

exit

en

password:此时输入密码,输入的密码不显示

conf t

line vty 0 4 //设置 telnet 密码

password 5ijsj

login

exit

interface fa 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shut

end

PC CMD

ipconfig

ping 192.168.1.1

telnet 192.168.1.1

password:5ijsj

en

password:123456

show run //显示路由器当前配置信息

show history //显示历史命令

实验内容二:路由器静态路由配置 实验目标

- (1)掌握静态路由的配置方法和技巧;
- (2)掌握通过静态路由方式实现网络的连通性;
- (3)熟悉广域网线缆的链接方式;

实验背景

学校有新旧两个校区,每个校区是一个独立的局域网,为了使新旧校区能够正常相互通讯,共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接,两台路由器间学校申请了一条 2M 的 DDN 专线进行相连,要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

技术原理


- (1)路由器属于网络层设备,能够根据 IP 包头的信息,选择一条最佳路径,将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。 而路由表里就是由一条条路由信息组成。
- (2)生成路由表主要有两种方法: 手工配置和动态配置,即静态路由协议配置和动态路由协议配置。
- (3)静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。
- (4)静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外,它的另一个好处是网络安全保密性高。
- (5)缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。当数据在查找路由表时,没有找到和目标相匹配的路由表项时,为数据指定路由。

实验步骤

- (1) 新建 packet tracer 拓扑图
- (2) 在路由器 R1、R2 上配置接口的 IP 地址和 R1 串口上的时钟频率;
- (3) 查看路由器生成的直连路由;
- (4) 在路由器 R1、R2 上配置静态路由;
- (5) 验证 R1、R2 上的静态路由配置;
- (6) 将 PC1、PC2 主机默认网关分别设置为路由器接口 fa 1/0 的 IP 地址;
- (7) PC1、PC2 主机之间可以相互通信;

实验设备

pc 2 台; Switch_2960 2 台; Router-PT 可扩展路由器 2 台(注意不要选错,要选择有串口的); DCE 串口线; 直连线; 交叉线



PC1

IP: 192.168.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1

R1

en

conf t

hostname R1

int fa 1/0

no shut

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

exit

int serial 2/0

no shut

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

clock rate 64000(必须配置时钟才可通信)

end

R2

en

conf t

hostname R2

int fa 1/0

no shut

```
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    exit
    int serial 2/0
    ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
   clock rate 64000
   no shut
    end
R1
    en
    conf t
    ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
    end
    show ip route
R2
    en
    conf t
    ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
    end
    show ip route
```

实验内容三:路由器单臂路由配置

实验目标

掌握单臂路由器配置方法;

通过单臂路由器实现不同 VLAN 之间互相通信;

实验背景

某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分,技术部和销售部分处于不同的 VLAN。现由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台路由器进行了连接。

技术原理

单臂路由:是为实现 VLAN 间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有 VLAN 的网关,而在不同的 VLAN 间转发数据。

实验步骤

新建 packer tracer 拓扑图

当交换机设置两个 Vlan 时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。两个 Vlan 的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个 Vlan 对应,同时还要求与路由器相连得交换机的端口 fa 0/1 要设置为 trunk,因为这个接口要通过两个 Vlan 的数据包。

检查设置情况,应该能够正确的看到 Vlan 和 Trunk 信息。

计算机的网关分别指向路由器的子接口。


配置子接口, 开启路由器物理接口。

默认封装 dot1q 协议。

配置路由器子接口 IP 地址。

实验设备

PC 2 台; Router_2811 1 台; Switch_2960 1 台



PC1

IP: 192.168.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1

Switch

en

conf t

vlan 2

exit

vlan 3

exit

interface fastEthernet 0/2

switchport access vlan 2

exit

int fa 0/3

switchport access vlan 3

exit

int fa 0/1

switchport mode trunk

Router

en

conf t int fa 0/0 no shutdown exit

interface fast 0/0.1 encapsulation dot1Q 2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 exit

int fa 0/0.2 encapsulation dot1q 3 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 end

show ip route