实验三 VLAN间通信

实验目标

- (1)掌握交换机 Tag VLAN 的配置
- (2)掌握三层交换机基本配置方法;
- (3)掌握三层交换机 VLAN 路由的配置方法;
- (4)通过三层交换机实现 VLAN 间相互通信。

实验背景

某企业有两个主要部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室,为了安全和便于管理对两个部门的主机进行了 VLAN 的划分,技术部和销售部分处于不同的 VLAN,现在由于业务的需求需要销售部和技术部的主机能够相互访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台三层交换机进行了连接。

技术原理


三层交换机具备网络层的功能,实现 VLAN 相互访问的原理是:利用三层交换机的路由功能,通过识别数据包的 IP 地址,查找路由表进行选路转发,三层交换机利用直连路由可以实现不同 VLAN 之间的相互访问。三层交换机给接口配置 IP 地址。采用 SVI(交换虚拟接口)的方式实现 VLAN 间互连。SVI 是指为交换机中的 VLAN 创建虚拟接口,并且配置 IP 地址。

实验步骤

- (1)新建 packet tracer 拓扑图
- (2)在二层交换机上配置 VLAN2、VLAN3,分别将端口 2、端口 3 划分给 VLAN2、VLAN3。
- (3)将二层交换机与三层交换机相连的端口 fa 0/1 都定义为 tag Vlan 模式。
- (4)在三层交换机上配置 VLAN2、VLAN3,此时验证二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的 主机之间不能相互通信。
- (5)设置三层交换机 VLAN 间的通信,创建 VLAN2,VLAN3 的虚接口,并配置虚接口 VLAN2、VLAN3 的 IP 地址。
- (6)查看三层交换机路由表。
- (7)将二层交换机 VLAN2、VLAN3 下的主机默认网关分别设置为相应虚拟接口的 IP 地 址。
- (8)验证二层交换机 VLAN2, VALN3 下的主机之间可以相互通信。

实验设备

Switch_2960 1 台; Swithc_3560 1 台; PC 3 台; 直连线



PC1

IP: 192.168.1.2 Submark: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

PC2

IP: 192.168.2.2 Submark: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.1

PC3

IP: 192.168.1.3 Submark: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1

S2960

en

 $conf \, t \\$

vlan 2

exit

vlan 3

exit

int fa 0/2

switchport access vlan 2

int fa 0/3

switchport access vlan 3

int fa 0/1

switchport mode trunk

exit

show vlan

```
S3560
    en
    conf t
    vlan 2
    exit
    vlan 3
    exit
    int fa 0/1
    switchport mode trunk
    exit
    int fa 0/2
    switchport access vlan 2
    exit
    interface vlan 2
    ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
    interface vlan 3
    ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
    no shutdown
    exit
    show ip route
    show vlan
PC3 Ping PC1
    Ping 192.168.1.2
PC3 Ping PC2
    Ping 192.168.1.3
```