Dall'ISA ai circuiti

Le prestazioni di un calcolatore

Patterson: 1.6

Introduzione

- Non ci basta sapere che in teoria la soluzione ad un problema esiste: spesso noi vogliamo la soluzione nel minor tempo possibile.
 - · A nessuno infatti interessa quanto velocemente viene calcolato un risultato sbagliato
- Le prestazioni sono un fattore critico per la creazione di software (o piattaforma HW-SW) di successo
 - PS5 o XBOX?
 FLOPS, giochi disponibili ed esclusivi, retrocompatibilità, costo acquisto ed abbonamento...
- · Prestazione è quindi un termine ambiguo
 - In un sistema embedded è importante considerare anche lo spazio necessario a memorizzare il programma
- In ogni caso le prestazioni ottenibili dipendono in massima parte da quanto conosciamo l'hardware e dagli strumenti che utilizziamo.

Esempio: aeroplano con le prestazioni migliori

· Dipende tutto da cosa intendiamo per prestazioni


Tipo di aeroplano	Capacità di trasporto (numero di passeggeri)	Autonomia di volo (km)	Velocità di crociera (km/h)	Portata (passeggeri × km/h)
Boeing 777	375	7400	980	367 500
Boeing 747	470	6640	980	460 600
BAC/Sud Concorde	132	6400	2160	285 120
Douglas DC-8-50	146	13 950	870	127 020

Figura 1.14 Capacità, autonomia di volo e velocità di alcuni aeroplani commerciali. L'ultima colonna mostra l'efficienza con la quale l'aeroplano trasporta i passeggeri, cioè la capacità moltiplicata per la velocità di crociera (non vengono considerati i tempi di decollo e atterraggio).

Quindi?

- Tempo di esecuzione: quanti secondi sono necessari al programma A per essere eseguito sul calcolatore B
 - Altresì detto tempo di risposta, wall-clock time...
 - Non è solo una questione HW!
 - Compilatore, e.g. gcc vs icc vs nvcc vs clang...
 - Librerie....
- Throughput: numero di task eseguiti nell'unità di tempo
 - · Importante in un centro di calcolo / fornitore di servizi

Network Latency vs. Throughput vs. Bandwidth



Esercizio

Throughput e tempo di esecuzione

Le seguenti modifiche apportate a un calcolatore aumentano il throughput, diminuiscono il tempo di esecuzione o entrambi?

- 1. Sostituire il processore del calcolatore con una versione più veloce.
- 2. Aggiungere processori addizionali a un sistema che utilizza più processori per task separati, per esempio per la ricerca sul web.

Throughput e tempo di esecuzione

Le seguenti modifiche apportate a un calcolatore aumentano il throughput, diminuiscono il tempo di esecuzione o entrambi?

- 1. Sostituire il processore del calcolatore con una versione più veloce.
- 2. Aggiungere processori addizionali a un sistema che utilizza più processori per task separati, per esempio per la ricerca sul web.

Diminuire il tempo di esecuzione di un sistema significa quasi sempre aumentare il throughput. Quindi nel caso 1 migliorano sia il tempo di esecuzione sia il throughput. Nel caso 2 nessun task viene eseguito più velocemente e di conseguenza aumenta soltanto il throughput.

Tuttavia, nel secondo caso, se le richieste di utilizzo del calcolatore fossero vicine al suo throughput, il sistema potrebbe doverle accodare. In questo caso, migliorare il throughput potrebbe migliorare anche il tempo di esecuzione, poiché ridurrebbe il tempo di attesa dei task in coda. Quindi, in molti calcolatori reali, modificare il tempo di esecuzione spesso influenza il throughput e viceversa.

Definizioni

- · Le prestazioni sono in unità di "oggetti-per-secondo"
 - · "grande" è meglio
- · Se siamo soprattutto interessati al tempo di risposta
 - $\cdot Px = \frac{1}{Ex}$
 - Px = prestazioni della macchina X
 - Ex = tempo di esecuzione della macchina X
- · Speed up rispetto a una macchina di riferimento

• Sxy =
$$\frac{Px}{Py}$$
 = $\frac{Ey}{Ex}$


- · Lo speed up di X rispetto a Y dice "X è S_{XY} volte più veloce di Y"
- In percentuali, $s_{xy}=(S_{XY}-1)*100$ dice "X è s_{xy} % più veloce di Y"
- · Esempio:
 - Ex = 1sec, Ey = 1.2sec \Rightarrow S_{XY} = 1.2 \Rightarrow X è 1.2 volte più veloce di Y s_{xy} = 20% \Rightarrow X è il 20% più veloce di Y

Tempo Totale e Tempo di CPU

- T_J = Tempo Totale
 (o Tempo Assoluto, di Risposta, Trascorso, o Elapsed Time)
 - · tempo necessario per completare un lavoro; comprende una serie di tempi che sono "allungati" dalle interferenze di altri programmi che generano attività come:
 - accesso ai dischi
 - accesso alla memoria
 - attività di I/O
 - sovraccarico del Sistema Operativo
- · TCPU = Tempo di CPU (Tempo di Esecuzione del programma)
 - · Tempo durante il quale un processore ha lavorato su un singolo programma
 - senza tempo speso in I/O
 - senza tempo per eseguire altri programmi
 - · Può essere suddiviso in
 - T∪ = tempo di CPU relativo all'utente
 - TK = tempo di CPU relativo al Sistema Operativo (K=Kernel)

Tempo di CPU misurato in UNIX/LINUX

· Dato il programma myprogram



Tu >> Tcpu se uso più thread

```
[dadagostino@hpcocapie11 vect]$ time ./MatVector
ROW:101 COL: 102
                                                [dadagostino@hpcocapie11 openmp]$ time ./mandelbrot_par
Execution time is 4.159 seconds
                                                Area 1.512079, error 0.001512, executed in 0.624283 sec.
GigaFlops = 4.905222
                                                                                   by 32 THREADS, (i.e. ≈0 .65 *32)
Sum of result = 195853.999899
                                                real
                                                         0m0.650s
                                                         0m16.911s
                                                user
real
        0m4.192s
                                                         0m0.391s
                                                sys
        0m4.163s
user
        0m0.012s
```

Equazione delle prestazioni

$$T_{CPU} = C_{CPU} \cdot T_{C} = \frac{C_{CPU}}{fc} = \frac{N_{CPU} \cdot \overline{CPI}}{fc}$$


- · Tc è il periodo di clock
- · fc è la frequenza di clock == 1/ Tc
- · CCPU sono i cicli di clock
- · Nopu è il Numero di istruzioni eseguite DINAMICAMENTE
- · CPI è il numero di Cicli Per Istruzione (medio)

```
Esempio:
```

```
bne \rightarrow 2 cicli

add \rightarrow 1 ciclo


2 istruzioni, 3 cicli \rightarrow /CPI=3/2=1.5
```



Esempio 1

```
Assumiamo t0=0, t1=0 :
```

```
addi t1, t1, 100
loop: add t0, t0, 1
bne t0, t1, loop
```



- Per ottenere maggiori prestazioni si può:
 - ridurre i cicli di clock per un programma
 - aumentare la frequenza di clock
- Se aumento la frequenza potrebbe però verificarsi che il sottosistema di memoria 'non tiene il passo del processore', quindi il CPI potrebbe aumentare...

Esempio 2

$$\cdot$$
 Tcpu(A) = 10s fc(A) = 400 MHz

← MACCHINA A

$$\cdot$$
 TcPU(B) = 6s fc(B) = ?

← MACCHINA

Supponiamo che in B si riesca a ridurre il tempo ma con il risultato di avere

$$Ccpu(B) = 1.2 * Ccpu(A)$$

- · Quanto deve essere la frequenza di clock della macchina B affinché il tempo di esecuzione del programma sia 6s?
- · Soluzione:

$$C_{CPU}(A) = (f_{C} * T_{CPU})|_{A} = 4 * 10^{9}$$

 $f_{C}(B) = (C_{CPU} / T_{CPU})|_{B} = (1.2 * 4 * 10^{9} / 6) = 800 \text{ MHz}$

· Per ottenere una diminuzione del 40% del tempo di esecuzione è necessario raddoppiare la frequenza di clock

Esempio 3

$$\cdot$$
 fc(A) = 1 GHz = 1000 MHz

$$fc(B) = 500 \text{ MHz}$$

$$\cdot CPI(A) = 2.5$$

$$CPI(B) = 1.2$$

· Quale calcolatore è più veloce? (il set di istruzioni rimane lo stesso)

•
$$S_{AB} = \frac{T(B)}{T(A)} = \frac{N(B)*CPI(B)*fc(A)}{N(A)*CPI(A)*fc(B)} = \frac{1.2*1000}{2.5*500}$$


- set istruzioni uguale $\rightarrow N_{CPU}(A) = N_{CPU}(B)$
- · SAB= 0.9 → B è 1.1 volte più veloce di A

Componenti base del tempo di esecuzione

- Il tempo di esecuzione si misura (in secondi, ore...)
- Il numero di istruzioni tramite tool sw come un profiler NOTA: può cambiare in funzione dell'input (if..switch..for)
- Il CPI cambia anch'esso a seconda dell'input ma soprattutto del programma.
 - In realtà parleremo di IPC quando vedremo effettivamente come funziona il processore, in quanto CPI può essere < 1.
- · NON PRENDETE un sottoinsieme! Le tre misure vanno considerate insieme.

Componente delle prestazioni	Unità di misura
Tempo di esecuzione della CPU per un dato programma	Secondi per programma
Numero di istruzioni	Istruzioni eseguite per singolo programma
Cicli di clock per istruzione (CPI)	Numero medio di cicli di clock per istruzione
Durata del ciclo di clock	Secondi per ciclo di clock

Esempio di profiler




- La maggior parte di questi tool oggi è gratuita
- Nel corso introduciamo le metriche principali, in modo da saper leggere i risultati principali

0

②

- I dettagli tra 5 anni
 - Per ora c'è molto altro da imparare



MIPS - Million Instructions per Second

- Sembra una buona idea misurare le prestazioni di un'architettura dividendo il numero di istruzioni per il tempo di esecuzione (equivale a frequenza / (CPI *106))
 - · Più è performante un processore più alto avrà il MIPS
- · MA
- 1. Due architetture diverse potrebbero ottenere lo stesso risultato con un numero differente di istruzioni
 - · Se eseguo più istruzioni ma più veloci ho un valore più alto a parità di tempo di esecuzione
- 2. Il MIPS continua ad essere legato al programma (e all'input)

Misura	Calcolatore A	Calcolatore B
Numero di istruzioni	10 miliardi	8 miliardi
Frequenza di clock	4 GHz	4 GHz
CPI	1,0	1,1

- a. Quale calcolatore ha il più alto numero di MIPS?
- b. Quale calcolatore è più veloce?

A, 4k vs 3636

B, 2.2 vs 2.5

E quindi?

Potete affermare quale processore (non sistema) sia più veloce nel caso di

- · Confronto banale: processore del 1995 vs 2022
- · Due CPU della stessa (micro)architettura



Altrimenti?

· Benchmark

Non c'è benchmark migliore della propria applicazione determinato quale sia l'input più comune.

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE D0E/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016
4	Leonardo - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, Atos EuroHPC/CINECA Italy	1,463,616	174.70	255.75	5,610

https://netlib.org/utk/people/JackDongarra/faq-linpack.html

Giusto pochi anni fa...

ACM Turing Award Honors Jack Dongarra for Pioneering Concepts and Methods Which Resulted in World-Changing Computations

Dongarra's Algorithms and Software Fueled the Growth of High-Performance Computing and Had Significant Impacts in Many Areas of Computational Science from AI to Computer Graphics

ACM named Jack J. Dongarra recipient of the 2021 ACM A.M. Turing Award for pioneering contributions to numerical algorithms and libraries that enabled high performance computational software to keep pace with exponential hardware improvements for over four decades. Dongarra is a University Distinguished Professor of Computer Science in the Electrical Engineering and Computer Science Department at the University of Tennessee. He also holds appointments with Oak Ridge National Laboratory and the University of Manchester.

The ACM A.M. Turing Award, often referred to as the "Nobel Prize of Computing," carries a \$1 million prize, with financial support provided by Google, Inc. It is named for Alan M. Turing, the British mathematician who articulated the mathematical foundation and limits of computing.

Dongarra has led the world of high-performance computing through his contributions to efficient numerical algorithms for linear algebra operations, parallel computing programming mechanisms, and performance evaluation tools. For nearly forty years, Moore's Law produced exponential growth in hardware performance. During that same time, while most software failed to keep pace with these hardware advances, high performance numerical software did—in large part due to Dongarra's algorithms, optimization techniques, and production-quality software implementations.

2021 ACM A.M. Turing Award Laureate



Patterson, David and Hennessy, John L (2017[^]); Berners-Lee, Tim (2016); Dijkstra, Edsger Wybe (1972); Thompson, Kenneth Lane and Ritchie, Dennis M. (1983[^]); Wirth, Niklaus E (1984)

https://awards.acm.org/about/2021-turing

Tipi di Benchmark

Vantaggi

rappresentativo

- portabilità
- ampiamente usati
- catturano i miglioramenti
- facili da eseguire, usati nelle prime fasi di progetto
- identificare prestazioni di picco e colli di bottiglia

WORKLOAD (carico effettivo)

insieme di programmi abitualmente usati su un dato calcolatore

BENCHMARK SUITE

Insieme di programmi campione che si spera abbiano un comportamento simile al proprio workload (e.g. SPEC2000, TPC)

SMALL-KERNEL

programma "giocattolo"
usato per le fasi di testing di prototipi
(e.g. Lawrence Livermore Loops, Linpack)

MICRO-BENCHMARKS

sequenze di istruzioni ritenute significative (e.g. REPS MOVE)

Svantaggi

- molto specifici
- non portabili
- difficili da eseguire,
 o da misurare
- difficile identificare cause

meno rappresentativo

facili da fuorviare

 il "picco" può essere distante dalle prestazioni delle reali applicazioni

Prestazioni

Componente hardware o software	Che cosa influenza?	Come?	
Algoritmo	Numero di istruzioni, eventualmente il CPI	L'algoritmo determina il numero di istruzioni del programma sorgente e quindi il numero di istruzioni in linguaggio macchina che vengono eseguite dal processore. L'algoritmo può anche influenzare il CPI, favorendo l'utilizzo di istruzioni più o meno veloci. Per esempio, se l'algoritmo utilizza più operazioni di divisione, tenderà ad avere un CPI più elevato.	Fondamentale Corsi di Algoritmi e Strutture dati e seguenti.
Linguaggio di programma- zione	Numero di istruzioni, CPI	Il linguaggio di programmazione influenza certamente il numero di istruzioni, dal momento che i costrutti del linguaggio ad alto livello sono tradotti in istruzioni in linguaggio macchina e queste determinano il numero di istruzioni eseguite. Il linguaggio ad alto livello può anche influenzare il CPI a seconda delle sue caratteristiche; per esempio un linguaggio con un esteso supporto per i dati astratti (per esempio Java) richiederà chiamate indirette a funzione, che sono caratterizzate da un CPI più alto.	Non avrai altro linguaggio per le prestazioni all'infuori del C++
Compilatore	Numero di istruzioni, CPI	L'efficienza del compilatore influenza sia il numero di istruzioni sia il numero medio di cicli per istruzione, dal momento che il compilatore traduce le istruzioni dal linguaggio sorgente ad alto livello nelle istruzioni in linguaggio macchina. Il ruolo del compilatore può essere molto complesso e può influenzare il CPI in maniera complicata.	Non esiste solo il g++
Architettura dell'insieme delle istruzioni	Numero delle istruzioni, frequenza di clock, CPI	L'architettura dell'insieme di istruzioni influenza tutti e tre i fattori delle prestazioni della CPU, dato che influenza le istruzioni richieste da una data funzione, il costo in numero di cicli di ogni istruzione e la frequenza del processore.	Ne parliamo qui.

Prestazioni - Riassunto

- · Buone prestazioni hardware = efficacia dell'intero sistema
- · Difficoltà a misurare le prestazioni
 - · complessità dei moderni sistemi software
 - · peculiarità hardware non sempre ideali in qualsiasi situazione
- Non basta il manuale del Set di Istruzioni e un insieme significativo di applicazioni
 - · le metriche possono variare a seconda del tipo di applicazione
- · Le prestazioni sono un parametro decisionale per l'acquisto di un calcolatore
 - · i produttori e i venditori hanno interesse a mettere in luce gli aspetti più convenienti per loro
- · Quali elementi di un calcolatore influiscono sulla metrica di interesse
 - · CPU, Memoria, I/O
- Nostro obiettivo: capire le implicazioni su costi e prestazioni di determinate scelte architetturali

Il compilatore, colui che determina N_{CPU}

Il paragrafo 2.15 va scaricato dal sito

Anatomia di un compilatore

- NOTA. La figura mostra la struttura logica.
- Fino a poco tempo fa però ogni compilatore era un sw monolitico
- LLVM ha cambiato le cose

Dependencies


Language dependent; machine independent

Intermediate representation

Somewhat language dependent largely machine independent

Small language dependencies; machine dependencies slight (e.g., register counts/types)

Highly machine dependent; language independent



Function

Clang C/C++/ObjC Frontend

Ilvm-gcc Frontend

GHC Frontend

Fortran -

Haskell -

Transform language to common intermediate form

LLVM IR

LLVM

Optimizer

LLVM IR

LLVM

X86 Backend

LLVM

PowerPC Backend

LLVM

ARM Backend

➤ X86

PowerPC

ARM

For example, loop transformations and procedure inlining (also called procedure integration)

Including global and local optimizations + register allocation


Detailed instruction selection and machine-dependent optimizations; may include or be followed by assembler

Front-end

Dal codice produce una rappresentazione intermedia language independent utilizzando un abstract sintax tree

- · Legge carattere per carattere e crea una sequenza di token
- Se la sintassi è corretta crea il sintax tree
- Analizza la semantica
 - · Variabili dichiarate
 - Type cheking
 - · Crea una symbol table
- Genera la IR (rappresentazione intermedia)
 - Molto simile all'assembler del Risc-V (vedi <u>LLVM Ref</u>)
 - Un altro esempio di IR è il bytecode di Java vedi Linguaggi e programmazione OO dell'anno prossimo
 - · Numero INFINITO di registri

```
while (save[i] == k)
i += 1:
```



Ottimizzazioni High-Level

- Procedure inlining: sostituisce tutte le chiamate a funzione con il corpo della funzione.
 - Evito salti, salvataggi dello stato, creazione dei record di attivazione mantenendo tutte le proprietà di modularità, riuso... che avete appreso (sostituisce lui, non voi)
- Loop unrolling: in generale riduce l'overhead, essenziale per vettorizzazione

```
// add the numbers from 0 to 9
                                              \# s0 = i, s1 = sum
int sum = 0:
                                                     addi s1, zero, 0
                                                                            \# sum = 0
                                                     addi s0, zero, 0
int i:
                                                                            \# i = 0
                                                     addi t0, zero, 10
                                                                            \# t0 = 10
for (i = 0; i < 10; i = i + 1) {
                                              for: <u>bge</u> s0. t0. done
                                                                            \# i >= 10?
                                                     add s1, s1, s0
                                                                            \# sum = sum + i
  sum = sum + i:
                                                     addi s0. s0.
                                                                            \# i = i + 1
                                                           for
                                                                            # repeat loop
                                               done:
```

· Swap di loop annidati per ottimizzare l'accesso in memoria tramite cache

```
for (loop=0; loop<10; loop++) {
  for (i=0; i<N; i++) {
    ... = ... x[i] ...
}</pre>
```

```
for (i=0; i<N; i++) {
  for (loop=0; loop<10; loop++) {
    ... = ... x[i] ...
}</pre>
```

Ottimizzazioni locali e globali

- · La differenza è nel fatto di considerare uno o più BASIC BLOCK
 - · Sono le sequenze di istruzioni senza salti, in cui le istruzioni sono eseguite tutte, una alla volta ed in sequenza
- · Solo a livello globale considero l'effettiva allocazione dei registri

```
loop:
 # comments are written like this--source code often included
 # while (save[i] == k)
    r100, save # r100 = &save[0]
                                                       while (save[i] == k)
 ld r101. i
                                                         i += 1;
 li r102, 8
 mul r103, r101, r102
 add r104, r103, r100
 ld r105, 0(r104) # r105 = save[i]
 1d r106, k
 bne r105, r106, exit
 # i += 1
 ld r106. i
 addi r107, r106, i # increment
     r107. i
 sd
      loop
                      # next iteration
exit:
```

FIGURE e2.15.3 The while loop example is shown using a typical intermediate representation.

In practice, the names SaVe, i, and k would be replaced by some sort of address, such as a reference to either the local stack pointer or a global pointer, and an offset, similar to the way SaVe[i] is accessed. Note that the format of the RISC-V instructions is different from the rest of the chapter, because they represent intermediate representations here using YX notation for virtual registers.

Ottimizzazioni locali

- Elimino le sottoespressioni comuni es x[i] calcolato una sola volta
- · Semplifico le operazioni dove possibile es mul con slli
- · Identifico e propago costanti e copie di valori
- · Elimino codice inutile o mai eseguito es in if(true) non ha senso else
- · Sposto codice es se loop invariant ... e altre ottimizzazioni


```
// x[i] + 4
                              // x[i] + 4
la r100,x
                              la r100,x
ld r101,i
                              ld r101.i
mul r102,r101,8 ——
                           slli r102,r101,3
add r103,r100,r102
                              add r103,r100,r102
                              1d r104, 0(r103)
1d r104, 0(r103)
                              // value of x[i] is in r104
addi r105, r104,4
                              addi r105, r104,4
la r106.x
                              sd r105. 0(r103)
ld r107,i
mul r108, r107, 8
                                                  x[i] = x[i] + 4
add r109, r106, r107
sd r105,0(r109)
```

Esempio completo

```
while (save[i] == k)
i += 1;
```

```
loop:
  # comments are written like this--source code often included
  # while (save[i] == k)
  la r100, save \# r100 = &save[0]
  ld r101, i
 lli r102,8
       r103, r101, r102
 mu l
  add r104, r103, r100
  ld r105, 0(r104) # r105 = save[i]
                                                            ld r1, i
                                                         9.
                                                         10. addi r2, r1, 1
  ld r106, k
                                                         11. sd r2, i
       r105, r106, exit
  \# i += 1
  1 d
     r106, i
  addi r107, r106, i # increment
                                                     1. la r3, save
  sd
     r107, i
                                                     2. ld r4, i
       100p
                           # next iteration
                                                     3. slli r5, r4, 3
exit:
                                                     4. add r6, r5, r3
                                                     5. ld r7, 0(r6)
                                                     6. ld r8, k
                                                     7. beq r7, r8, head
```

Esempio completo



Infine

- Poter allocare i registri in modo da minimizzare ld e sd è una delle ottimizzazioni più importanti.
- · Divido il codice in regioni, sezioni di codice dove una variabile può rimanere in un registro
- Processo iterativo basato sulla colorazione dei nodi di un grafo in cui i nodi che hanno blocchi in comune sono connessi da un arco
- · Se richiesta eseguo l'interprocedural analysis (-IPO in icc), ovvero analizzo come vengono chiamate le funzioni.
- NOTA: il compilatore NON esegue ottimizzazioni se non è certo al 100% che queste non modificano il comportamento del programma

Dovreste parlare con il compilatore...



Riassumendo

Optimization name	Explanation	gcc level
High level	At or near the source level; processor independent	
Procedure integration	Replace procedure call by procedure body	03
Local	Within straight-line code	
Common subexpression elimination	Replace two instances of the same computation by single copy	01
Constant propagation	Replace all instances of a variable that is assigned a constant with the constant	01
Stack height reduction	Rearrange expression tree to minimize resources needed for expression evaluation	01
Global	Across a branch	
Global common subexpression elimination	Same as local, but this version crosses branches	02
Copy propagation	Replace all instances of a variable A that has been assigned X (i.e., $A = X$) with X	02
Code motion	Remove code from a loop that computes the same value each iteration of the loop	02
Induction variable elimination	Simplify/eliminate array addressing calculations within loops	02
Processor dependent	Depends on processor knowledge	
Strength reduction	Many examples; replace multiply by a constant with shifts	01
Pipeline scheduling	Reorder instructions to improve pipeline performance	01
Branch offset optimization	Choose the shortest branch displacement that reaches target	01

Dall'ISA alla machine organization

L'appendice A, in inglese, va scaricata dal sito

Computer Architecture =

Instruction Set Architecture (ISA): Come l'Hardware viene visto dal Software



+

Machine Organization: Implementazione fisica in termini di blocchi funzionali e logici

