

MCMCP NeoForge 導入ガイド

Minecraftのプレイヤーを、Codex・Claude Codeから操作するMODです。

導入はJARを追加 → MCPクライアントを接続 → 操作をON の3ステップ。

MCPサーバーはMinecraft内で動くため、サーバー側MODや別の中継プログラムは不要です。


対応環境	配布版
Minecraft 26.2 / NeoForge 26.2.0.59 / Java 25	0.1.0-SNAPSHOT / 2026-09-05 r3（開発版）
同じPCで動作するCodex・Claude Codeなど	そのまま読む場合は README.pdf を開いてください

同梱物：MOD本体のJAR、README.pdf、README.md、画像フォルダー assets/readme/。Markdown版を移動するときは画像フォルダーも一緒に置いてください。

1. MODを入れる — CurseForgeの場合

くらふとぶ！の案内に従って導入した既存のプロフィールを使います。Prismを使っている方は次のページへ進んでください。

01A CurseForgeで配布JARを追加



1 プロフィールの「⋮」
使っている起動構成を選ぶ。

2 Open Folder
ゲームフォルダーが開きます。

3 modsへJARを入れる
ZIPを展開してJARをコピー。

4 Playで起動
古いMCMCPは先に退避。

出典：CurseForge公式ブログ（別のMODパックの例・一部抜粋）／日本語の粹・番号を追加

1. Minecraftを終了し、配布ZIPを展開します。
2. CurseForgeの **Minecraft** → **My Modpacks** で使うプロフィールを開き、「⋮」→「**Open Folder**」を選びます。
3. 開いたフォルダーの `mods` に、同梱の `mcmcp-neoforge-26.2-0.1.0-SNAPSHOT.jar` をコピーします。
4. CurseForgeに戻り、**Play** で起動します。


更新時：古いMCMCP JARを `mods` の外へバックアップしてから差し替えます。

画面は[CurseForge公式ブログ](#)の参考例です。表示中のDF／Forgeの構成は使わず、**Minecraft 26.2／NeoForge 26.2.0.59** のプロフィールを選んでください。配布ZIPはMODパックのインポート用ではありません。

1. MODを入れる — Prism Launcherの場合

Prismを使っている方はこちらの手順です。CurseForgeで追加済みの場合は「2. MCPクライアントを接続する」へ進みます。

01 Prism LauncherでMODを追加



MCMCP 26.2 | 実画面に枠・番号を重ねた操作ガイド

1 「Mod」を開く

起動構成の「編集」から進みます。

2 「ファイルを追加」

ZIPから取り出したJARを選びます。

3 MCMCPが一覧にある

有効のチェックも確認します。

1. **Minecraftを終了し**、配布ZIPを展開します。
2. Prism Launcherで使う起動構成を選び、「**編集**」→「**Mod**」→「**ファイルを追加**」へ進みます。
3. 同梱の `mcmcp-neoforge-26.2-0.1.0-SNAPSHOT.jar` を追加し、Minecraftを起動します。

更新時：古いMCMCP JARを `mods` の外へバックアップしてから差し替えます。同じMODを2つ入れないでください。既存の設定・認証情報は引き継ぎます。

ほかのランチャーの場合は、使用するゲームフォルダーの `mods` へJARを入れてください。

2. MCPクライアントを接続する

ワールドまたはサーバーへ入り、**Esc** → 「MCP接続設定」を開きます。操作はOFFにしておきます。

02 Escメニューから接続設定へ



1 MCP接続設定

ワールド内でEscを押すとこのボタンが表示されます。


2 操作はOFFのまま

クライアントの接続設定は操作OFFで行います。

MCMCP 26.2 | 実画面に枠・番号を重ねた操作ガイド

使うクライアントのボタンを選び、確認画面で変更先を確認して「OK」を押します。

03 使うMCPクライアントを選ぶ



1 Codexを使う場合

「Codexを自動設定」

2 Claude Codeの場合

「Claude Codeを自動設定」

→ 選択した後

確認画面の変更先を確認し、OK → クライアントを再起動。

MCMCP 26.2 | 実画面に枠・番号を重ねた操作ガイド

設定後はCodex／Claude Codeを完全に終了し、起動し直してください。Minecraftは起動したままにします。

接続先は既定で `http://127.0.0.1:8765/mcp`。Claude Code用の設定は、Claude Desktopには使えません。設定ファイルの詳細は本ガイド末尾に記載しています。

3. 操作をONにして、AIへ依頼する

メニュー右下の「MCP操作: OFF」を押します。「ON / 待機中」になったら「ゲームに戻る」を押してください。

04 ON／待機中になれば準備完了



1 右下を確認

オレンジ色のロボットと「ON / 待機中」が目印です。

2 ゲームに戻る

メニューを閉じ、AIへ短い作業から依頼します。

！ 停止したいとき

実行中はEscで緊急停止。完全に無効にするにはOFF。

MCMCP 26.2 | 実画面に枠・番号を重ねた操作ガイド

最初は状態確認から始めます。AIへ次のように依頼してください。

1

MCMCPで現在の状態と所持品を確認してください。

2

まだ行動は開始しないでください。

状態を取得できたら、具体的な短い作業を依頼します。ワールドへ入り直した場合は、改めて操作をONにしてください。チャット画面を開いているだけではMCP操作は停止しません。

止めるとき：実行中はEscで緊急停止。自動操作を無効にするにはMCP操作をOFFにします。

ロボットアイコンで状態が分かります


アイコン	状態	アイコン	状態
	OFF		ON／待機中
	推論中（評価機能）		実行中
	緊急回避中		攻撃確認中
	FAULT／内部異常		

マルチプレイの許可画面については次のページをご覧ください。

マルチプレイで操作をONにするとき

サーバーへ接続して初めてMCP操作をONにすると、確認画面が表示されます。

05 マルチプレイでは接続先ごとに確認



1 接続先と規約を確認

参加するサーバーで自動操作が許可されているか確認。

2 許可されていればON

「ONにする」で進みます。許可できない場合はキャンセル。

3 次回の警告を省略

この接続先を記憶したい場合だけチェックします。

MCMCP 26.2 | 実画面に枠・番号を重ねた操作ガイド

1. 接続先を確認し、そのサーバーの規約と管理者の許可を確認します。
2. 許可されている場合は「ONにする」を押します。許可できない場合はキャンセルします。
3. 「次回からこの警告を表示しない」は、その接続先の確認を省略したい場合だけ選んでください。

撮影例の `127.0.0.1:25575` は、このガイド専用の一時ローカルサーバーです。実際には参加するサーバーの接続先が表示されます。MCMCP用の接続先 `127.0.0.1:8765/mcp` とは用途が異なります。

Minecraftサーバー側へのMCMCPの導入は不要です。MCPクライアントは、MCMCPを入れたMinecraftと同じPCで動かします。

マルチプレイではEscメニューを開いてもワールドは停止しません。安全な場所で設定してください。

Prism Launcher・Minecraftの画像は実際に撮影した画面に枠と番号を重ねたものです。CurseForgeは出典付きの公式参考画像を使用しています。ボタンの位置は画面サイズや導入MODにより異なる場合があります。

困ったとき

症状	確認すること
ツールが表示されない／接続拒否	Minecraftを先に起動し、MCPクライアントを再起動します。複数の起動構成で同じポートを同時に使うことはできません。
401 Unauthorized	別の起動構成の認証情報を参照していないか確認します。現在のゲームから接続設定をやり直してください。
InvalidToolCall	古いMCMCP JARを外し、このZIPのJARに差し替えてMinecraftを再起動します。
タイトル画面にボタンがない	ワールドへ入ってからEscを押します。
自動設定で競合が表示される	手動登録した mcmcp 設定を確認します。既存設定をバックアップし、接続先を確認してください。
弓やポーションを長押しできない／観測が更新されない	このr3版には修正が含まれます。JARの差し替えだけでなく、Minecraftの再起動まで行ってください。

設定と認証情報

自動設定はCodexの `~/.codex/config.toml`、Claude Codeの `~/.claude.json` を更新します。既存ファイルは初回に `.mcmcp.bak` としてバックアップされます。

認証情報はゲームフォルダーの `config/mcmcp/mcp-token` に保存され、自動設定で参照されます。**このファイルや実際のトークンを、配布物・チャット・問い合わせ用ログに含めないでください。**

r3での修正

- 周囲の変化が続くと観測更新が停止する問題を修正しました。
- チャット画面を開いているだけでMCP操作が停止する判定を修正しました。
- 待機中のMCPが、手動の弓・飲食などを毎tick解除する問題を修正しました。
- ロボットアイコンと、Codexの呼び出し付加情報への互換修正も含みます。

開発元・ソースコード：[Aodaruma/mcmcp](https://github.com/Aodaruma/mcmcp)

Minecraft / Mojang / Microsoftの公式製品ではありません。
NOT AN OFFICIAL MINECRAFT MOD. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.