1. Config des paramètres de base des périphériques réseau :

Entrer en mode enable	#enable
Entrer le mode de configuration	#configure terminal
Attribuez le nom d'hôte du	#hostname {nom de switch}
commutateur.	
Cryptage du MDP	#service password-encryption
Configurez 'class' en tant que mot de	#enable secret class
passe secret pour l'accès en mode	
EXEC privilégié.	
Désactiver la recherche DNS	#no ip domain-lookup
Configurez une bannière MOTD.	#banner motd #ECRIRE MSG#
Configurez l'@ IP de l'interface SVI	#ip address @ip @masque
de switch	
Configuration de la passerelle par	#ip default-gateway {@gateway}
défaut pour S1	
Créer un MDP 'CISCO' pour le	#line con 0
console	#password cisco
	#login
	#logging synchrounous
	#exit
Créer un MDP 'CISCO' pour le	#line vty 0 15
terminal virtuel (vty) : Telnet	#password cisco
	#login
Vérifier la connectivité	#show run , #show interface vlan
Enregistrez le fichier de	#copy running-configuration startup-
configuration en cours du	configuration
commutateur	
L	1

2. Gestion de la table d'adressage MAC :

vérification de a table MAC	#show mac address-table {dynamic}
Configuration d'une adresse MAC	#mac address-table static {@MAC}
statique	interface {type}
Suppression de l'entrée MAC	# no mac address-table static
	{@MAC} interface {type}

3. Configuration de la sécurité des ports

Pour utiliser tous les ports physique	#interface range f0/1-4
de switch : exp :	Ou
	#interface range f0/1,f0/12
Configurez le port du commutateur	#interface f0/6
FastEthernet 0/6 de sorte qu'il	#switchport port-security
accepte un <mark>périphérique</mark>	#switchport port-security maximum
uniquement, acquière les adresses	1
MAC de ces périphériques de façon	#switchport port-security sticky
dynamique et désactiver le	#switchport port-security violation
port en cas de violation :	shutdown Ou Protect
	Strict
Activez le port du commutateur	# no sh
Vérifiez la sécurité des ports	# show port-security

4. Création du VLAN et attribution des ports de commutateur et config d'un trunk :

Créez les VLAN 10 sur S1 avec nom	#vlan 10
student :	#name student
Afficher la liste des VLAN	#show vlan brief
Attribuez les VLAN aux interfaces de	#interface f0/6
commutateur correctes : exp f0/6	#switchport mode access
	#switchport access vlan 10
Attribuer une @ip a une interface de	#interface vlan 20
vlan	#ip address @ip @MSR
Configuration d'un trunk 802.1Q	#interface fa0/1
entre les commutateurs	#switchport mode trunk
	#no sh
Utilisez le protocole DTP pour initier	#int f0/1
le trunking sur F0/1:	#switchport mode dynamic
	{desirable auto}
Vérifier	#show interface trunk

5. Configuration et vérification du protocole VTP

Configuration de S1 en tant que serveur VTP.	<pre>#vtp mode server #vtp domain {nom de domaine} #vtp password {MDP}</pre>
Config en tq client VTP	#vtp mode client
Vániši a n	Hele consider about a
Vérifier	#show vtp status
	Ou
	#show vtp password

6. Configuration du routage inter-VLAN par interface

Configurez une sous-interface g0/1	#interface g0/1.10
pour VLAN 10 sur un routeur	
Configurez la sous-interface de telle	#encapsulation dot1q 10
sorte qu'elle fonctionne sur VLAN 10	
sur le routeur	
Config des interface routeur avec	#ip address @ip @MSR
@ip	
Verifier	#show vlan brief

7. Création d'un réseau commuté avec des liens

redondants STP: Spanning-Tree

Spécification du pont racine et des rôles des ports :	⇒ ROOT BRIDGE: celui qui contient la plus petit priorité ou @MAC (azgher priorité ou @Mac)
ROOT PORT	 ⇒ La trajectoire la plus courte vers un root bridge, c'est l'interface de sorti (mnin khraj
Designted Port	⇒ L'interface de bridge port ou il arrive le port (win wsel)
Bloked port	
Pour verifier :	#show spanning-tree

8. configuration d'EtherChannel (protocole de liaison = agrégation des liens)

Configuration de PAgP : protocol	#interface range [les interface] #channel-group 1 mode {desirable auto} #no sh
Vérifiez que les ports ont été agrégés.	#show etherchannel summary
Configuration de LACP	#interface range [les interface] #channel-group 1 mode {active passive} #no sh

9. configuration de HSRP : routeur par défaut pour assurer la disponibilité de passerelle par défaut dans un Sous réseaux et évite les pannes des routeurs

Configurez le protocole HSRP sur R1	#interface g0/1
	#standby 1 ip @ip
	#standby 1 priority {nombre de
	priorité}
	#standby 1 preempt

Exp:

```
Rl# show standby brief

P indicates configured to preempt.

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gi0/1 1 150 P Active local 192.168.1.3 192.168.1.254
```