欢迎继续我们的学习。

在之前的内容中,我们成功创建了飞船推进器的尾焰效果。接下来我们来一起学习创建爆炸<mark>彩</mark>的粒子特效。

## 创建爆炸特效

为了方便起见,我们无需创建一个新的粒子特效,只需要复制出飞船推进器的尾焰效果,然后在它的基础上调整就好了。


找到ParticleSystem文件夹,右键单击PS\_Thruster,选择Duplicate。将其重命名为PS\_Explosion,然后打开。

对爆炸效果来说,所有的粒子都应该在同一时间出现,而不是一个接一个的出现,这就是所谓的burst-emitting。




## 创建burst

首先,我们需要将粒子的生成速率spawn rate设置为0,因为无需使用默认的生成行为。选中Spawn模块,然后将Spawn\Rate\Distribution\Constant设置为0。



接下来我们需要通知emitter,接下来希望创建一个burst。找到Burst部分,然后在Burst List中添加一个新的记录。直接点击+小图标就可以完成。



# 每条记录都包含了三个字段:

## 1.Count


代表要生成的粒子数量,这里将其设置为20。

#### 2.Count Low

如果大于或等于0,那么生成的粒子数量范围将在Count Low到Count之间。这里保留-1的默认值。

#### 3.Time

代表何时生成粒子。0表示emitter生命周期的开始,1表示emitter生命周期的结束。这里保留默认的0.0



这就意味着emitter粒子发射器将在生命周期的开始生成20个粒子。

为了让粒子特效看起来像爆炸的效果,我们还需要设置粒子向外运动的速率。

## 让粒子向外运动

因为这是一个简单的2D游戏,所以我们只需要设置X和Y轴的速度即可。 选择Initial Velocity模块,展开Start Velocity\Distribution。将Max设置为(0, 1000, 0),将Min 设置为(-1000, 1000, 0)。


■ Velocity	
	5
■ Distribution	○ Distribution Vector Uniform ▼
D Max	X 1000.0 Y 1000.0 Z Z 0.0 Z
<sup>▶</sup> Min	X -1000.0 PY -1000.0 PZ Z 0.0

通过指定以上的范围、可以让粒子向发射器的外部运动。

接下来我们需要设置粒子发射器的循环时间

## 设置emitter loop


选中Required模块,然后找到Duration部分。将Emitter Loops设置为1。




接下来,我们需要在敌人飞船受到攻击的时候播放兴效果。

在敌军飞船受攻击时生成粒子特效


返回主编辑器,打开Blueprints文件夹。打开BP\_Enemy,然后找到OnDeath事件。 为了生成粒子特效,我们可以使用Spawn Emitter at Location节点。创建该节点,并将其连接到 Destroy Actor节点上。



接下来设置Emitter Template为PS\_Explosion。



最后,创建一个GetActorLocation节点,并将其连接到Location端口上。



现在,当敌军受到攻击时,就会在对应的位置生成PS\_Explosion的实例。 点击Compile按钮保存,然后返回主编辑器。 点击工具栏上的Play按钮预览游戏效果。




接下来,让我们将粒子的颜色设置为跟敌军相同。

将爆炸粒子的色彩设置为敌军飞船的色彩。


为了使用敌军的色彩,我们需要想办法从蓝图中接收信息。幸运的是Cascade种提供了 distribution,可以完成这种操作。

打开PS\_Explosion, 选择Initial Color模块。将Start Color\Distribution设置为Distribution Vector Particle Parameter。



这样我们就获得了一个参数,可以使用蓝图进行设置。

将Parameter Name设置为PrimaryColor。



对爆炸效果来说,我们可以使用两种敌军的颜色。为了使用第二种颜色,我们需要另外一个 emitter。右键单击emitter的空白区域,选择Emitter\Duplicate and Share Emitter。这样就可以复制出一个emitter。




可以看到,每个模块上都有了一个+标记。通过使用Duplicate and Share Emitter而非Duplicate,我们就可以将模块关联在一起,而不是简单的复制。接下来我们对任一模块的修改都会反应在另外一个emitter的同一模块上。如果我们希望同时更改所有emitter的相同属性,这样做就很方便了。

这里我们只需要更改Initial Color模块。不过正如刚才所说的,当我们作出任何更改时,两个emitter都会发生同样的变化。对当前的游戏来说,我们不需要模块关联在一起,因为它们需要不同的参数名。为此,我们需要删除复制出来的Initial Color模块,并创建一个新的模块。



注意:到目前为止,虚幻4引擎还没有提供内置的方法来取消对模块的关联。

选中新的Initial Color,将Start Color\Distribution 设置为Distribution Vector Particle Parameter。接下来,将Parameter Name设置为SecondaryColor。




到这里,整个粒子系统已经完成了。关闭PS\_Explosion。

接下来,我们需要使用蓝图设置相关的参数。


使用蓝图设置粒子参数

打开BP\_Enemy,并在Spawn Emitter at Location节点之后添加下图中所高亮的节点:




这样我们就可以在PS\_Explosion中设置两个参数了。


现在我们需要设置正确的参数名。将第一个Set Color Parameter节点中的Parameter Name设置为PrimaryColor。将第二个节点中的Parameter Name设置为SecondaryColor。



最后我们还需要提供颜色。为了简化起见,颜色已经存储在变量PrimaryColor和SecondaryColor中。使用以下方式将变量和对应的节点关联在一起。




最后的节点连线图如下图所示:



让我们来看看事件的执行顺序:

- 1. 当敌军飞船受到攻击时,将在对应的位置生成一个PS\_Explosion的实例。
- 2.设置PS\_Explosion的PrimaryColor参数
- 3.设置PS\_Explosion的SecondaryColor参数

点击Compile按钮,然后关闭BP\_Enemy。点击Play按钮,享受消灭敌军飞船的爽快粒子效果吧~




## 小练习:

添加一个新的粒子特效,当玩家飞船受到攻击的时候播放。

### 练习答案:

- 1.打开BP Player, 找到OnDeath事件
- 2.向Sequence节点的Then 1端口添加Spawn Emitter at Lcoation节点。将Emitter Template设置为PS\_Explosion。
- 3.创建一个GetActorLocation节点,将其连接到Spawn Emitter at Location节点的Location端口
- 4.创建一个Set Color Parameter节点,并将其关联到Spawn Emitter at Location节点。将 Parameter Name设置为PrimaryColor,并将PrimaryColor变量关联到Param。
- 5.创建另外一个Set Color Parameter节点,并将其关联到第一个Set Color Parameter节点上。将 Parameter Name设置为SecondaryColor,并将SecondaryColor变量关联到Param。



好了,关于创建游戏中的粒子特效部分内容就到此结束了~

完整的项目请在这里下载:

链接:https://pan.baidu.com/s/1J5IDLz\_QKobnV6XKVv\_4AA 密码:7geq

从下一课开始,我们将一起来学习虚幻4中的人工智能~

讨论群-笨猫学编程QQ群:

375143733

答疑论坛:

http://www.vr910.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=52

知乎专栏:

https://zhuanlan.zhihu.com/kidscoding

新浪博客:

http://blog.sina.com.cn/eseedo

Github:

https://github.com/eseedo

个人网站:

http://icode.ai/