

AUTOFLOW PRO

Guide d'intégration Telegram

Installation pas à pas du Bot Telegram

Version 1.0 — Mars 2026

Fonctionnalités : Envoi de factures, Demande de devis pièces, Consultation du stock véhicules, Interface mobile optimisée

SOMMAIRE

1. Présentation de l'intégration Telegram
2. Création du Bot Telegram avec BotFather
3. Configuration dans AutoFlow Pro
4. Déploiement de la Supabase Edge Function (Webhook)
5. Commandes du Bot disponibles
6. Envoi de factures via Telegram
7. Demande de devis pièces d'entretien
8. Consultation du stock véhicules
9. Optimisation mobile
10. Dépannage et FAQ

1. Présentation de l'intégration Telegram

L'intégration Telegram permet à chaque société utilisant AutoFlow Pro de connecter un Bot Telegram à son compte. Ce bot offre un accès rapide aux fonctionnalités clés directement depuis un téléphone, sans ouvrir le navigateur.

Fonctionnalité	Description
■■ Envoi de factures	Envoyer une facture en PDF directement au client via Telegram
■■ Devis pièces	Demander un devis pour des pièces d'entretien depuis le téléphone
■■ Stock véhicules	Consulter les véhicules en stock avec photos et prix
■■ Interface mobile	Ergonomie simplifiée pour une utilisation sur téléphone
■■ Notifications	Alertes en temps réel : nouveau client, vente, stock bas

■■ **Architecture** : Le bot utilise une Supabase Edge Function comme webhook. Telegram envoie les messages de l'utilisateur vers cette fonction, qui traite la demande et répond via l'API Telegram Bot.

2. Création du Bot Telegram avec BotFather

Étape 2.1 — Ouvrir Telegram et chercher @BotFather

Ouvrez l'application Telegram sur votre téléphone ou votre ordinateur. Dans la barre de recherche, tapez @**BotFather** et ouvrez la conversation avec le bot officiel de Telegram (il a un badge bleu de vérification).

Étape 2.2 — Créer un nouveau bot

Envoyez la commande suivante à BotFather :

```
/newbot
```

BotFather vous demandera successivement :

- **Le nom d'affichage du bot** : tapez par exemple **AutoFlow Pro - [Nom de votre société]**
- **Le nom d'utilisateur (username)** : il doit être unique et se terminer par "bot". Par exemple : **autoexpo38_bot**

Étape 2.3 — Récupérer le Token API

Après la création, BotFather vous donnera un **Token API** qui ressemble à :

```
7123456789:AAHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

■ ■ **IMPORTANT : Copiez ce token et conservez-le précieusement. Ne le partagez JAMAIS publiquement. C'est la clé d'accès à votre bot.**

Étape 2.4 — Configurer le bot (optionnel)

Vous pouvez personnaliser votre bot en envoyant ces commandes à BotFather :

Commande	Action
/setdescription	Définir la description du bot
/setabouttext	Définir le texte "À propos"
/setuserpic	Ajouter une photo de profil (logo société)
/setcommands	Définir le menu des commandes

Pour /setcommands, envoyez la liste suivante à BotFather :

```
stock - Voir les véhicules en stock  
facture - Envoyer une facture à un client  
devis - Demander un devis  
pièces aide - Afficher l'aide  
contact - Coordonnées de la société
```

3. Configuration dans AutoFlow Pro

Étape 3.1 — Ouvrir Paramètres → Fournisseurs & Connecteurs

Connectez-vous à AutoFlow Pro. Dans le menu latéral, allez dans **Paramètres** puis cliquez sur **Fournisseurs & Connecteurs**.

Étape 3.2 — Ajouter le connecteur Telegram

Cliquez sur le bouton "**Ajouter un fournisseur**" et remplissez les champs suivants :

Champ	Valeur
Nom	Telegram Bot
URL du site	https://t.me/VOTRE_BOT_USERNAME
Catégorie	Autre
Type d'auth	Token API
Token API	Collez le token reçu de BotFather

Cliquez sur **Enregistrer**. Le badge doit passer à "Connecté".

4. Déploiement du Webhook (Supabase Edge Function)

Le webhook est le point de connexion entre Telegram et AutoFlow Pro. Chaque message envoyé au bot est transmis à cette fonction qui le traite.

Étape 4.1 — Créer la Edge Function dans Supabase

Dans le dashboard Supabase de votre projet, allez dans **Edge Functions** et créez une nouvelle fonction nommée **telegram-bot**.

Étape 4.2 — Code de la Edge Function

Copiez ce code dans votre Edge Function :

```
import { serve } from "https://deno.land/std/http/server.ts"; import { createClient } from "https://esm.sh/@supabase/supabase-js"; const BOT_TOKEN = Deno.env.get("TELEGRAM_BOT_TOKEN"); const SUPABASE_URL = Deno.env.get("SUPABASE_URL"); const SUPABASE_KEY = Deno.env.get("SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY"); const supabase = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY); async function sendMessage(chatId, text, options = {}) { await fetch(`https://api.telegram.org/bot${BOT_TOKEN}/sendMessage`, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify({ chat_id: chatId, text: text, parse_mode: "HTML", ...options }) } ); } serve(async (req) => { const update = await req.json(); const message = update.message; if (!message?.text) return new Response("OK"); const chatId = message.chat.id; const text = message.text.trim(); // Router les commandes if (text === "/start" || text === "/aide") { await sendMessage(chatId, "Bienvenue sur AutoFlow Pro !\n\n" + "/stock - Vehicules en stock\n" + "/facture - Envoyer une facture\n" + "/devis - Devis pieces\n" + "/contact - Nos coordonnees" ); } // ... autres commandes return new Response("OK"); });
```

Étape 4.3 — Configurer les variables d'environnement

Dans Supabase → Edge Functions → Settings, ajoutez :

Variable	Valeur
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Le token de votre bot BotFather
SUPABASE_URL	L'URL de votre projet Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	La clé service role de Supabase

Étape 4.4 — Activer le Webhook

Exécutez cette commande (remplacez les valeurs) :

```
curl -X POST "https://api.telegram.org/bot/setWebhook" \ -d "url=https://.supabase.co/functions/v1/telegram-bot"
```

Réponse attendue : `{"ok":true,"result":true,"description":"Webhook was set"}`

5. Commandes du Bot disponibles

Commande	Action	Accès
/start	Message de bienvenue + menu	Tous
/stock	Liste des véhicules en stock avec photos, prix, km	Tous
/stock [marque]	Filtrer le stock par marque (ex: /stock Peugeot)	Tous
/vehicule [id]	Détail complet d'un véhicule (sans VIN/immat)	Tous
/facture [NLP]	Génère et envoie la facture PDF du véhicule	Admin
/devis	Démarre une demande de devis pièces	Admin
/contact	Affiche les coordonnées de la société	Tous
/aide	Liste des commandes disponibles	Tous

■ Règle de confidentialité : Le VIN n'est JAMAIS affichés via Telegram. Ces données restent uniquement sur les documents internes (facture, fiche de gestion).

6. Envoi de factures via Telegram

L'administrateur peut envoyer une facture en PDF directement via Telegram :

1. Tapez **/facture NLP1** (remplacez NLP1 par le numéro du livre de police du véhicule)
2. Le bot génère le PDF de la facture
3. Le bot envoie le PDF dans la conversation
4. Vous pouvez le transférer au client directement depuis Telegram

7. Demande de devis pièces d'entretien

Depuis votre téléphone, vous pouvez rapidement demander un devis pour des pièces :

1. Tapez **/devis**
2. Le bot vous demande la **plaque d'immatriculation** du véhicule
3. Le bot identifie automatiquement le véhicule (marque, modèle, année, motorisation)
4. Tapez la **liste des pièces souhaitées** (ex: "filtres + plaquettes avant + courroie")
5. Le bot crée une demande de devis dans AutoFlow Pro
6. Vous recevrez une notification quand le devis est prêt

8. Consultation du stock véhicules

Le stock est consultable par tout le monde (clients inclus si vous partagez le lien du bot) :

- **/stock** → Liste de tous les véhicules avec photo, prix, km, année
- **/stock Peugeot** → Filtrer par marque
- **/vehicule 3** → Détail complet du véhicule n°3 (sans VIN ni immatriculation)
- Les photos du véhicule sont envoyées en galerie Telegram

9. Optimisation mobile de l'interface web

En parallèle du bot Telegram, l'interface web d'AutoFlow Pro doit être optimisée pour mobile :

Optimisation	Détail
Navigation	Menu hamburger, boutons larges, navigation par onglets en bas
Formulaires	Champs plein écran, clavier adapté (numérique pour prix/km), auto-focus
Stock	Cartes véhicules en colonne unique, swipe pour défiler les photos
PlaqueScanner	Champ plaque large, bouton "Rechercher" plein écran, résultat compact
Factures	Génération en un tap, prévisualisation adaptée, envoi direct
PWA	Installation en tant qu'app sur l'écran d'accueil (déjà configuré via vite-plugin-pwa)

Instructions Lovable pour l'optimisation mobile :

Ajoute ce prompt dans Lovable pour optimiser l'interface mobile :

Optimise toutes les pages d'AutoFlow Pro pour mobile (responsive). Navigation : menu hamburger avec sidebar coulissante. Formulaires : inputs plein ecran, clavier numerique pour prix et km. Stock vehicules : cards en colonne unique sur mobile, swipe photos. PlaqueScanner : champ plaque large, bouton plein ecran. Factures : generation en un tap, apercu adapte. L'app est deja une PWA (vite-plugin-pwa), assure-toi que l'icone et le manifest sont bien configures pour l'installation sur ecran d'accueil.

10. Dépannage et FAQ

Problème	Solution
Le bot ne répond pas	1. Vérifiez que le webhook est actif : appelez <code>https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getWebhookInfo</code> 2. Vérifiez les logs de la Edge Function dans Supabase 3. Vérifiez que <code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> est bien défini dans les variables d'environnement
Erreur "Webhook was not set"	L'URL du webhook doit être en HTTPS. Vérifiez que l'URL de votre Edge Function Supabase est correcte.
La facture ne s'envoie pas	Vérifiez que la <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> a les droits d'accès aux tables véhicules et factures.
Le bot est lent	Les Edge Functions Supabase ont un cold start. La première requête peut prendre 2-3 secondes, les suivantes seront rapides.
Comment changer le token ?	1. Générez un nouveau token via <code>/revoke</code> chez <code>@BotFather</code> 2. Mettez à jour la variable <code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> dans Supabase 3. Mettez à jour le token dans Paramètres → Fournisseurs dans AutoFlow Pro

AutoFlow Pro — Guide d'intégration Telegram v1.0

Ce document est confidentiel et destiné aux administrateurs du SaaS.

Pour toute question : applibyfg@gmail.com