

# C程序中的函数调用揭秘

许向阳 xuxy @ hust. edu. cn

华中科技大学计算机科学与技术学院



### 有关函数调用的问题



- > 如何传递参数?
- 》传递什么? 按值传递、按地址传递、按引用传递 不同类型的形参/实参,传递的内容有何差别?
- ▶ 传到什么地方去了?
- > 如何进入函数?
- > 如何从函数返回?
- > 如何传递函数返回值?
- > 函数中变量空间如何分配?
- > 如何理解递归函数调用?



## 看程序实例,分析总结规律



```
#include <stdio.h>
int fadd(int x, int y)
      int u,v,w;
      u = x + 10;
      v = y + 25;
      W=U+V;
      return w;
```

```
int main(int argc, char* argv[])
     int a=100; // 0x 64
     int b=200; // 0x C8
     int sum=0;
     sum=fadd(a,b);
     printf("%d\n",sum);
     return 0;
```



## 变量空间分配



```
13:
                        // 0x 64
          int a=100;
                        dword ptr [ebp-4], 64h
00401088
          mov
                        // 0x C8
14: int b=200;
0040108F mov
                        dword ptr [ebp-8], 0C8h
15: int sum=0;
                        dword ptr [ebp-0Ch], 0
00401096 mov
          sum=fadd(a, b);
16:
               Name
                             Value
in(int, char * *)
               ⊞ &a, x
       Value
                             0x0012ff7c
        100
               ⊞ &b, x
                             0x0012ff78
       200
                             0x0012ff74
               ⊞ &sum, x
                ebp, x
                             0x0012ff80
```

0012FF74 00 00 00 00 C8 00 00 00 64 <u>00 00 00</u>





```
13:
           int a=100;
                          // 0x 64
                        dword ptr [ebp-4], 64h
 00401088
           mov
 14:
           int b=200;
                         // 0x C8
                        dword ptr [ebp-8], 0C8h
 0040108F
           mov
 15:
           int sum=0;
                         dword ptr [ebp-0Ch], 0
 00401096
           MOV
           sum=fadd(a, b);
 16:
                        eax, dword ptr [ebp-8]
●0040109D
            mov
⇒004010A0
           push
                         eax
                        ecx, dword ptr [ebp-4]
 004010A1
            mov
 004010A4
            push
                        ecx
                         @ILT+5 (fadd) (0040100a)
 004010A5
            call
 004010AA
            add
                        esp, 8
                        dword ptr [ebp-0Ch], eax
            mov
```



### Sum=fadd(a,b)

#### 执行CALL指令后的状态

Address: 0×0012ff1c											
0012FF1C AA 10	40	00	64	00	00	00	C8	00	00	00	00
0012FF2D F8 2B	03	00	EO	FD	7F	CC	CC	CC	CC	CC	CC
0012FF3E CC CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
@ILT+5(fadd):											
EAX = 000000008	Ė		0040				np			fa	add
EBX = 7FFDE000			0040	0100	OF	-	nt			3	
ECX = 00000064			0040	010	10	iı	nt			3	
EDX = 003812F8			0040	010	11	iı	nt			3	
ESI = 032BF8E8			0040	010	12	iı	nt			3	
EDI = 0012FF80			0040	010	13	i	nt.			3	
EIP = 0040100A		3	0040		0.00	iı	nt			3	
ESP = 0012FF1C			0040		day or a second	iı	nt			3	
	•	1	001	010	10					0	



Sum=fadd(a,b)

执行CALL指令后的状态

004010A5 call 004010AA add

@ILT+5(\_fadd) (0040100a) esp,8

0012FF1C

ESP — 断点地址

EIP 为函数的入口地址

(EIP) = 0040100A

a的值(即100)压栈

b的值(即200)压栈

0012FF1C AA 10 40 00 64 00 00 00 C8 00 00 00



0040103B add

mov

0040103E



```
int fadd(int x, int y)
3:
                                   W
4:
00401020
          push
                   ebp
                                   V
00401021
                   ebp,esp
          mov
                                   u
                   esp,4Ch
00401023
          sub
00401026
          push
                   ebx
                                      原(ebp) 保护
                               ebp \rightarrow
          push
00401027
                   esi
          push
00401028
                   edi
                                       断点地址
                   edi,[ebp-4Ch]
00401029
          lea
                   ecx,13h
0040102C
          mov
                                      a的值(即100)压栈
                   eax,0CCCCCCCh
00401031
          mov
00401036 rep stos
                   dword ptr [edi]
                                       b的值(即200)压栈
5:
     int u,v,w;
6:
     u = x + 10;
00401038
          mov
```

eax,dword ptr [ebp+8]

eax,0Ah

dword ptr [ebp-4],eax

观察形参x的位置



mov



```
int u,v,w;
5:
                                    W
      u = x + 10;
6:
       eax,dword ptr [ebp+8]
mov
                                    V
add
       eax,0Ah
                                    u
       dword ptr [ebp-4],eax
mov
7:
      v = v + 25;
                                       原(ebp) 保护
                                ebp \rightarrow
       ecx,dword ptr [ebp+0Ch]
mov
       ecx,19h
add
                                        断点地址
       dword ptr [ebp-8],ecx
mov
8:
      w=u+v;
                                       a的值(即100)压栈
                                     X
       edx,dword ptr [ebp-4]
mov
       edx,dword ptr [ebp-8]
add
                                        b的值(即200)压栈
       dword ptr [ebp-0Ch],edx
mov
      return w;
9:
                                     观察局部变量的位置
```

eax,dword ptr [ebp-0Ch]

### 函数调用——返回



```
9:
    return w;
                          W
      eax,dword ptr [ebp-0Ch]
mov
                          V
10: }
     edi
                          u
pop
     esi
pop
                       ebp → 原 (ebp) 保护
    ebx
pop
   esp, ebp
mov
                             断点地址
     ebp
pop
ret
                            a的值(即100)压栈
                          X
思考: 局部变量的作用域?
                             b的值(即200)压栈
     局部空间的释放?
      函数如何的返回?
      改变形参的值,对实参有影响吗?
```

## 函数调用——返回



15: mov	int sum=0; dword ptr [ebp-0Ch],0	w v	
16: mov	<pre>sum=fadd(a,b); eax,dword ptr [ebp-8]</pre>	u	
push mov	eax ecx,dword ptr [ebp-4]	ebp →	原(ebp) 保护
push	есх		断点地址
call add	@ILT+5(_fadd) esp,8	x	a的值(即100)压栈
mov	dword ptr [ebp-0Ch],eax	У	b的值(即200)压栈



## 函数调用——返回



```
printf("%d\n", sum);
17:
                      edx, dword ptr [ebp-0Ch]
004010B0
          mov
004010B3
        push
                      edx
                     offset string "%d\n" (0042201c)
004010B4 push
004010B9 call
                     printf (004010f0)
004010BE
        add
                     esp, 8
18:
         return 0;
004010C1 xor
                      eax, eax
19:
004010C3
                      edi
          pop
004010C4
                      esi
          pop
004010C5
                      ebx
         pop
004010C6
                     esp, 4Ch
          add
004010C9 cmp
                      ebp, esp
                      __chkesp (00401170)
004010CB
         call
004010D0
                     esp, ebp
          mov
004010D2
                      ebp
         pop
004010D3
          ret
```

## 函数编译——代码优化



Debug版本调试中:

在局部变量之上,留了 **40H**个字节的空间?局部变量的初始化值是多少?保护了未用的一些的寄存器?

Release 版本



### 函数编译——代码优化



Release 版本

:00401010 push 000000C8 :00401015 push 00000064 :00401017 call 00401000

:0040101C push eax

; Possible StringData Ref from Data Obj -> "%d"

:0040101D push 00407030

:00401022 call 00401030

:00401027 add esp, 00000010

:0040102A xor eax, eax

:0040102C ret

:00401000 mov eax, dword ptr [esp+08]

:00401004 mov ecx, dword ptr [esp+04]

:00401008 lea eax, dword ptr [ecx+eax+23]

:0040100C ret



### 递归函数调用



```
使用递归子程序 求 N!
 #include <stdio.h>
 int f(int x)
   if (x==1) return 1;
   return x*f(x-1);
 void main()
                                   C4_digui.c
   printf("%d\n",f(5));
```

### 递归函数调用



:00401000 push esi

:00401001 mov esi, dword ptr [esp+08]

:00401005 cmp esi, 00000001

:00401008 jne 0040100E

:0040100A mov eax, esi

:0040100C pop esi

:0040100D ret

:0040100E lea eax, dword ptr [esi-01]

:00401011 push eax

:00401012 call 00401000

:00401017 imul eax, esi

:0040101A add esp, 00000004

:0040101D pop esi

:0040101E ret

求阶乘的子程序 Release 版本



## 递归函数调用



递归函数调用的理解

```
int f(int x)
{
    if (x==1) return 1;
    return x*f(x-1);
}
```

```
f(3),x=3 f(2),x=2 f(1),x=1
```



### 讨论



C程序调用中,传递的入口参数,所占用的存储空间何时释放?

是在子程序中,用 RET N 好? 还是回到主程序后,修改 ESP,使之指向入口参数之下为好?

如何实现参数个数不定的函数(printf)?



### 精雕细琢——程序优化



#### strcpy的函数实现,看汇编代码

- >一次传送一个字节吗?
- ▶物理上,实现一个双字(位于不同位置)的传送的速度相同吗? 例如,从(1000H),(1001H)分别取出一个双字送EAX。
- ▶如何快速判断一个双字中某个字节为 0 ?
- ▶用C语言,写strcpy的实现函数,可以采用哪些技巧?

