DTM(Dynamic Task Manager) Version 4.0 Installation Guide

2014年 11月 01日




全体の手順

	Download Fileの解凍	ダウンロードしたDTM Install Packageの解凍後ファイル DTM Installation Guide ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
P1 – P7	Aras Innovatorサーバにリモート接続	□ DTM_Default
	※Aras Server上でInstall作業を実施します	
	1. Aras Innovatorの設定	Aras Import Tool (/Import/import.exe) を実行 Aras Innovator接続、Manifest File (imports.mf) load/ImportしAras Innovatorに DTM Itemを作成
	1.1.Aras Innovator Item Import	
	1.2.Aras Innovator Importの確認	Aras Innovatorの画面構成ファイル(以下6つ)を編集 - ProjectTree.htm - MainMenu.aspx - projectTemplateTree_toolbar.xml - main_toolbar.xml - projectTree_toolbar.xml - itemsGrid.html
	1.3.Aras Innovator File Modify	
P8 – P10	O DTM I a stallation	DTM Installerの実行
P6 - P10	2.DTM Installation	必要な設定情報を入力して、DTMの <u>Source Unpacking, Database Object</u> <u>Creation, Input configuration Info</u> を行う
P11	3.Deploy	DTM deployツールを実行 インストール済みのAras Web Server (IIS)に DTM Deploy
P12	4. DTMライセンスキーの取得と設定]
	4.1.DTM ライセンスキーリクエストファイル作成	
	4.2.DTM ライセンスキーリクエストファイルをZionexに送付	
	4.3.DTM ライセンスキー受領後、DTMフォルダへ設定	
P13 – P14	5.DTM 起動 ーインストール確認 ー終了	






- 1.1. Aras Innovator ItemのImport
- Aras Import パッケージに含まれる import.exeプログラムを実行します - ファイルパス ex) {DTM Install Package}¥Import



②DTM Packageを適用するAras Innovatorの 情報を入力

- Server: DTM Packageを適用するサーバのURLを入力
- Database: DTM packageをimportさせるDatabaseの選択
- Username: ArasのAdimn権限のUser Idを入力 (一般的にはrootまたはadmin)
- Password: 上記Userアカウントのパスワード(Defaultはinnovator)
- ③ Loginします





1.1. Aras Innovator ItemのImport

- ④ TargetRelease: import対象のAras Releaseバージョン (Arasサーバに相当するReleaseバージョンを入力してください。 例: 10. OSP1
- ⑤ Description: import目的の簡単な説明を入力 例:「トライアル用」(任意の説明を入力ください)
- ⑥ Manifest File: Import Packageに含まれるmf ファイルのパスを検索後、imports.mfを指定 DTM Install Package/DTM_Default/ imports.mf
- ⑦ Package内のimport可能なリストを選択(全て選択)
- ⑧ Type: Merge 選択 / Mode: Thorough Mode 選択

| [Type] |
| DBに既に同じitemが存在する場合、そのItemに対し |
| Merge: Updateします |
| Ignore: importしません |
| [Mode] |
| Fast: Importの前に、AMLファイルの検証を行いません |
| Thorough: importに関連するitemが存在するかの検証を行います

⑨Import実行







1.2. Aras Innovator ItemのImport確認

□ Contents

+ Administration

Documents

Templatas

Activity Issue List

Documents

Inflasket

Project Templetee

File Edit View Search Actions Reports


① "DTM Default" 適用可否の確認Aras InnovatorでログインしTOCにDTMのMenuを確認します



1) TOC>Administrator>Itemtype で Name="Activity2"を 検索します



2) 追加された8つのpropertyを確認します



DTM Menu



doback_ent has_sub_project

require_apprv selected_workflow sub_project

sub_project_plan_finish sub_project_plan_start

1.3. Aras Innovator File Modify

Aras Innovatorの画面構成ファイルを、エディタで開いて編集します(1/4)

{Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥Solutions¥Project¥scripts¥ProjectTree.htm

以下赤字部分を追加

```
case 'show_gantt_chart':
showGantt();
break;
case 'show_scheduling_gantt_chart':
showGanttChartView();
break;
case 'execute_filter':
setFlagsAndExecuteFilterOrClearFilter();
break;
...
```

```
1-2
```



1.3. Aras Innovator File Modify

Aras Innovatorの画面構成ファイルを、エディタで開いて編集します(2/4)

以下赤字部分を追加

1 (Aras Innovator) | Aras Innovator | Final Aras Innovator | Final Aras Innovator | Aras Innovator | Aras Innovator | Final Aras Innovator | A

②{Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥Solutions¥Project¥xml(.language)¥projectTemplateTree_toolbar.xml

- Arasインストール設定により、xmlフォルダだけではなく、locationの設定に沿ってxml.jaフォルダのようなフォルダが別途、存在する場合があります。 その場合は、xmlフォルダ以外のxml.jaなどローカル対応のため作られたフォルダの情報もxmlフォルダと同様変更してください。内部の構成は同じです。



1.3. Aras Innovator File Modify

Aras Innovatorの画面構成ファイルを、マニュアルで編集します(3/4)

☆本編集はProject Load Summary を利用しない場合は必要ありません

{Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥scripts¥MainMenu.aspx

以下赤字部分を追加

```
else if (cmdID == 'help_context') {
  top.aras.ShowContextHelp(itemTypeName);
}
else if (cmdID == 'show_projects_load_summary') {
    showLoadSummaryView();
}
else if (cmdID == 'current_session')
onMySession();
...
```

```
onunload = function unload_handler() {
    aras.unregisterEventHandler("VariableChanged", window, window.onVariableChanged);
    aras.unregisterEventHandler("PreferenceValueChanged", window, window.onPreferenceValueChanged);
}
</script>
</script LANGUAGE='JavaScript' SRC='modal.js'></script>
</script LANGUAGE='JavaScript' SRC='MainMenuAdd.js'></script>
</head>
</html>
```

1.3. Aras Innovator File Modify

Aras Innovatorの画面構成ファイルを、マニュアルで編集します(3/4)

☆本編集はProject Load Summary を利用しない場合は必要ありません

以下赤字部分を追加

{Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥xml(.language)¥main_toolbar.xml

{Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥scripts¥itemsGrid.html

```
function onInitialize()
{
    setControlEnabledProjectsLoadSummary();
    currItemType = arasObj.getItemTypeDictionary(arasObj.getItemTypeName(itemTypeID));
    if (!currItemType || currItemType.isError())
    {
        currItemType = null;
        return false;
    }
}
```


2. DTM Installation



2. DTM Installation (1/3)

DTM-4.0-setup.exe を実行します

- ① Aras Innovatorがインストールされたパスを入力
- ② Destination FolderはデフォルトのパスでAras Innovatorインストールのデフォルトパスが設定されています ex) C:¥Program Files (x86)¥Aras¥Innovator
- ③ Arasがデフォルトではないパスにインストールされている場合、インストールされているパスに変更
- 4 Nextをクリック







2. DTM Installation (2/3)

- ⑤ DTMをAdd onをする設定済のAras InnovatorのDatabaseを 選択
- ⑥ Nextをクリック

サーバ構成のための情報を入力します

- ⑦ Aras InnovatorのWeb Aliasを入力
 - ✓ Aras Innovatorインストール時の基本Web Aliasをデフォルトが設定されている変更した場合はその値に変更される
- 8 Aras InnovatorのAdministrator ID/Passwordを入力
 - ✓ Aras Innovatorの基本AdministratorのID/Passwordをデ フォルトで設定されている 変更された場合はその値を入力
- 9 DTMのWeb Aliasを入力
 - ✓ デフォルトはDTMServerが設定されている 変更する場合はその値を入力
- ① Nextをクリック








2. DTM Installation (3/3)

- ⑩ DTMをインストールするパスを入力
- ① Destination FolderはデフォルトパスとしてAras Innovatorインストールのデフォルトと同一パスで出力ex) C:\(\mathbf{C:\text{Program Files (x86)\text{\text{\text{ZIONEX\text{\text{\text{PTOMEX\text{\tex
- (12) デフォルトパス以外のところにインストールする場合はパスを変更
- ① Installをクリックしインストール開始



Complete page





Progress page





3. Deploy



3. Deploy(1/1) アプリケーションの追加

- ① Default Web Siteでマウス右クリック> "アプリケーションの追加" 選択
- ② Popupされた"アプリケーションプログラムの追加"で各情報を入力
 - 名称: DTM Web Aliasを入力 ex) DTMServer
 - アプリケーションプログラムプール: ASP.NET v4.0選択
 - 物理パス: DTM Sourceパスを入力 ex) C:\Program Files (x86)\ZIONEX\DTM\DTM
- ③ OK をクリック





4. DTMライセンスキーの取得と設定



4. DTMライセンスキーの取得と設定



- 1. ライセンスキーリクエストファイル作成
 - ① Installerに添付されているDTMLicenseKeyRequest.exeファイルを実行
 - ② Company Nameに会社名を入力(必須)
 - ③ 必要なOptionを選択し、Createボタンをクリック
 - ④ 同じフォルダにdtm license.licが作成されていることを確認
- 2. <u>sales-j@zionex.com</u>宛、dtm_license.licファイルをメールに添付し、ライセンスキーをリクエストしてください
- 3. Zionexで確認し、License Codeの記述のあるdtm license.licを返信いたします
- 4. dtm_license.licファイルをDTMのインストールフォルダにコピーします

(ex)C:\(\texit{Program Files}\)(x86)\(\texit{YZIONEXYDTMYDTM}\)






5. DTMインストールの完了確認



5. DTMインストールの完了確認 ーガントチャート起動の確認

Browserのcacheを削除しAras Innovatorを再起動し、以下①②③を確認ください。


- ① Aras Innovator Projectの確認
- ② DTM実行アイコンをクリックし実行
- ③ DTMの起動確認



5. DTMインストールの完了確認 - Project 横断負荷グラフの起動

Project横断負荷グラフを設定している場合は以下確認ください

- ① Aras Innovator Projectリストを確認
- ② Projects Load Summary実行Iconをクリックし実行
- ③ Projects Load Summary起動の確認





補足) DTM実行時の問題について



DTMの実行に問題があった場合の対処方法 1. web.config のチェック

- ① DTMインストールフォルダにあるweb.configをメモ帳などで開いて確認してください (ex)C:\Program Files (x86)\ZIONEX\DTM\DTM\web.config)
- ② Installer上で構成された各内容が正確に入力されているか確認※
- ③ 間違いがあったら修正してください

```
<!-- Start DTM Configlation Set -->
  <!-- For Aras Connection Info -->
  <add key="aras con info" value="http://localhost/InnovatorServer/Server/InnovatorServer.aspx"/>
  <add key="aras user info" value="admin"/>
  <add key="aras password info" value="innovator"/>
  <add key="aras_install_info" value="C:\\Program Files (x86)\\Aras\\Innovator\\"/>
  <!-- For DTM Connection Info -->
  <add key="dtm con info" value="/DTMServer/"/>
  <add key="dtm install info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\DTM"/>
  <add key="gantt define info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\DTM\\Gantt\\DTMGanttDef.xml"/>
  <add key="gantt temp define info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\Gantt\\DTMGanttTempDef.xml"/>
  <add key="gantt resource define info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\Gantt\\DTMResourceDef.xml"/>
  <add key="gantt projects define info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\DTM\\Gantt\\DTMProjectsDef.xml"/>
  <add key="gantt projects resource define info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\DTM\\Gantt\\DTMProjectsResourceDef.xml"/>
  <!-- For DTM Scheduling Logic Info-->
  <add key="dtm scheduling info" value="1"/>
  <!-- For DTM License Info -->
  <add key="dtm license info" value="C:\\Program Files (x86)\\ZIONEX\\DTM\\License\\dtm license.lic"/>
<!-- End DTM Configlation Set -->
```


※ DTM起動に関する主なCheck Setting値


- aras_con_info : Aras Innovatorの接続URL
- aras_user_info : AdminのアサインID
- aras_password_info : AdminのPassword
- aras_install_info : Arasのインストールパス
- dtm_con_info: DTMの接続Connetionパス
- dtm_install_info: DTMのインストールパス
- dtm_license_info : DTM Licenseファイルのパスとファイル名



DTMの実行に問題があった場合の対処方法 2 - DTM Load Function

- ① SQL Server ManagementなどDatabase関連ツールを実行し Aras Database(Default: InnovatorSolutions)に接続
- ② Programmability Functions Table-valued Functionsに
 DTM_select_dtm_data, DTM_select_holiday_calendar_data, DTM_select_lead_role_leader_data Functionが存在していることを確認
 Programmability Stored ProceduresでDTM_wbs_rollup_shed Procedureが存在しているかを確認
- ④ 存在しないFunctionまたはProcedureがある場合、DTMのインストールフォルダ(ex)C:\Program Files (x86)\ZIONEX\DTM\DTM) のsql_backupフォルダの存在しないファイルの名前のsqlファイルをDB Toolで実行し作成してください





DTM_select_dtm_data:
- DTM GridデータLoad Function

DTM_select_holiday_calendar_data:
- Aras HolydayデータDTM Load

DTM_select_lead_role_leader_data:
- Aras リーダー、リードロールリストDTM Load

DTM_wbs_rollup_shed:
- 保存時、WBS補正関連Function



DTMの実行に問題があった場合の対処方法 3 - localhostにインストールした場合

Aras実行のURLがlocalhostの場合(ex>http://localhost/InnovatorServer)、DTMは接続URLをlocalhostではなく、IPで設定しているため、Arasとの連結Functionに問題が発生する場合があります。その際は、

- ① {Aras Innovator}¥Innovator¥Client¥Solutions¥Project¥scripts¥ProjectTreeAdd.jsをメモ帳などでOpen
- ② showGanttChartView() FunctionでDTM接続URLを確認し、localhostではないIPで設定されている場合はIPを localhostで修正
 - ※localhostでの接続でもDTMとの連携のためArasの接続もIPのURLでの接続をおすすめします。

(Ex)http://localhost/InnovatorServer ->http://123.123.123.123/InnovatorServer



End of Document