دستورالعمل و راهنمای استفاده از امکانات پردازش سریع Compute Canada


کلیه مطالب این نوشتار با توجه به توضیحات موجود در صفحات Compute Canada Wiki آماده شده است. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

CC Doc (computecanada.ca)

برای بهرهبرداری از خدمات پردازش سریع Compute Canada لازم است به آدرس آقدام نمایید. در مراحل ایجاد حساب کاربری از شما شده و با استفاده از گزینهی Register برای ایجاد یک حساب کاربری اقدام نمایید. در مراحل ایجاد حساب کاربری از شما درخواست می شود شناسهای تحت عنوان (Compute Canada Role Identifier (CCRI) را وارد نمایید. این شناسه باید با ugi-961-02 مقداردهی شود. پس از ایجاد حساب کاربری، ایمیلی جهت فعالسازی حساب به آدرس ایمیل ثبت شده ارسال می شود. پس از استفاده از لینک فعالسازی موجود در این ایمیل، حساب کاربری در انتظار تایید استاد راهنمای شما (آقای دکتر رمضی) قرار می گیرد. بنابراین پس از انجام مراحل ایجاد حساب کاربری، مورد را جهت تایید به ایشان اطلاع دهید. خدمات پردازش سریع Compute Canada شامل سه بستر به نامهای Graham، Cedar و Rolagara است. برای دسترسی به این بسترها می توان از طریق سیستم عامل های مختلف از جمله ویندوز و لینوکس اقدام نمود. در ادامه روش استفاده از بسترها در سیستم عامل لینوکس توضیح داده می شود.

برای ارتباط با بستر پردازش سریع ابتدا لازم است از طریق یک نرمافزار مدیریت فایل، کلیهی دادهها و برنامههای مورد نظر به فضای تخصیص یافته به حساب کاربری شما روی بستر پردازش سریع انتقال داده شود و پس از آن از طریق یک نرمافزار خط فرمان دستورات اجرایی صادر شوند. راهنمای Compute Canada نرمافزار مدیریت فایل Globus را پیشنهاد می دهد که از طریق آن می توانید به انتقال فایل از سیستم شخصی خود به یک سرور از بستر پردازش سریع یا بالعکس و همچنین انتقال فایل بین دو سرور از بسترهای پردازش سریع بپردازید. برای استفاده از این نرمافزار مدیریت فایل لازم است ابتدا از طریق حساب کاربری در Globus شوید و سپس این نرمافزار را روی سیستم خود نصب کاربری در شکلهای زیر قابل مشاهدهاند:






در این صفحه ابتدا باید از طریق گزینهی Collection گزینهی مورد نظر خود را روی بستر پردازش سریع انتخاب کنید. آدرس متناظر با هر بستر در صفحه Wiki مرتبط با نام آن بستر موجود است. برای مثال در مورد Cedar این اطلاعات در عنوان Globus Endpoint در جدول زیر قابل مشاهده است:



برای آنکه Globus به سیستم شخصی کاربر دسترسی داشته باشد باید از طریق گزینه کی Create a personal endpoint در صفحه زیر نسخه ی مناسب با سیستم عامل مورد استفاده ی کاربر را نصب کرد.



اگر با نرمافزار مدیریت فایل FileZilla آشنایی دارید به راحتی می توانید از این نرمافزار به جای نرمافزار FileZilla اگر با نرمافزار مدیریت فایل Data transfer node آرا به عنوان آدرس سرور به همراه اطلاعات استفاده کنید. برای این کار آدرس موجود در گزینه ی

حساب کاربری Compute Canada و شماره پورت ۲۲ در نرمافزار FileZilla وارد کنید و به فضای کاربری جهت تبادل فایلها دسترسی یابید.

Availability: In production since June 2017

Login node: graham.computecanada.ca

Globus endpoint: computecanada#graham-dtn

Data transfer node (rsync, scp, sftp,...): gra-dtn1.computecanada.ca

هر کدام از بسترهای پردازش سریع برای ذخیرهسازی دادهها و برنامهها، سه فضای مجزا با فایل سیستمهای مختلف در اختیار قرار میدهد که از لحاظ امکانات ذخیرهسازی، طول عمر نگهداری اطلاعات و سطح دسترسی با یکدیگر متفاوت هستند. به عنوان نمونه فضای ذخیرهسازی بستر Graham به صورت زیر است:

Home space 64TB total volume	 Location of home directories. Each home directory has a small, fixed quota. Not allocated via RAS ☑ or RAC ☑. Larger requests go to Project space. Has daily backup. 		
Scratch space 3.6PB total volume Parallel high-performance filesystem	 For active or temporary (/scratch) storage. Not allocated. Large fixed quota per user. Inactive data will be purged. 		
Project space 16PB total volume External persistent storage	• Allocated via RAS☑ or RAC☑. • Not designed for parallel I/O workloads. Use Scratch space instead. • Large adjustable quota per project. • Has daily backup.		

Filesystem	Default Quota	Lustre- based?	Backed up?	Purged?	Available by Default?	Mounted on Compute Nodes?
Home Space	50 GB and 500K files per user ^[1]	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Scratch Space	20 TB and 1M files per user	Yes	No	Files older than 60 days are purged. ^[2]	Yes	Yes
Project Space	1 TB and 500K files per group ^[3]	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Nearline Space	2 TB and 5000 files per group	Yes	Yes	No	Yes	No

- 1. ↑ This quota is fixed and cannot be changed.
- 2. ↑ See Scratch purging policy for more information.
- 3. ↑ Project space can be increased to 10 TB per group by a RAS request. The group's sponsoring PI should write to technical support to make the request.

لازم به ذکر است که ذخیرهسازی اطلاعات در پوشهی Scratch از نظر طول عصر محدودیت زمانی دارد و اگر دادهها برای مدتی غیرفعال باشند از روی این پوشه حذف میشوند. بنابراین بهتر است از این پوشه برای ذخیرهسازی فایلهای موقت برای مثال فایلهای خروجی حاصل از اجرای یک Job استفاده شود. از سوی دیگر برای اجرای یک Job باید فرآیند ارجاع Job از پوشهای غیر از پوشهی Home صورت پذیرد. برای مثال باید از طریق ترمینال ابتدا وارد پوشهی Scratch شده و سپس فرمان اجرای یک Job صادر شود. برای اطلاعات بیشتر به آدرس management - CC Doc (computecanada.ca)

پس از ذخیرهسازی برنامهها و دادهها برای اجرای کد برنامه بر اساس آنکه برنامهی مورد نظر از چه نرمافزار یا زبان برنامهنویسی استفاده می کند، لازم است ابتدا ملزومات اجرای Job فراهم شود. در ادامه به روند اجرای Job به زبان پایتون پرداخته می شود.

برای اجرای یک Job به زبان پایتون، ابتدا باید محیط مناسب برای اجرا فراهم شود. بدین منظور در محیط ترمینال با استفاده از دستورات مناسب یک محیط مجازی با نسخه ی پایتون مورد نظر در یکی از پوشههای موجود برای مثال پوشه هی هستند فضای کاربری ایجاد می شود. توجه به این مسئله لازم است که هر کدام از کتابخانههایی که در پایتون مورد استفاده هستند نسخههای متنوعی دارند و گاه نیاز است نسخههای مشخصی از هر کتابخانه روی محیط مجازی نصب شوند تا برای عملکرد مناسب محیط با یکدیگر سازگار باشند. از طرفی بستر پردازش سریع برای آنکه بهترین هماهنگی را روی سرورهای خود ایجاد نماید، برای هر کدام از این کتابخانهها فایلهای نصب سازگار خود را آماده کرده و در اختیار قرار داده است. توصیه ی پشتیبانی این بسترها این است که تا حد امکان از همین Wheel هم اماده استفاده شود و از دانلود فایلهای نصب خودداری شود.

نکتهی دیگر اینکه ممکن است برای هر کتابخانه روی ماژولهای مختلف مجموعهای از نسخ متفاوت در دسترس باشد. بنابراین می توان با تغییر ماژولهایی که در محیط کار بارگذاری می شوند به نسخهی مورد نظر از آن کتابخانه دسترسی پیدا کرد. دقت شود که در نهایت باید یک ماژول مشخص را انتخاب و پیش از ساخت محیط آن را در محیط ترمینال بارگذاری کنید و سپس نسخهی پایتون مورد نظر خود را بارگذاری کرده و محیط مجازی را با مجموعهای از کتابخانههای مورد نظر ایجاد نمایید. برای مشاهده ی نسخههای در دسترس روی هر بستر کافیست در محیط ترمینال از دستور زیر استفاده شود:

[name@server ~]\$ module avail python

این دستور تمام ورژنهای موجود پایتون را روی ماژولهایی که در حال حاضر بارگذاری شدهاند نشان میدهد. بـرای آنکـه لیست تمام ماژولهایی که در حال حاضر بارگیری شدهاند قابل مشاهده باشد از دستور زیر استفاده کنید:

[name@server ~]\$ module list

[name@server ~]\$ module load python/3.6

برای بارگذاری یک ماژول برای مثال نسخه ی مشخصی از پایتون از دستور فوق استفاده می شود. در این نمونه، ورژن موجود از پایتون از دستور فوق استفاده می شود. در این نمونه، ورژن موجود از پایتون 3.6 برای مثال ورژن 3.6.3 روی محیط بارگیری می شود. حال اگر ماژول StdEnv 2020 روی محیط فعال باشد، ورژن باشد ورژن 3.6.10 از پایتون 3.6 روی محیط بارگذاری می شود و اگر ماژول 3018 StdEnv 2018 روی محیط فعال باشد، ورژن 3.6.3 از پایتون 3.6 و می گردد.

بارگذاری ماژولهای مناسب Cuda، StdEnv و Cudnn برای کار با GPU نودهای موجود در بستر پردازش سریع الزامی هستند و همه آنها از طریق دستور module load قابل بارگیری هستند.

برای مثال اگر بخواهید محیطی برای کار با GPU از طریق ورژنهای هماهنگ Cudan و Cudnn در پوشهی Home ایجاد کنیـد لازم است دستورات زیر به ترتیب اجرا شوند:

```
[name@server ~]$ module load StdEnv/2020 cuda cudnn
[name@server ~]$ module load python/3.6
```

يس از اجراي اين دستورات ماژول هاي 2020 Python 3.6.10 و Cudnn 8.0.3، Cuda 11.0 ، StdEnv فعال مي شوند.

```
[name@server ~]$ virtualenv --no-download ~/venv
[name@server ~]$ source ~/venv/bin/activate
(venv) [name@server ~]$ pip install --no-index --upgrade pip
```

برای غیر فعال کردن یک محیط مجازی از دستور زیر استفاده می شود:

```
(venv) [name@server ~] deactivate
```

برای نصب هر کدام از کتابخانهها پس از فعال سازی محیط مجازی می توان از دستور pip استفاده کرد. دستور زیـر بـه عنـوان نمونه، آخرین نسخهی موجود در بستر را متناظر با ماژولهای بارگیری شده برای کتابخانه numpy روی محیط نصب می کند.

```
(venv) [name@server ~] pip install numpy --no-index
```

برای مشاهده Wheelهای موجود به آدرس Available wheels مراجعه نمایید. همچنین می توانید از دستورات زیـر استفاده کنید و ورژنهای موجود را از طریق ترمینال مشاهده نمایید:

```
[name@server ~] \$ avail\_wheels --name "*cdf*" --all\_version
```

دستور فوق تمام ورژنهای موجود از کتابخانههایی را نمایش میدهد که عنوان آنها شامل واژهی cdf است. اگر گزینهی -all_version اگر گزینهی اگر گزینهی

اگر ورژن خاصی از یک کتابخانه مورد نظر است می توان به جای گزینهی -all_version- از گزینهی version-- استفاده کرد.

```
[name@server \sim]$ avail_wheels --name "*cdf*" --version 1.3
```

برای نمونه دستور فوق تمام ورژنهای 1.3 از کتابخانههایی را لیست می کند که عنوان آنها شامل واژهی cfd است. اگر هدف مشاهده Wheelهای موجود برای نسخهی مشخصی از پایتون باشد از دستور به صورت زیر استفاده می شود:

```
[name@server ~]$ avail_wheels --name "*cdf*" --python 3.6
```

اگر لیست کتابخانههای مورد نیاز طولانی باشد و بخواهید با یک دستور تمام این لیست را یکجا بـرای نصـب معرفـی کنیـد می توانید این لیست را در یک فایل txt. ذخیره نموده و با استفاده از دستور زیر آنها را نصب کنید:

```
pip install --no-index -r requirements.txt
```

نمونهای از فایل requirement.txt در زیر قابل مشاهده است.

```
absl-py==0.5.0
astor==0.7.1
gast==0.2.0
grpcio==1.17.1
h5py==2.8.0
Keras-Applications==1.0.6
Keras-Preprocessing==1.0.5
Markdown==2.6.11
numpy==1.16.0
protobuf==3.6.1
six==1.12.0
tensorflow-gpu==1.12.0
tensorflow-gpu==1.12.0
werkzeug==0.14.1
```

در صورتی که نیاز باشد کتابخانه ی خاصی روی محیط نصب شود که جزء Wheelهای آماده در بستر پردازش سریع نیست باید ابتدا فایل whl. را از صفحه ی PyPI · The Python Package Index دانلود کرده و در فضای مشخصی از بستر قرار دهید مسل -mone و سپس با استفاده از دستور زیر آن را روی محیط نصب کنید. ترجیح این است که عنوان بسته ی دانلـود شـده بـه -none فریسته مشال ۱inux_x86_64 خـــتم شـــود. اگـــر ایـــن عنـــوان بـــا مـــوارد دیگـــری بـــرای مثـــال any.whl فاقته باشد، تضمینی برای عملکرد صحیح نسخه ی نصب شده روی بستر پردازش سریع وجود ندارد.

```
pip install tensorboardX-1.9-py2.py3-none-any.whl
```

مثال فوق برای نصب کتابخانهی tensorboardX از فایل از پیش دانلود شده استفاده می کند. تاکید می شود که باید از این روش به عنوان آخرین راهکار استفاده شود.

برای اجرای یک برنامه روی بستر پردازش سریع لازم است یک فایل حاوی اطلاعات Job ایجاد شـود و مشخصـات نـود محـل اجرای برنامه از نظر تعداد هستههای CPU و تعداد GPU، میزان حافظهی مورد نیاز برای اجرای کد و مواردی از این دسـت در این فایل مشخص شود. برای این منظور یک فایل با پسوند sh. ایجاد کرده و اطلاعـات مـورد نظـر بـه صـورت زیـر در آن وارد میشود. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده انواع تنظیمات برای درخواستهای مختلـف روی بسـتر Graham - CC به صورت کنید.

دستورات	توضيحات
#!/bin/bash	
#SBATCHmail-user=you@some.email.address #SBATCHmail-type=BEGIN #SBATCHmail-type=END #SBATCHmail-type=FAIL #SBATCHmail-type=REQUEUE	اطلاعات اختیاری جهت دریافت ایمیل در زمان شروع به کار، پایان کار، وقوع خطا در زمان اجرا، ورود مجدد به صف و غیره
#SBATCHmail-type=ALL	
#SBATCHjob-name= jobname	نامی که به Job به صورت اختیاری انتساب داده میشود.
#SBATCHaccount=def-someuser	این گزینه باید حتما به صورت زیر تنظیم شود. #SBATCHaccount= <mark>def-ramazi</mark>

	اگر از این گزینه استفاده شود Job یک نـود را بـا تمـام
	منابعش برای خود رزرو می کند و نود تخصیص یافته را
	با سایر Jobها شریک نمی شـود. حـذف ایـن گزینـه بـه
	برنامهریز بستر پردازش سریع این امکان را میدهد که
#SBATCHnodes=1	در صورت وجود منابع Jobهای مختلف را روی یک نـود
	اجرا کند. در صورتی می توان از این امکان استفاده کرد
	که برنامه مورد نظر بتواند به خوبی از امکانات یک نود
	استفاده کند. در غیر این صورت توصیه میشـود از ایـن
	عمل خودداری شود.
	انتخاب نوع و تعداد GPU
CD 7 CO 1	در این نمونه یـک GPU از نـوع Volta 100 درخواسـت
#SBATCHgres=gpu:v100:1	شده است. اگر نوع GPU مشخص نشود بـه صورت
	پیش فرض از نوع Pascal 100 استفاده می شود.
	انتخاب تعداد CPU برای هر وظیفه
	لازم است تعداد CPUهای درخواستی نسبت به تعداد
### A D D D D D D D D D D D D D D D D D	GPUهـای انتخـابی بـرای نودهـایی کـه ۲۸ هسـتهای
#SBATCHcpus-per-task=3	هستند به مقدار 3.5 یا کمتر مقیاس شود. بـرای مثـال
	بهتر است درخواست یک GPU با انتخاب حداکثر ۳
	هسته CPU برای هر وظیفه همراه باشد.
	مقدار حافظهی مورد نیاز در زمان اجرای برنامه
#SBATCHmem=12G	اگر مقدار صفر تخصیص داده شود به معنای مقدار کـل
	حافظهی نود درخواستی است.
	day-hour:minute:second
	بیشترین زمان قابل قبول برای اجرای یک Job مدت
	۲۸ روز است و بهتر است زمان تقریبی اجرای برنامه
	محاسبه شده و این گزینه کمی بیشتر از زمان مورد نیاز
#SBATCHtime=1-00:00:00	تنظیم شود. دقت شود که اگر زمان تنظیم شده کوتاهتر
	از مدت زمان اجرای کد باشد، برنامهریز بستر پردازش
	سریع مقدار این پارامتر را اولویت دانسته و اجـرای Job
	را خاتمه میدهد.
module load StdEnv/2020 Cuda Cudnn	نمونهای از دستورات بارگذاری ماژولهای مورد نیاز،
<pre>module load python/3.6 source ~/venv/bin/activate</pre>	فعالسازی محیط مجازی، ورود به پوشــهی حـاوی کــد
cd ~/MyCodeFolder	برنامه و اجرای برنامه
<pre>python myCode.py > output.txt</pre>	

پس از ایجاد فایل حاوی اطلاعات Job و انتقال آن به فضای کاربری، در صورت نیاز به تغییرات می توان از یک ویرایشگر ساده از طریق ترمینال استفاده نمود. برای مثال می توان این فایلها را با دستور nano باز و ویرایش کرد. توجه به این نکته لازم است که فایل Job نباید حاوی کاراکترهای پنهان یا کاراکترهای پایان خط باشد. برای حذف این کاراکترها در فایل می توانید از دستور های استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به Running jobs - CC Doc (computecanada.ca) مراجعه کنید.

برای صدور فرمان اجرای یک Job از طریق ترمینال در لینوکس ابتدا با استفاده از دستور زیر و وارد کـردن رمـز عبـور حسـاب کاربری به فضای کاربری وارد شوید:

ssh -Y username@machine_name

به عنوان مثال برای ورود کاربر alamiyan به بستر Graham از دستور زیر استفاده می شود:

ssh -Y alamiyan@graham.computecanada.ca

توجه کنید که برای برقراری تعادل در حجم Loginها روی سرورهای مختلف ممکن است در هر بار ورود از طریق نود متفاوتی وارد شوید. برای اطلاعات بیشتر به SSH - CC Doc (computecanada.ca) مراجعه کنید.

فرض کنید فایل اجرای Job با عنوان run.sh در پوشهی scratch موجود باشد، برای ارسال این Job جهت اجرا بـ ه Scheduler از روش زیر استفاده می شود:

[alamiyan@gra-login2 ~]\$ cd scratch
[alamiyan@gra-login2 scratch]\$ sbatch run.sh

پس از صدور فرمان اجرا، یک شناسه جهت پیگیری Job به آن اختصاص داده می شود.

برای مشاهده ی وضعیت Job در Scheduler می توان از دستور sq استفاده کرد. در خروجی این دستور مشخصات Job ارسالی به همراه وضعیت Job در Scheduler قابل مشاهده است. بسته به میزان امکاناتی که در درخواست اجرای یـک Job مشخص شده است ممکن است Job برای مدتی در صف انتظار بماند تا منابع مورد نیاز آزاد و به Job اختصاص یابد. این زمان می تواند از چند ثانیه تا چند ساعت به طول بیانجامد.

[alamiyan@gra-login2 ~]\$ sq

برای لغو اجرای یک Job از دستور زیر استفاده می شود:

[alamiyan@gra-login2 ~]\$ scancel 48335486

در مثال فوق 48335486 شماره اختصاص يافته به Job است.

در روش sbatch تا زمانی که اجرای Job خاتمه نیافته باشد امکان دسترسی به Job و خروجی کنسول وجود ندارد اما اگر کـد برنامه به صورت دورهای نتایج را در فایلهایی از فضای حافظه ذخیره کند و Checkpointهایی در حین اجرا تولیـد شـود، بـه این خروجیها در مسیرهایی که در کد برنامه مشخص شده است بسته به زمان تولید خروجی دسترسی وجود دارد.

گاه ممکن است پیش از اجرای Job به روش sbatch نیاز باشد که کد برنامه اشکالزدایی و به اصطلاح Debug شود. برای ایـن

گاه ممکن است پیش از اجرای Job به روش sbatch نیاز باشد که کد برنامه اشکال زدایی و به اصطلاح Debug شود. برای این مورد تعدادی از نودهای بستر پردازش سریع به عنوان Interactive Node در اختیار کاربران قرار داده شده است تا برای مدتی آنها را درخواست کرده و از آنها استفاده نمایند. برای درخواست این نودها می توان از دستور زیر استفاده کرد. این دستور می تواند به همراه گزینههای مختلفی به کار گرفته شود تا امکانات مورد نیاز روی نود مقصد برای اجرای کد برنامه فراهم شود. این گزینهها مشابه با گزینههایی هستند که در فایل Job توضیح داده شد:

```
$ salloc --time=1:0:0 --ntasks=1 --account=def-someuser
salloc: Granted job allocation 1234567
$ ...  # do some work
$ exit  # terminate the allocation
salloc: Relinquishing job allocation 1234567
```

همان طور که در مثال فوق قابل مشاهده است پس از تخصیص منابع درخواستی به یک درخواست salloc نیـز شناسـهای بـه درخواست تخصیص داده می شود. برای خروج از فضای تخصیص یافته پیش از پایان مدت زمان تخصیص یافته به Job می توان از دستور exit استفاده نمود. برای اطلاعات بیشتر به Running jobs - CC Doc (computecanada.ca) مراجعه کنید.