
# 更新功能說明 8.10.1.0

2021/09/24



### > 異動說明

因應客戶需求,擴充及調整RWD及APP上元件容器的功能,如下:

- 增加區塊模式及區塊的樣式狀態設定
- 單元樣式、主題樣式:元件類型=元件容器,增加區塊狀態樣式
- 取消由版面設定資料間距,改採用單元樣式中區塊狀態的外邊距設定
  - 系統預設固定為右、下外邊距10px
- 元件加註\_顯示設定,支援區塊依條件變色功能
- 詳細異動規格文件位置如下
  - IDE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/UPDATE/ITEM\_5/IDE/README)
  - RTE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/UPDATE/ITEM\_5/RTE/README)
  - MAE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/MAE/Component/container)



### 何謂區塊模式

- 單列式: 資料區塊固定以100%的寬度佔據元件容器
- 磚塊式: 資料區塊依使用者設定的寬高(px),決定佔據元件容器的比例及個數

### ◆單列式(同目前顯示效果)



#### ◆磚塊式





### ➤ IDE版面設計說明-單列式

● 單列式,一列僅放置一筆記錄(目前設定方式)

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊	





### IDE版面設計說明-磚塊式

- 磚塊式容器預設為固定高度,可視需求調整為變動高度
  - 磚塊高度不得大於容器高度
- 資料區塊內的子元件強制為固定高度
  - 當子元件的總高度超過資料區塊的高度時,出現垂直捲軸
  - MAE與RWD運行效果相同,僅差異在畫面上不會出現捲軸, 但可使用手指滑動記錄







### 運行效果-磚塊式 (變動高度 / 上下滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時,折往下一行並撐大元件容器的高度(圖一)
- 當容器的寬度小於單一區塊寬度時,區塊超出容器的範圍會被遮住,且容器元件不出現水平卷軸(圖二)

圖—

霧峰1

蜂群:200

蜂巢:200/600

----

峰 4

蜂群:100

蜂巢:200/600

霧峰2

蜂群:200

蜂巢:200/600

医峰 5

蜂群:100

蜂巢:200/600

霧峰3

蜂群:200

蜂巢:200/600

雾峰 6

蜂群:100

蜂巢:200/600

圖一

霧峰1

蜂群:200

蜂巢:200/600

霧峰2

蜂群:100

蜂巢:200/600



### 運行效果-磚塊式 (變動高度 / 左右滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時,出現水平卷軸(圖一)
- 元件容器無資料時,元件容器本身僅顯示樣式部分的高度(圖二)
- MAE與RWD運行效果相同,僅差異在畫面上不會出現捲軸,但可使用手指滑動記錄

#### 圖一

#### 霧峰1

蜂群:200

蜂巢:200/600

#### 霧峰2

蜂群:200

蜂巢:200/600

#### 霧峰3

蜂群:200

蜂巢:200/600

#### 霧峰4

蜂群:100

蜂巢:200/600

圖 \_\_



### 運行效果-磚塊式 (固定高度 / 上下滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時,折往下一行。元件容器高度不足時,出現垂直卷軸(圖一)
- 當容器的寬度小於單一區塊寬度時,區塊超出容器的範圍會被遮住,且容器元件不出現水平卷軸(圖二)




圖 蜂群: 200 蜂巢: 200/600 蜂巢: 200/600 蜂巢: 200/600



### 運行效果-磚塊式(固定高度/左右滑動)


- 資料區塊的數量超過元件容器的寬度時,會出現水平卷軸;因樣式導致元件容器高度不足時,出現垂直卷軸(圖一)
- 當元件容器高度大於磚塊區高度許多時,由於元件容器設定為固定高度,因此會看到空白(圖二)
- 當元件容器為固定高度,且無資料時,畫面會出現與元件容器相同高度的空白(圖三)

晑 蜂群:200 蜂群:200 蜂群:200 蜂群:100 蜂巢:200/600 蜂巢:200/600 蜂巢:200/600 蜂巢:200/60 圖一 圖\_\_ 蜂群:200 蜂群:200 蜂群:200 蜂巢:200/600 蜂巢:200/600 蜂巢:200/600



### 區塊變色說明(元件加註-顯示設定)

- 元件容器的變色指的是每一筆資料的區塊,且僅背景色有效
  - 此設定僅支援RWD/APP表單
    - ◆ 案例: 在容器元件掛顯示設定, 判斷當核取方塊為勾選者, 變更區塊底色變成藍色





### 區塊變色說明(主題樣式/單元樣式)


- 主題樣式、單元樣式: 元件類型 = 容器元件,增加區塊狀態樣式
  - RWD: (RWD)資料區塊 / APP: (Apps)資料區塊
    - ◆ 案例: 指定容器元件 套用單元樣式. (RWD)資料區塊 為淺藍色的底色, 則所有的資料區塊都有底色






### 區塊變色說明(變色順序)

- RWD變色順序:元件加註\_顯示設定的變色 > 單元樣式(駐留狀態的光棒) > 單元樣式(資料區塊的狀態樣式) > 主題樣式(駐留狀態的光棒) > 主題樣式(資料區塊的狀態樣式) > 系統預設的光棒
- APP變色順序:元件加註\_顯示設定的變色 > 單元樣式(致能狀態的光棒) > 單元樣式(資料區塊的狀態 樣式) > 系統預設的光棒
  - ◆駐留萊恩,出現顯示設定的底色+光棒框線



◆駐留桃子,光棒底色覆蓋了區塊底色






### > 異動說明

元件加註\_更新給值,本次異動功能如下:

- 設計類型=APP、RWD, 容器元件擴充支援: 呼叫按鈕功能, 呼叫時機: 資料 行移動、滑鼠雙擊
- 擴充MAE各元件類型支援呼叫按鈕功能
- 本次異動規格文件位置如下
  - IDE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/UPDATE/ITEM\_6/IDE/README)
  - RTE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/UPDATE/ITEM\_6/RTE/README)
  - MAE (https://pages.ruru.tw/#/8.10.1/UPDATE/ITEM\_6/MAE/README)




## ➤ STD/RWD 支援項目



	內容異動	資料行移動	滑鼠雙擊	滑鼠單擊	滑鼠離開	自動完成
wTF.文字方塊	V				V	٧
text.文字方塊(多筆表格)	V					٧
wTA.多行文字	V				V	
textarea.多行文字(多筆表格)	V					
wRB.按鈕選項	V				V	
wCB.核取方塊	V				V	
checkbox.核取方塊(多筆表格)	V			V		
liteCheckbox.核取方塊(多筆瀏覽)				V		
wDL.下拉選項	V				V	
select.下拉選項(多筆表格)	V					
wPW.彈出視窗	V				V	
popupwindow.彈出視窗(多筆表格)	V					
wLB.清單選項	V				V	
wCanvas.畫布	V					
wGrd.多筆表格		V	V			
wGrdLite.多筆瀏覽		V	V			
wTree.樹狀清單		V				
wCtnr.元件容器		V	V			
wHObj隱藏元件	V					

### > APP 支援項目



	內容異動	資料行移動	滑鼠雙擊	滑鼠單擊	滑鼠離開	自動完成
wTF.文字方塊	V					
wTA.多行文字	V					
wRB.按鈕選項	V					
wCB.核取方塊	V					
wDL.下拉選項	V					
wPW.彈出視窗	V					
wLB.清單選項	V					
wCanvas.畫布	V					
wCtnr.元件容器		V	V			
wHObj隱藏元件	V					

### > 異動說明

行動裝置版首頁/參數設定,異動如下:

- 修改設定樣式主題參數後重新登出入後才啟用
- 完成設定時出現彈跳視窗提醒使用者登出入後才啟用
  - 當修改樣式主題後後,按確認按鈕會彈跳視窗【修改主題樣式會在您下一次登入系統時生效。】

← 樣式主題	
● 預設樣式	
藍色經典	
○湖綠色系	
取消	確定

