# KONZEPTE SYSTEMNAHER PROGRAMMIERUNG

Technische Hochschule Mittelhessen

**Andre Rein** 

Ninja Stackmaschine, erste Instruktionen und Speicher –


### NINJA VM: STACKMASCHINE


- Die Ninja Virtual Machine (njvm) basiert auf den Konzepten einer sog.
   Stackmaschine. Hierbei erfolgen alle Berechnungen und die vollständige Steuerung unter zu Hilfenahme eines Last-in-First-out (LIFO → Stack) Speichers.
- Das Grundprinzip einer Stackmaschine basiert darauf, dass Operanden einer Berechnung mittels den Operationen push auf den Stack gelegt und mittels pop vom Stack geholt und entfernt werden können.


Eine konkrete Berechnung, z.B. eine Addition, holt dann **2** Operanden (a=pop(), b=pop()) vom Stack, führt die Berechnung aus (c=a+b) und speichert das Ergebnis wieder auf dem Stack (push c).

### NINJA VM: STACKMASCHINE


- Mit der Operation push <wert> werden Elemente auf die oberste Position des Stack gelegt, das ist die Position auf die der sog. Stackpointer SP aktuell zeigt. Anschließend wird der SP um den Wert 1 inkrementiert.
- Mit den Operationen pop wird das oberste Element auf den Stack, also an der Position auf die der Stackpointer SP aktuell zeigt, herunter genommen. Anschließend wird der SP um den Wert 1 dekrementiert.

















```
push 5
push 3
pop <---</pre>
```

## NINJA VM: STACKMASCHINE BEISPIELCODE

#### Datei stack 1.c

```
int sp=0; // the stackpointer
int stack[MAXITEMS];
void push(int x) {
   printf("-[%4s]-> pushing [%d] onto stack @sp [%d]\n", __func__, x, sp);
   printf("-[%4s]-> inc stack pointer [%d -> ", __func__, sp);
   printf("%d]\n", sp);
int pop(void) {
   printf("-[%4s]-> dec stack pointer [%d -> ", __func__, sp);
   printf("%d]\n", sp);
   int tmp = stack[sp];
   printf("-[%4s]-> popping [%d] from stack @sp [%d]\n", __func__, tmp, sp);
   return tmp;
void print_stack(void) {
   printf("\n Stack\n");
   printf(".----\n");
   for (int i=sp; i>=0; i--) {
       if (i==sp)
           printf("|sp->%3d| <empty>|\n", i);
           printf("|%7d| %5d |\n", i, stack[i]);
   printf("'-----'\n\n");
int main (int argc, char *argv[]) {
   int value;
   print_stack();
   push(5);
   print_stack();
   push(3);
   print_stack();
   value=pop();
   print_stack();
```

#### Beispielausgabe

```
$ gcc -o stack1 stack1.c && ./stack1
    Stack
|sp-> 0| <empty>|
-[push]-> pushing [5] onto stack @sp [0]
-[push]-> inc stack pointer [0 -> 1]
|sp-> 1| <empty>|
     0| 5|
-[push]-> pushing [3] onto stack @sp [1]
-[push]-> inc stack pointer [1 -> 2]
    Stack
|sp-> 2| <empty>|
      0 I
-[ pop]-> dec stack pointer [2 -> 1]
-[ pop]-> popping [3] from stack @sp [1]
    Stack
|sp-> 1| <empty>|
0 5 |
```

#### INSTRUKTIONEN DER VM

- Die Ninja VM besteht im groben aus dem Stack-Speicher und Instruktionen die den Stack nutzen um bestimmte Operationen auszuführen
  - Beispiel: Arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion, ...
- Instruktionen kennen wir typischerweise aus dem CPU-Umfeld und der Rechnerarchitektur:
  - Jede CPU verfügt über einen sog. Befehlssatz (engl. instruction set), also eine Anzahl an Maschinenbefehlen (Instruktionen) die durch die CPU ausgführt werden können
- Dabei müssen Speicher und Befehlssatz aufeinander abgestimmt sein
  - Für die Ninja VM bedeutet das Der Stack ist die zentrale Speichereinheit, die von allen Instruktionen verwendet wird, um Operationen auszuführen
- D.h. jede Operation lässt sich beschreiben, indem man die Modifikationen darstellt, die am Stack vorgenommen werden
  - Beispiel: pushc <const> → ... -> ... value

# INSTRUKTIONEN DER VM: ÜBERSICHT

Instruktion	Opcode	Stack Layout
halt	0	>
pushc <const></const>	1	> value
add	2	n1 n2 -> n1+n2
sub	3	n1 n2 -> n1-n2
mul	4	n1 n2 -> n1*n2
div	5	n1 n2 -> n1/n2
mod	6	n1 n2 -> n1%n2
rdint	7	> value
wrint	8	value ->
rdchr	9	> value
wrchr	10	value ->


Diese Instruktionen sind relevant für die Aufgabe 1 und sind auf dem Aufgabenblatt angegeben.

# INSTRUKTIONEN DER VM: BEISPIEL ADDITION


Instruktion	Opcode	Stack Layout
add	2	n1 n2 -> n1+n2

• Die Addition wird von der Instruktion add implementiert, die Veränderungen auf dem Stack sind:

Stack vor der Operation: ... n1 n2



Stack nach der Operation: . . . n1+n2



- 1
- . . . gibt hierbei an, dass der Inhalt beliebig ist, er spielt keine Rolle für die Operation!

## INSTRUKTIONEN DER VM: ARITHMETISCHE OPERATIONEN

Instruktion	Opcode	Stack Layout
add	2	n1 n2 -> n1+n2
sub	3	n1 n2 -> n1-n2
mul	4	n1 n2 -> n1*n2
div	5	n1 n2 -> n1/n2
mod	6	n1 n2 -> n1%n2

• Alle arithmetischen Operationen verhalten sich bezüglich der Nutzung des Stacks äquivalent; nur das Ergebnis der eigentlichen Operation (+, -, \*, /, %) unterscheidet sich!

# INSTRUKTIONEN DER VM: ANDERE OPERATIONEN

Instruktion	Opcode	Stack Layout	Kurzerklärung
halt	0	>	Beendet die Ausführung des Programms
pushc <const></const>	1	> value	Legt einen Wert an der <b>obersten</b> Stackposition ab
rdint	7	> value	Liest einen Integer, speichert ihn an der obersten Stackposition ab
wrint	8	value ->	Entfernen und Ausgeben des Integers, an oberster Stackposition
rdchr	9	> value	Liest einen <b>Character</b> , speichert ihn an der <b>obersten</b> Stackposition ab
wrchr	10	value ->	Entfernen und Ausgeben des <b>Characters</b> , an <b>oberster</b> Stackposition

- Die anderen Instruktionen führen Operationen aus, die zum Betrieb der Ninja VM benötigt werden, wie z.B. Beenden oder Eingabe/Ausgabe
- Später kommen weitere Instruktionen hinzu, die weitere Operationen ermöglichen. Z.B. Boolesche Vergleichsoperationen, Funktionsaufrufe, Sprünge, ...



**Achtung**: Das Einlesen eines Characters mit rdchr, z.B. A, liest hierbei den (Integer-)Wert 65 ein und speichert ihn auf dem Stack ab. Bei der Ausgabe dieses Wertes mit wrchr wird abermals ein A ausgegeben (und nicht etwa der Wert 65; dieser würde bei einer Ausgabe mit wrint ausgegeben).

## INSTRUKTIONEN DER VM: BEISPIEL PUSHC


InstruktionOpcodeStack Layoutpushc <const>1... -> ... value

Stack vor der Operation:



Stack nach der Operation:

... value





. . . gibt hierbei an, dass der Inhalt beliebig ist, er spielt keine Rolle für die Operation!


# INSTRUKTIONEN DER VM: BEISPIEL 2\*3+5


ullet Die Berechnung des Ausdrucks 2\*3+5 und der Ausgabe des Ergebnisses kann in Ninja mit folgenden Instruktionen erfolgen:


#### Datei ninjatest1.asm


```
pushc 2
pushc 3
mul
pushc 5
add
wrint
```


# INSTRUKTIONEN DER VM: BEISPIEL 2\*3+5













```
pushc 2
pushc 3 <-
mul
pushc 5
add
wrint</pre>
```





```
pushc 2
pushc 3
mul
pushc 5
add <-
wrint</pre>
```

```
pushc 2
pushc 3
mul
pushc 5
add
wrint <- Ausgabe 1</pre>
```

- Die Instruktionen der Ninja VM sind auf eine spezielle Art und Weise kodiert
- Hierdurch ist es möglich sowohl die Instruktion selbst (mittels dem sog. **Opcode**), als auch Nutzdaten (wie z.B. Integerwerte) in nur einem Befehl zu übertragen
  - Um diese Kodierung kümmert sich (später) der Ninja Assembler, der aus gegebenem Ninja Assembler Code → Ninja Byte Code erzeugt
- Die Ninja VM erhält nun die kodierten Instruktionen als Bytecode und verarbeitet die einzelnen Instruktionen anhand der getroffenen Spezifikationen
  - Also: Manipulation des Stacks und Ausführung der angegebenen Operationen


- Jede Ninja-Instruktion wird als ein 32 Bit Wert repräsentiert
  - Hierbei handelt es sich um einen Wert ohne Vorzeichen, also z.B. um einen Wert vom Typ unsigned int

```
unsigned int instruction;
```

 Alternativ kann der Typ uint32\_t aus dem Header stdint.h verwendet werden, hier ist sichergestellt das es sich tatsächlich um einen 32-Bit Wert handelt, unsinged int ist typischerweise zwar 32 Bit, aber dies ist in C nicht genau spezifiziert.

```
#include <stdint.h>
uint32_t instruction;
```


- Der verwendete 32 Bit Wert ist in 2 Bereiche aufgeteilt
  - Opcode → Die höchsten 8 Bit
  - **Immediate-Wert** → Die 24 niederwertigen Bits



- Insgesamt gibt es maximal 256 Opcodes, d.h. die Ninja VM kann auch maximal nur 256 Instruktionen haben — Was mehr als ausreichend ist!
- ullet Der Immediate-Wert kann im Wertebereich insgesamt  $2^{24}=16777216$  Werte repräsentieren
  - Wertebereich unsigned: 0...16777215
  - Wertebereich signed: -8388608...0...8388607
- ACHTUNG: Die Immediate-Werte werden bei uns signed, also vorzeichenbehaftet, sein

## KODIERUNG BEISPIEL: PUSHC 2

- Die Instruktion pushc 2 gliedert sich also auf in den
  - Opcode: 1 (für pushc) und den
  - Immediate-Wert: 2



unsigned int instruction = 0x010000002;

Bei Operationen die keine Immediate-Wert verwenden (die meisten verwenden keinen), wird nur der Opcode-Anteil der Instruktion verwendet und der Immediate-Wert bleibt auf 0 (24 Bit).

- Einige Beispiele:
  - Instruktion mul (Opcode: 4)  $\rightarrow$  0x04000000,
  - Instruktion wrchr (Opcode: 10) → 0x0A000000,
  - ...

## KODIERUNG VON OPCODES

- Die Verwendung der Opcode-Werte, also der Zahlen, ist für Menschen sicherlich nicht optimal
- Anstelle der Zahlen können wir nun einfach den Präprozessor verwenden, um uns das **Lesen** des Programmcodes zu vereinfachen.

```
#define HALT 0
#define PUSHC 1
...
#define MUL 4
...
#define WRCHR 10
...
```



```
#define MUL 4
unsigned int instruction = MUL; // <- 0x00000004 falsch!
```

ist jedoch falsch, da wir den Opcode in den 8 höchstwertigen Bits benötigen. Hierzu kann man eine sog. Bit-Shift Operation verwenden.

```
#define MUL 4
unsigned int instruction = MUL << 24; // <- 0x04000000
```

## KODIERUNG VON OPCODES MIT IMMEDIATE-WERTEN

• Falls die Instruktion einen Immediate-Wert enthält, wie z.b. pushc 2, erfolgt auch ein Bitshift um 24 Positionen für den Opcode. Der Immediate-Wert wird dann mit Hilfe der bitweisen *Oder*-Operation mit der Instruktion verodert.

```
#define PUSHC
unsigned int instruction = (PUSHC << 24) | 2; // <- 0x01000002</pre>
```

#### Datei shift.c

#### Ausgabe

```
$ gcc -o shift shift.c && ./shift
[PUSHC] (1 << 24 | 0) = 0x01000000
[PUSHC] (1 << 24 | 1) = 0x01000001
[PUSHC] (1 << 24 | 2) = 0x01000002
[PUSHC] (1 << 24 | 3) = 0x01000003
[PUSHC] (1 << 24 | 4) = 0x01000004
[PUSHC] (1 << 24 | 5) = 0x01000005
[PUSHC] (1 << 24 | 6) = 0x01000006
[PUSHC] (1 << 24 | 7) = 0x01000007
```

### **NEGATIVE IMMEDIATE-WERTE**

- Immediate-Werte können sowohl **positiv**, als auch **negativ** sein.
- Hierbei tritt allerdings ein Problem mit der Kodierung auf, denn negative Werte sind in C im 2er-Komplement kodiert.
  - -1 entspricht 0xffffffff

Datei shift2.c

#### Ausgabe

```
$ gcc -o shift2 shift2.c && ./shift2

[PUSHC] (1 << 24 | -4) = 0xfffffffc

[PUSHC] (1 << 24 | -3) = 0xfffffffd

[PUSHC] (1 << 24 | -2) = 0xfffffffe

[PUSHC] (1 << 24 | -1) = 0xfffffff

[PUSHC] (1 << 24 | 0) = 0x01000000

[PUSHC] (1 << 24 | 1) = 0x01000001

[PUSHC] (1 << 24 | 2) = 0x01000002

[PUSHC] (1 << 24 | 3) = 0x01000003
```

Wie man sieht gehen hierbei die Opcodes verloren!

### **NEGATIVE IMMEDIATE-WERTE**

- Bei den dargestellten negativen Zahlen, waren alle 32 Bits belegt
  - Aus diesem Grund wurden die Opcodes überschrieben
- Unsere Kodierung verwendet jedoch nur die 24 niederwertigen Bits
  - Wir müssen also die 8 höchstwertigen Bits von unseren Immediate-Werten abscheiden
  - Dies erfolgt mit der bitweisen **verundung** mit dem Wert 0x00FFFFFF

#### Datei shift3.c

#### Ausgabe

```
$ gcc -o shift3 shift3.c && ./shift3

[PUSHC] (1 << 24 | -4) = 0x01ffffc

[PUSHC] (1 << 24 | -3) = 0x01ffffd

[PUSHC] (1 << 24 | -2) = 0x01ffffe

[PUSHC] (1 << 24 | -1) = 0x01fffff

[PUSHC] (1 << 24 | 0) = 0x01000000

[PUSHC] (1 << 24 | 1) = 0x01000001

[PUSHC] (1 << 24 | 2) = 0x01000002

[PUSHC] (1 << 24 | 3) = 0x01000003
```

Die Ausgabe ist nun korrekt!

### INSTRUKTIONSZERLEGUNG: OPCODE UND IMMEDIATE

- Der Assembler übernimmt für uns die Kodierung der Instruktionen wenn der Bytecode erzeugt wird.
  - D.h. in späteren Aufgaben die einen Compiler und Assembler beinhalten, müssen die kodierten Instruktionen wieder in Opcode und Immediate-Wert zerlegt werden.
- Die Zerlegung in den Opcode ist hierbei ein Bitshift nach rechts um 24 Positionen >> 24
- Die Zerlegung in den Immediate-Wert erfolgt mit der *Verundung* mit dem Wert & 0x00FFFFFF
- Negative Immediate-Wert benötigen abermals eine Sonderbehandlung.

```
#define SIGN_EXTEND(i) ((i) & 0x00800000 ? (i) | 0xFF000000 : (i))
```

• Makro: Wenn Bit 23 eine 1 ist, dann handelt es sich um eine negative Zahl, die durch 8 weitere 1 -en in den höchstwertigen Bits erweitert werden muss.

## INSTRUKTIONSZERLEGUNG: OPCODE UND IMMEDIATE



Beispiel ohne SIGN\_EXTEND Makro liefert falsche Ergebnisse bei negativen Immediate-Werten!

#### Datei shift4.c

#### Ausgabe

```
$ gcc -o shift4 shift4.c && ./shift4
0x01fffffc -> Opcode [1] Immediate [16777212]
0x01fffffd -> Opcode [1] Immediate [16777213]
0x01fffffe -> Opcode [1] Immediate [16777214]
0x01ffffff -> Opcode [1] Immediate [16777215]
0x01000000 -> Opcode [1] Immediate [0]
0x01000001 -> Opcode [1] Immediate [1]
0x01000002 -> Opcode [1] Immediate [2]
0x01000003 -> Opcode [1] Immediate [3]
```

## INSTRUKTIONSZERLEGUNG: OPCODE UND IMMEDIATE

#### Datei shift5.c

```
int main(int argc, char *argv[]){
    unsigned int instruction;
    int opcode;
    int immediate;
    for (int i = -4; i < 4; ++i) {
        instruction = (PUSHC << 24) | IMMEDIATE(i);</pre>
        opcode = instruction >> 24;
        immediate = SIGN_EXTEND(instruction & 0x00FFFFFF);
        printf("0x%08x -> Opcode [%d] Immediate [%d]\n",
                instruction, opcode, immediate);
    return 0;
```

#### Ausgabe

```
$ gcc -o shift5 shift5.c && ./shift5
0x01fffffc -> Opcode [1] Immediate [-4]
0x01fffffd -> Opcode [1] Immediate [-3]
0x01fffffe -> Opcode [1] Immediate [-2]
0x01ffffff -> Opcode [1] Immediate [-1]
0x01000000 -> Opcode [1] Immediate [0]
0x01000001 -> Opcode [1] Immediate [1]
0x01000002 -> Opcode [1] Immediate [2]
0x01000003 -> Opcode [1] Immediate [3]
```

Die Ausgabe ist nun korrekt!

### PROGRAMMSPEICHER UND PROGRAM COUNTER

• Der Programmspeicher ist der Speicher in dem das Programm hinterlegt ist

**Beispiel:** Programm zur Berechnung und Ausgabe von 2\*3+5

#### Programm in Assembler und Bytecode


```
ASSEMBLER |
            BYTECODE
pushc 2
            0x01000002
pushc 3
            0x01000003
            0x04000000
mul
pushc 5
            0x01000005
add
            0x02000000
wrint
            0x08000000
halt
            0x0000000
```

#### Programmspeicher in C


## PROGRAMMSPEICHER UND PROGRAM COUNTER

- Um das Programm im Programmspeicher auszuführen, benötigen wir ein zusätzliches Register, das die Stelle im Programm angibt, die ausgeführt werden soll
- Dieses Register ist der sog. Program Counter (PC)

PC auf Position 2 → mul



PC auf Position 2 → pushc 5



PC auf Position 4 → add

	program_memory[0]	0x01000002
	program_memory[1]	0x01000003
	program_memory[2]	0x04000000
	program_memory[3]	0x01000005
PC 4	program_memory[4]	0x02000000
	program_memory[5]	0x08000000
	program_memory[6]	0x00000000

ASSEMBLER	l	BYTECODE	
	+ -		
pushc 2	l	0x01000002	
pushc 3		0x01000003	
mul		0×04000000	<
pushc 5		0x01000005	
add		0x02000000	
wrint	Π	0x08000000	
halt	Ī	0×00000000	

```
ASSEMBLER
             BYTECODE
pushc 2
             0x01000002
             0x01000003
pushc 3
mul
             0x04000000
pushc 5
             0x01000005 <--
add
             0x02000000
wrint
             0x08000000
halt
             0x0000000
```

ASSEMBLER **BYTECODE** pushc 2 0x01000002 0x01000003 pushc 3 mul 0x04000000 pushc 5 0x01000005 add 0x02000000 <-wrint 0x0800000 halt 0x0000000

#### PROGRAMMSPEICHER UND PROGRAM COUNTER

- Solange in unseren Programmen keine Sprünge ausgeführt werden, wird der PC nach dem Ausführen einer Instruktion einfach um 1 inkrementiert.
  - Es erfolgt hierbei eine strikt sequentielle Ausführung

#### Pseudocode Steuerwerk mit PC


```
int pc=0;
while(opcode != HALT) {
        instruction = program_memory[pc];
        pc++;
        execute(instruction);
}
```





Aktuell spielt es **noch** keine Rolle zu welchem Zeitpunkt der PC inkrementiert wird. Sobald Programme mit Sprungbefehlen kommen, wird dies jedoch wichtig! Ein Sprungbefehl ändert den PC, sodass die Ausführung nicht mehr sequentiell abläuft!

- Im Fall, dass das Steuerwerk den PC inkrementiert, wird empfohlen **vor** der eigentlich Ausführung der Instruktion den PC zu inkrementieren
- Das Inkrementieren kann auch Teil der Instruktionsausführung sein. Entscheiden Sie selbst wie Sie es implementieren möchten! Beide Varianten haben vor und Nachteile

# VOLLSTÄNDIGES BEISPIEL: STACK, PM, PC









ASSEMBLER	BYTECODE
pushc 2	0x01000002 <
pushc 3	0x01000003
mul	0x04000000
pushc 5	0x01000005
add	0x02000000
wrint	0x08000000
halt	0×00000000


ASSEMBLER	BYTECODE
+-	
pushc 2	0×01000002
pushc 3	0x01000003 <
mul	0×04000000
pushc 5	0x01000005
add	0x02000000
wrint	0×08000000
halt	0×0000000









Stack





#### Stack




# VOLLSTÄNDIGES BEISPIEL: STACK, PM, PC









ASSEMBLER	BYTECODE
+	
pushc 2	0x01000002
pushc 3	0×01000003
mul	0×04000000
pushc 5	0x01000005 <
add	0×02000000
wrint	0×08000000
halt	0×0000000








#### Stack



#### Stack



## ANMERKUNGEN ZUR AUFGABE 1

Sie haben nun das Handwerkszeug um eine Ninja VM zu programmieren, die eine Ausführung von Programmen in Bytecode erlaubt.

- Implementieren Sie alle Operationen, den Stack und die Register SP und PC
- Verwenden Sie die hier vorgestellten Makros und Verfahren
- Übersetzen Sie die angegebenen Programme per Hand in Bytecode und laden diese in unterschiedliche Programmspeicher

https://www.geeksforgeeks.org/input-output-redirection-in-linux/

- Ermöglichen Sie die Auswahl einzelner Programme
- Implementieren Sie das Steuerwerk und führen Sie die Programme aus



Testen Sie Ihre VM bereits ausgiebig! Testen Sie insbesondere die Eingabe und die Verarbeitung von negativen Werten (z.B. bei Programm 2). Überlegen Sie sich bereits jetzt eine Strategie, wie Sie Ihr Programm strukturiert und automatisiert testen können. TIP: Verwenden Sie zum Testen die Referenzimplementierung und vergleichen die Ausgaben Ihrer VM und der Referenzimplementierung miteinander. Unter Linux hilft Ihnen hierbei die Ausgabeumleitung ./njvm > test.out und das Programm diff hilft Ihnen die Ausgaben zu prüfen. Lesen Sie hierzu die manpage man diff . https://www.geeksforgeeks.org/diff-command-linux-examples/

