


1. Rechnerarchitektur und Betriebssysteme

- Überblick
 - 1.1 Rechnerarchitektur
 - 1.2 Betriebssysteme: Grundlegende Funktionen, Konstruktionsformen
 - 1.3 Fallstudien: Windows, Unix, Android
 - 1.4 Parallele Architekturen



1.1 Computersysteme und Rechnerarchitektur





Definitionen der Grundbegriffe

- Systemsoftware und Systemprogrammierung eng gekoppelt an Rechnerarchitektur
- Hardware
 - Ermöglicht Grundrechenleistung (CPU, Speicher, E/A)
- Betriebssystem (operating system)
 - Kontrolliert und koordiniert die Nutzung der Hardware durch Anwendungsprogramme und Benutzer
- Anwendungsprogramme (application programs)
 - Definieren die Art der Nutzung von Systemressourcen zur Lösung der Benutzerprobleme
- Benutzer (users)
 - Menschen, Maschinen, Computer



Prozessor

- Grundelemente eines Prozessors
 - Rechenwerk
 - Steuerwerk: Stellt Daten für das Rechenwerk zur Verfügung
 - → Holt Befehle aus dem Speicher
 - → Koordiniert den internen Ablauf
 - Register: Speicher mit Informationen über die aktuelle Programmbearbeitung, z.B.
 - Rechenregister, Indexregister
 - Stapelzeiger (stack pointer)
 - Basisregister (base pointer)
 - Befehlszähler (program counter, PC)
 - Statusregister, ...

Steuerwerk

Befehlsdekodierung und Ablaufsteuerung

PC, Befehlsregister, Zustandsregister

Rechenwerk

Arithmetische/ logische Einheit


Gleitkommaeinheit

Register R1-Rn



Arbeitsweise des Prozessors (vereinfacht)

 In jedem Zyklus wird durch das Steuerwerk der nächste auszuführende Befehl aus dem Hauptspeicher beschafft





Arbeitsweise des Prozessors (vereinfacht)


- Befehlsverarbeitung nach starrem Zweitakt-Zyklus <u>Takt 1 (*Befehlszustand*):</u>
 - Befehl holen und interpretieren
 - ⇒Inhalt der Speicherzelle, auf die der Befehlszähler zeigt, wird geholt und als Befehl interpretiert
 - Befehlszähler erhöhen
 - Adresse berechnen: Die physikalische Adresse des Datums oder des Sprungziels wird in Abhängigkeit von der Adressierungsart (indirekt, relativ, absolut...) berechnet

Takt 2 (Datumszustand):

- Datum holen: Die Bitkette, die zur berechneten Adresse gehört, wird geholt
- ➤ Befehl ausführen: Die Bitkette wird instruktions-spezifisch (als Int, Float, Zeiger...) interpretiert und verarbeitet




Rechnerarchitektur nach von Neumann





Speicherhierarchie



ts.avnet.com



Cache

- Zwischenspeicher zur Verkleinerung der Lücke zwischen Prozessor- und Speichergeschwindigkeit
 - ➤ Inhalt einzelner Zellen samt Adresse wird zwischengespeichert
 - Beim Datenzugriff wird zunächst der Cache überprüft:
 - Falls Datum vorhanden ⇒ kurze Ladeoperation (Cache-Hit)
 - Sonst wird ein Arbeitsspeicherzugriff initiiert (Cache-Miss)
- Moderne Caches erreichen Trefferraten bis zu 90%
 - Hauptgrund ist die Referenzlokalität der meisten Programme: Sequentielle Ausführung, Variablen in Schleifen usw.
- Kalter / Heißer Cache
 - ➤ Gerade geladenes Programm ⇒ Cacheinhalte entsprechen nicht den vom Programm referenzierten Zellen
 - Geringe Trefferrate ⇒ Kalter (ineffizienter) Cache
 - ➤ Nach Vorlaufzeit: Cache passt sich an das aktuelle Programm an
 - Trefferwahrscheinlichkeit steigt an ⇒ Heißer (effizienter) Cache



Adressräume

- Adressraum = Speicherkonfiguration
 - Physischer Adressraum:
 - existiert genau einmal
 - enthält alle Systemkomponenten (RAM, E/A-Geräte...)
 - Positionen der Komponenten nicht veränderbar
 - Virtueller Adressraum ("Programmadressraum"):
 - vom Betriebssystem erzeugt und konfiguriert
 - i.d.R. gilt: je Prozess ein virtueller Adressraum
 - enthält die für das Programm nötigen Instruktionen und Daten
- Betriebssystem schaltet CPU beim Startvorgang in virtuellen Adressierungsmodus (Paging; Details erst in Kap. 6)
- Teile des Adressraums können undefiniert sein
 - Zugriff darauf führt zu einem Fehler



Physischer Adressraum

Random Access Memory (RAM)

E/A 1

E/A 2

E/A n

Read-only

Memory (ROM)

 Hauptspeicher (Arbeitsspeicher): Temporäre Speicherung der aktiven Programme und der dazugehörigen Daten

 Einblendung des Hauptspeichers (RAM), Read-Only-Speichers (ROM) und der E/A-Geräte in den physischen Adressraum

RAM
ROM

E
E
E/A-Contr.



Virtueller Adressraum

Diese Lücke ist sinnvoll, 0x0000000 vgl. Folie 17... Programmtext Stat. Daten Dyn. Daten (Heap) Dyn. Daten (Stack) Hohe Adresse



Einschub: Speicherbereiche in C-Programmen

- Programmtext
 - ➤ Instruktionen des Programms
- Statische Daten
 - ➤ globale Variablen, lokale Variablen mit static-Modifier
- Dynamische Daten (Heap)
 - zur Laufzeit explizit reservierbarer Speicherbereich
 - wächst und schrumpft nach Bedarf
- Dynamische Daten (Stack)
 - > je aufgerufene Funktion: lokale Variablen, Aufrufparameter
 - wächst, je tiefer die Aufrufkette ist (Rekursion!)
 - im Gegensatz zum Heap Benutzung "automatisch"



Statische Speicherverwaltung

- Statische Variablen
 - Benötigter Speicher wird im Quelltext festgelegt
 - Lässt sich während der Laufzeit nicht mehr verändern
- Problem: Anzahl der Einträge abhängig von Nutzung und daher zur Erstellungszeit meist unbekannt!
- Lösungsmöglichkeiten:
 - Obere Grenze z.B. für Arrays festlegen (unflexibel: entweder einschränkend oder verschwenderisch)
 ODER
 - Speicher dynamisch (d. h. zur Laufzeit) verwalten: belegen und freigeben gemäß tatsächlichem Bedarf



Zeiger

- Grundlage der dynamischen Speicherverwaltung
- Zeiger verweist auf Speicherbereich:
 - > auf eine (einzelne) Variable ODER
 - > auf ein Array (an den Anfang oder hinein)
- Operatoren: "Adresse-von" (&) und "Wert-an" (*)

```
int *a;
int x, y;

x = 42;
a = &x;
y = *a;

// y == 42
```

```
int *b;
int z[5];

b = &(z[0]);
b++;
z[1] = 42;

// *b == 42
```



Dynamische Speicherverwaltung

- Reservierung des nötigen Speichers im Heap durch Verwendung von Funktionen der C-Standardbibliothek wie void *malloc(unsigned int size)
 - 1. Aufruf der Funktion malloc(size) mit der genauen Angabe, wie viel Speicherplatz benötigt wird
 - Steht genug Speicher zur Verfügung → Rückgabe eines Zeigers auf den reservierten Speicherbereich, sonst NULL (Zeiger auf die Adresse 0)
 - 3. Der Speicherblock kann mit Daten gefüllt werden
- Freigeben des reservierten Speichers mit: void free (void *ptr)
 - → nur sinnvoll, wenn nicht am Programmende



Portables Allozieren mit malloc(); der NULL-Zeiger

 Verwendung von Konstanten als Größenangabe bei malloc() führt zu schlecht portierbaren Programmen:

```
int *ptr;
ptr = malloc(4); // Größe von "int" nicht def.
```

Stattdessen so:

```
int *ptr;
ptr = malloc(sizeof(int));
```

- NULL-Zeiger: Vordefinierter Zeiger, dessen Wert sich von allen regulären (gültigen) Zeigern unterscheidet
 - → Nutzung zur Anzeige von Fehlern
 - → Bei jedem Aufruf einer Funktion, die einen Zeiger zurückgibt, muss auf NULL getestet und ggf. Fehler abgefangen werden!
 - → Verwendung von NULL führt i.d.R. zum Programmabsturz



Datenstrukturen mit Zeigern

- Entwurf dynamischer Strukturen
 - Zeiger auf Strukturen konstruieren
 - Zeiger in der Struktur selbst einbetten
- Wichtige Datenstrukturen
 - Listen: Jedes Element kennt seinen Nachfolger und evtl. seinen Vorgänger
 - Bäume: Vater-Sohn-Relation, d.h. jeder Knoten hat ein, zwei oder mehrere Nachfolger
 - ➤ Stack (spezielle Liste): Zugriff erfolgt immer über das oberste Element (LIFO: Last In First Out)
 - Queues (spezielle Liste): Elemente werden am Listenende eingefügt und am Listenanfang gelesen (FIFO: First In First Out)



Sicherheit der CPU

- Unterscheidung aus Sicherheitsgründen zwischen zwei Zuständen oder Modi (Bit im Prozessorstatusregister)
 - ➤ Benutzermodus/unprivilegierter Zustand (*user mode*)
 - einige Instruktionen gesperrt
 - einige Register nicht zugreifbar
 - in der Regel für Benutzerprogramme
 - > Systemmodus/privilegierter Zustand (system/supervisor mode, ...)
 - alle Instruktionen zulässig
 - alle Register benutzbar
 - in der Regel für das Betriebssystem



Sicherheit der CPU (2)

- Wechsel zwischen den Modi:
 - ➤ unprivilegiert → privilegiert:
 - beim Auftreten einer Unterbrechung (s. Folie 28 ff.)
 - beim Auslösen eines Fehlers (Division durch Null, Zugriffsversuch auf ein "Loch" im Adressraum, verbotene Instruktion …)
 - durch explizite Instruktion (z. B. x86: sysenter, ARM: svc)
 - Ausführung wird an vom BS definierten Einsprungpunkten fortgesetzt
 - ursprünglicher Prozessorzustand (Register etc.) wird gesichert
 - ➤ privilegiert → unprivilegiert:
 - jederzeit erlaubt
 - vom BS durchgeführt, um das unterbrochene Programm fortzusetzen



Sicherheit der CPU (3)

- Terminologie der Wechselereignisse nicht ganz trennscharf:
 - > Auftreten einer Unterbrechung: *Interrupt*
 - ➤ Instruktionen, die explizit das BS aufrufen (sysenter, svc) oder die im unprivilegierten Modus verboten sind → Trap
 - \triangleright Instruktionen, die einen Fehler auslösen \rightarrow *Exception*
 - ➤ Instruktionen, die einen Speicherfehler ("Loch" im Adressraum) auslösen → Fault
- "Trap": Falle, die zuschnappt, wenn eine verbotene Instruktion ausgeführt wird; manche Traps sind auch konfigurierbar (z. B. x86 rdtsc zum Auslesen des Prozessortaktzählers kann trappen, muss aber nicht Wahl des BS)



Ein- und Ausgabearchitekturen

Vielfältige Geräte erfordern verschiedene Herangehensweisen

Device	Purpose	Partner	Data Rate
Keyboard	input	human	10 B/s
Mouse	input	human	200 B/s
Microphone	input	human	1-8 KB/s
Voice output	output	human	1-8 KB/s
Laser printer	output	human	0.1-100 MB/s
Graphic display	output	human	30-1000 MB/s
CPU to frame buffer	output	machine	133-8000 MB/s
Network-LAN	in-/output	machine	10-100 MB/s
Infiniband	in-/output	machine	250-6000 MB/s
Optical disk	storage	machine	0.15-54 MB/s
Hard disk	storage	machine	100-150 MB/s
Solid state disk	storage	machine	100-700 MB/s


- Zwei wesentliche Ansätze
 - Speicherbasierte E/A (Memory-mapped I/O, Programmed I/O): einfach, aber langsam
 - Direkter Speicherzugriff (DMA, Direct Memory Access): zusätzliche Hardware, komplexer, schnell – inzwischen Standard



Physischer Adressraum

Random Access Memory (RAM) Hauptspeicher (Arbeitsspeicher): Temporäre Speicherung der aktiven Programme und der dazugehörigen Daten

 Einblendung des Hauptspeichers (RAM), Read-Only-Speichers (ROM) und der E/A-Geräte in den physischen Adressraum



Read-only Memory (ROM)


E/A 1

E/A 2

E/A n



Vorgriff: Virtueller Adressraum (Sicht des Betriebssystems)




nur zugreifbar bei Ausführung im privilegierten Modus der CPU



Ein- und Ausgabearchitekturen


- Speicherbasierte E/A: CPU liest wortweise Daten aus dem Hauptspeicher und schreibt diese in Register der Steuereinheit
- Kommunikationsmuster gerätespezifisch; Beispiel:
 - ➤ CPU schreibt in Befehlsregister der Steuereinheit: "Datentransfer zum Gerät beginnt, Nachricht X Worte lang"
 - CPU kopiert Speicherinhalt Wort für Wort in das Datenregister der Steuereinheit
 - CPU liest ggf. Statusregister der Steuereinheit (Überprüfung, ob Gerät alle Daten akzeptiert hat)





Ein- und Ausgabearchitekturen (2)


- Direkter Speicherzugriff (DMA): Steuereinheit kann über den Bus selbständig auf den Hauptspeicher zugreifen
- CPU initiiert nur den Transfer; Beispiel:
 - CPU schreibt (physische) Startadresse und Länge in Adressregister der Steuereinheit
 - > CPU schreibt "DMA-Lese-Transfer starten" in Befehlsregister
 - Steuereinheit liest eigenständig gewünschte Menge Daten aus dem Speicher
- CPU kann währenddessen andere Dinge tun
- Wie erfährt CPU vom Abschluss des Transfers?





Reaktion


- Information der CPU nach Ende der E/A-Operation
 - 1. Polling: CPU fragt gelegentlich das Statusregister der Steuereinheit ab (Ineffizient!)
 - 2. Unterbrechung / Interrupt: Spezielles Signal informiert die CPU über das Ende der Übertragung





Unterbrechungen (Interrupts)


- Der Bus verfügt über (mindestens) eine Unterbrechungsleitung
 - Prüfung nach jedem Befehl der CPU, ob an dieser Leitung ein Signal (Spannung) anliegt
 - > Falls ja
 - Sofortiger Sprung in eine Prozedur zur Auswertung der Unterbrechung
 - Abhängig von Auswertung werden die erforderlichen Aktionen durchgeführt oder veranlasst
 - Falls nein → nächster Befehl wird bearbeitet





Unterbrechungsanalyse

- Unterbrechungssignal liegt vor
- Analyse mit dem Ziel, herauszufinden
 - wer (welches Gerät) die Unterbrechung verursacht hat (Quelle),
 - warum die Unterbrechung ausgelöst wurde (z.B. Ende der Übertragung, Fehler).
- Struktur der Unterbrechungsbehandlung






Unterbrechungsbehandlung

- Eine Unterbrechung kann zu jedem Zeitpunkt und in jeder Situation auftreten
 - Knifflig: Unterbrechung während einer Unterbrechungsbehandlung!
- Abarbeitung der Unterbrechungen
 - 1. Sequentielle Bearbeitung (in Auftrittsreihenfolge)
 - Geschachtelte Bearbeitung (nested interrupt processing)



Sequentielle Unterbrechungsbehandlung

- Verbieten weiterer Unterbrechungen während der Unterbrechungsbehandlung (Unterbrechungssperre setzen, disable interrupt).
- Das Verbot kann auf bestimmte Unterbrechungstypen beschränkt werden (Maskierung)






Geschachtelte Unterbrechungsbehandlung





Geschachtelte Unterbrechungsbehandlung

- Klassifikation von Unterbrechungen in Prioritätsklassen (statisch)
 - ⇒ Unterbrechungen höherer Priorität dürfen die Bearbeitung von Unterbrechungen geringerer Priorität unterbrechen






1.2 Definition Betriebssystem

- Betriebssystem (Definition nach DIN 44300)
 - Die Programme eines digitalen Rechensystems, die zusammen mit den Eigenschaften der Rechenanlage die Grundlage der möglichen Betriebsarten des digitalen Rechensystems bilden und insbesondere die Ausführung von Programmen steuern und überwachen
- BS als Mittler zwischen den Anwendungsprogrammen und der Computerhardware
- Basiskatalog von Funktionen in der Regel für verschiedene BS identisch, Unterschiede in Umfang und Art der Implementierung



Betriebssysteme für Universalrechner





Aufgabenbereiche eines Betriebssystems

- Grobe Aufteilung in drei Aufgabenbereiche
 - Bereitstellung von Hilfsmitteln für Benutzerprogramme
 - ➤ Vernachlässigung der genauen Benutzerkenntnis von HW-Eigenschaften und spezieller SW-Komponenten, wie z.B. Gerätetreiber
 - Koordination und Vergabe der zur Verfügung stehenden Betriebsmittel an mehrere, gleichzeitig arbeitende Benutzer
- Einzelfunktionen eines Betriebssystems
 - 1. Unterbrechungsverarbeitung (*interrupt handling*)
 - 2. Verteilung (*dispatching*): Prozessumschaltung
 - 3. Betriebsmittelverwaltung (*resource management*): Belegen, Freigeben und Betreiben von Betriebsmitteln, Werkzeuge zur Prozesssynchronisation
 - 4. Programmallokation (*program allocation*): Linken von Teilprogrammen, Laden und Verdrängen von Programmen in/aus dem Hauptspeicher



Einzelfunktionen eines Betriebssystems

- Grundlegende Betriebssystemfunktionen (... Fortsetzung)
 - 5. Dateiverwaltung (*file management*)
 - Organisation des Speicherplatzes in Form von Dateien auf Datenträgern
 - Bereitstellung von Funktionen zur Speicherung, Modifikation und Wiedergewinnung der gespeicherten Informationen
 - **6.** Auftragsteuerung (*job control*)
 - Festlegung der Reihenfolge, in der die eingegangenen Aufträge und deren Bestandteile bearbeitet werden sollen
 - 7. Zuverlässigkeit (*reliability*)
 - Funktionen zur Reaktion auf Störungen und Ausfälle der Rechnerhardware sowie auf Fehler in der Software
 - Korrektheit, Robustheit und Toleranz (ständig betriebsbereit unter der Aufrechterhaltung einer Mindestfunktionsfähigkeit)



Kommunikation mit dem BS: der Systemaufruf

- BS bietet Funktionalität über "Systemaufruf"-Interface an
- Ablauf:
 - Anwendung bereitet Systemaufruf vor (Register mit Parametern belegen, architekturspezifisch)
 - 2. Anwendung führt spezielle Instruktion aus $(svc/...) \rightarrow Trap$
 - Ausführung springt zu BS-Behandlungsroutine (→ privilegierter Modus!) für Systemaufrufe
 - 4. BS analysiert Parameter, identifiziert gewünschte Funktionalität
 - 5. BS prüft Berechtigung, Ressourcen, … führt ggf. gewünschte Funktion durch
 - 6. BS setzt Anwendung fort (Rückkehr in unprivilegierten Modus zur Instruktion, die der aus Schritt 2. folgt)



Mechanismen und Methoden (Policies)

- Wichtige Unterscheidung zwischen Mechanismen und Policies
 - Mechanismus: Wie wird eine Aufgabe prinzipiell gelöst?
 - Policy: Welche Vorgaben/Parameter werden im konkreten Fall eingesetzt?
- Beispiel: Zeitscheibenprinzip
 - Existenz eines Zeitgebers zur Bereitstellung von Unterbrechungen
 Mechanismus
 - ➤ Entscheidung, wie lange die entsprechende Zeit für einzelne Anwendungen / Anwendungsgruppen eingestellt wird → Policy
- Trennung wichtig für Flexibilität
 - Policies ändern sich im Laufe der Zeit oder bei unterschiedlichen Plattformen → Falls keine Trennung vorhanden, muss jedes Mal auch der grundlegende Mechanismus geändert werden
 - Wünschenswert: Genereller Mechanismus, so dass eine Veränderung der Policy durch Anpassung von Parametern umgesetzt werden kann



Strukturen der Betriebssysteme

- Häufige Designstrukturen für Betriebssysteme
 - Monolithisches System
 - (historisch: Geschichtetes System)
 - Hypervisor mit Virtuellen Maschinen
 - Mikrokern
 - Exokern



Monolithische Systeme

- Gesamte Funktionalität in einem großen Programm vereint
 - Unterbrechungsbehandlung, Systemaufrufbehandlung
 - Treiber für E/A-Geräte
 - Scheduler
 - Abstraktionen: Dateisysteme, Netzwerkprotokolle...
- Vorteil: einfach zu konstruieren
- Nachteile:
 - Menge an Quellcode sehr groß
 - ➤ Keine Trennung zwischen Komponenten → anfällig!



Monolithische Systeme mit Modulen

- Linux enthält Treiber für Tausende von Geräten
- ein PC enthält eher nur ein paar Dutzend Geräte
- Problem: Linux-Kern unnötig groß
- Idee: Treiber nicht in Linux-Kern integrieren, sondern separat kompilieren & bereithalten
- Treiber werden bei Bedarf von BS in Speicher geladen, wenn BS entsprechendes Gerät vorfindet
- Ubertragbar auf Dateisysteme, Netzwerkprotokolle, ...
- Aber: löst nicht das Sicherheitsproblem!



Geschichtete Systeme


- Historisch, vgl. "THE Multiprogramming System" von E. Dijkstra
- Monolithisches Design, aber mit interner Struktur
- Abhängigkeit nur von höherer zu niederer Schicht
- Konstruktion sollte Entwicklung und formale Beschreibung vereinfachen

_					
(5)	Nutzer				
4	Programme				
3	Geräte E/A				
2	Konsole E/A				
1	Speicherverw.				
(0)	Scheduler				



Hypervisor und Virtuelle Maschinen

- IBM: CP/CMS, der erste Hypervisor (später reimplementiert als VM/370)
- Zwei Komponenten:
 - 1. Control Program (CP): Ausführung auf der realen Hardware, bildet für darauf laufende Software die echte Systemhardware nach
 - 2. Cambridge Monitor System (CMS): häufig genutztes (Single-User-) Betriebssystem in den von CP bereitgestellten virtuellen Maschinen
- Systemaufrufe von Anwendungen landen in CMS
- Zugriffe auf E/A-Geräte durch CMS von CP überwacht





Mikrokerne

- Idee eines minimalen Kerns durch Auslagerung von BS-Funktionen als normale Prozesse: Server-Dienste
- Durch Aufteilung des BS entstehen Dienste wie Dateiserver, Grafikanzeigeserver, Druckserver, ...
- Paradigma Mikrokern: nur Funktionalität, die Systemmodus unbedingt benötigt, verbleibt im Kern
- Vorteile:
 - Sehr schlanker und effizienter Kern
 - Fehlerbegrenzung: wenn ein Dienst abstürzt,
 - kann er neugestartet werden
 - hat das kaum Einfluss auf den Rest des Systems
- Nachteile:
 - Komplexe Implementierung
 - Langsamere Systemaufrufe, da Prozessumschaltung



Exokerne

- Klassische BS verbinden Abstraktion (Dateien in einem Dateisystem statt Blöcke auf einer Festplatte) mit Kontrolle von Ressourcen ("darf Prozess X Datei Y lesen?")
- Idee Exokern:
 - ➤ Abstraktion ggf. für bestimmte Prozesse kontraproduktiv (z. B. Datenbankserver)
 - ➤ Im Kern nur unabstrahierte Ressourcenkontrolle (Prozess X: Festplattenblöcke 20-40)
 - Abstraktion kann bei Bedarf über Bibliotheken vom Prozess eingebunden werden
- Bisher rein akademisches Konzept (z. B. ExOS vom MIT); keine kommerziellen Produkte




1.3 Fallstudie: Windows

- Ursprünglich auf Betrieb von mehreren Teilsystemen ausgelegt (z.B. Unix, OS/2, Windows)
- Betriebssystemkern oft als Mikrokern bezeichnet, enthält allerdings Systemkomponenten, die nach Mikrokerndefinition nicht notwendigerweise integriert werden müssen
- Aufteilung der Systemkomponenten in Schichten
 - Hardwareabstraktionsschicht (HAL)
 - Kern mit zentralen Aufgaben
 - Executive
 - Gerätetreiber




www.buildwindows.com

Windows Architektur



Benutzermodus: geschützte Subsysteme



Kernmodus: privilegierte Subsysteme



Fallstudie: Unix

- Unix: Schichten-basiertes System mit monolithischem Kern
- Kernmodus
 - Alle Befehle mit Zugriff auf Hardware
 - Kritische Dienste wie Scheduler, Module-Loader, Prozessmanagement, Semaphore, Tabelle mit Systemaufrufen, ...
- Struktur eines typischen UNIX-Kerns am Beispiel 4.4BSD-Kern

Systemaufrufe					Unterbrechungen		
Terminal- Behandlung		Sockets	Datei- benennung	•	Seiten- fehler	Signai-	Prozess- erzeugung
Rohes Terminal	Cooked Term.	Netzwerkprotokolle	Datei- systeme	Virtu Spei	eller cher	Behand- lung	und been- digung
	Line- Verwalt.	Routing	Puffer- Cache	Seiten- Cache		Prozess- Scheduling	
Zeichengeräte		Netzwerk- Gerätetreiber	Festplatten- Gerätetreiber			Prozess- Kernzuteilung	

Hardware



Fallstudie: Android

- Betriebssystem und Middleware für mobile Geräte wie Smart Phones und Netbooks entwickelt von Open Handset Alliance
 - Entstanden auf Basis des Linux-Kernel 2.6
 - Freie und quelloffene Software
 - SDK verfügbar zur Entwicklung von Anwendungen für Android-Plattformen in Java


Historie

- Android = Unternehmen zur Entwicklung von standortbezogenen Diensten für mobile Geräte, gegründet 2003
- Aufkauf durch Google im Sommer 2005
- Gründung der Open Handset Alliance ab Ende 2007 u.a. mit China Mobile, NTT DoCoMo, T-Mobile, Telecom Italia, Telefónica, eBay, Google, Broadcom, Intel, Nvidia, Qualcomm, HTC, LG, Motorola, Samsung, Vodafone, Acer, Garmin, Huawei, Sony Ericsson, Toshiba u.a. (www.openhandsetalliance.com)



Android Basis

- Android bietet Komponenten für
 - Sicherheit, Speicher/Prozessmanagement, Netzwerk, Gerätetreiber für GSM, Bluetooth, EDGE, 4G, Wlan, Camera, GPS, Kompass, und Beschleunigungssensoren
 - Laufzeitumgebung = Dalvik Virtual Machine (mittlerweile Android Virtual Machine)
 - → Keine direkte Verwendung der Java-Bytecodes, aber Verwendung vieler Java-Werkzeuge





1.4 Parallele Architekturen

- Operationsprinzip
 - Gleichzeitige Ausführung von Befehlen
 - Sequentielle Verarbeitung lediglich durch Beschränkungen des Algorithmus bedingt
- Arten des Parallelismus
 - Implizit: die Möglichkeit der Parallelverarbeitung ist nicht a priori bekannt
 - →Datenabhängigkeitsanalyse ermittelt die parallelen und sequentiellen Teilschritte des Algorithmus zur Laufzeit
 - Explizit: die Möglichkeit der Parallelverarbeitung wird a priori festgelegt
 - → Einsatz von geeigneten Datentypen bzw. Datenstrukturen wie z.B. Vektoren bei Programmerstellung




Klassifikation von Rechnerarchitekturen


 Grobklassifikation nach Flynn: Unterscheidung nach der Anzahl von Befehls- und Datenströmen


	SD (Single Data)	MD (Multiple Data)
SI (Single Instruction)	SISD konventionelle von- Neumann-Rechner	SIMD Vektorrechner, Feldrechner
MI (Multiple Instruction)	MISD Datenflussmaschinen	MIMD Multiprozessorsysteme, Parallelrechner Verteilte Systeme




Flynn'sches Klassifikationsschema












Klassifikation von MIMD Architekturen

- Wichtigstes Merkmal: physikalische Speicheranordnung
 - Gemeinsamer Speicher (shared memory)
 - Verteilter Speicher (distributed memory)
- Die Speicheranordnung beeinflusst weitere Merkmale
 - Programmiermodell: globaler Adressraum oder nachrichtenorientiert (message passing)
 - Kommunikationsstruktur: Speicherkopplung oder Austausch von Nachrichten
 - Synchronisation: gemeinsame Variablen oder synchronisierende Nachrichten
 - Adressraum: global (gemeinsam) oder lokal (privat)



Architekturen mit gemeinsamen Speicher

- Gleichförmiger Speicherzugriff (uniform memory access, UMA):
 - Die Zugriffsweise ist für jede Kombination (Prozessor, Speichermodul) identisch → gleichförmige Latenz
- Beispiel: Symmetrische Multiprozessoren (SMP)
 - Mehrere baugleiche und gleichberechtigte Prozessoren
 - → Aktuelle Multicore-Prozessoren fallen auch in diese Kategorie
 - Alle anderen Elemente sind aus Sicht des BS einmal vorhanden
 - Physikalisch können die Komponenten aus mehreren Einheiten bestehen (Festplattenarrays)





Architekturen mit verteiltem Speicher

- Architekturen mit verteiltem Speicher bestehen aus vernetzten Knoten mit jeweils
 - Einem oder mehreren Prozessoren
 - Lokalen Speichermodulen
 - Verbindungsschnittstellen
- Kommunikation und Synchronisation zwischen den Prozessen auf verschiedenen Prozessoren erfolgt durch Austausch von Nachrichten
- Dieses Prinzip kann sowohl für gleichartige als auch für verschiedene Prozessoren realisiert werden




Massiv-parallele Prozessorsysteme (Massively Parallel Processors, MPP)

- Höchstleistungsrechner für Einsatzgebieten wie Wettervorhersage, Medikamentenentwicklung, Simulation usw.
- Typische Merkmale
 - Große Anzahl von Knoten O(100000) bis O(1000000) (siehe top500.org)
 - Standard CPUs
 - Lokaler, privater Speicher sowie ein Kommunikationsprozessor
 - Leistungsfähiges, herstellerspezifisches Netzwerk mit großer Bandbreite und niedriger Latenz für die interne Kommunikation
 - Spezielle Knoten für Kontrolle der Ein-/Ausgabe, Administration, Anmeldung, für den Zugriff auf die externen Netzwerke
 - Zentrale Jobverteilung
- Anwendungen werden hauptsächlich mit dem nachrichtenbasierten Programmiermodell entwickelt



Cluster

- Paralleles System, das aus einem Netzwerk von Rechenknoten besteht und als eine einheitliche Computerressource genutzt werden kann
- Rechenknoten
 - Computersystem, das alle Elemente einer Rechnerarchitektur und ein Betriebssystem besitzt und
 - außerhalb des Rechnerverbunds als einzelne Einheit funktionsfähig ist







Bewertung paralleler Programme

Beschleunigung durch Parallelität (Speedup)

$$S_{p} = \frac{\text{Rechenzeit 1 CPU}}{\text{Rechenzeit p CPUs}} = \frac{T_{1}}{T_{p}}$$

$$S_P \in (0, p]$$





Auslastung (Effizienz, Efficiency)

$$E_{P} = \frac{\text{Speedup bei p CPUs}}{p} = \frac{S_{p}}{p}$$

$$E_{P} \in (0,1]$$