Hostlink (HK) Ltd.

樂翹軒 I

Eminence Terrace I

內容管理系統

Content Management System

使用者操作手冊

文件版本	v1.0
建立日期	2026 年 03 月 09 日
適用系統	樂翹軒 I CMS
保密級別	機密 — 僅限授權用戶

此使用者手冊全由 Hostlink WhatsApp AI 助手生成

目錄

1 系統簡介
2 登入 / 登出
3 介面概覽
4 模組一：靜態頁面管理（StaticPage）
5 模組二：文件更新管理（Updates）
6 模組三：圖庫管理（Gallery）
7 模組四：頁首選單管理（HeaderMenu）
8 模組五：檔案管理器（File Manager）
9 前端網站概覽
10 系統管理（System）
10.1 用戶管理（User）
10.2 用戶組管理（UserGroup）
10.3 系統設定（Config）
10.4 用戶日誌（User Log）
10.5 郵件紀錄（Mail Log）
10.6 事件紀錄（Event Log）
11 常見問題 FAQ
12 聯絡技術支援

1. 系統簡介

樂翹軒 I（Eminence Terrace I）內容管理系統（CMS）係專為管理樂翹軒 I 地產項目網站而設計嘅後台管理平台，主要功能包括：

- 管理網站上各類法定文件（售樓書、價單、成交記錄冊等）
- 管理網站靜態頁面內容（免責聲明、版權等）
- 管理相冊及虛擬導覽連結（Gallery）
- 管理頁首導航選單項目（HeaderMenu）
- 管理上載媒體檔案及文件
- 支援三語內容：英文（EN）、繁體中文（TC）、簡體中文（SC）
- 符合香港一手住宅物業銷售條例法規要求

項目	詳情
前端網址	https://eminenceterrace1.hlhk.net/
CMS 網址	https://eminenceterrace1.hlhk.net/cms/
支援瀏覽器	Google Chrome / Microsoft Edge（最新版本）
建議解析度	1280×800 或以上
語言支援	英文（EN）/ 繁體中文（TC）/ 簡體中文（SC）

2. 登入 / 登出

2.1 登入步驟

步驟 1：開啟瀏覽器，輸入 CMS 網址：https://eminenceterrace1.hlhk.net/cms/

步驟 2：如出現「需要驗證」視窗（HTTP Basic Auth），輸入：

Username: dev　　Password: hostdev

步驟 3：進入 CMS 登入頁面，輸入你的帳號及密碼

步驟 4：點擊「Sign in」按鈕

步驟 5：成功後將跳轉至 Dashboard 主頁面



▲ *CMS 登入頁面*

⚠ *請勿在公用電腦儲存密碼。如忘記密碼，請聯絡系統管理員重設。*

2.2 登出步驟

步驟 1：點擊右上角用戶名稱

步驟 2：選擇「Logout」

步驟 3：系統將返回登入頁面

長時間未操作系統將自動登出，請定期儲存工作。

3. 介面概覽

登入後，畫面分為以下三個主要區域：



▲ *CMS Dashboard 主頁面*

區域	位置	功能說明
頂部導航欄	畫面最頂部	用戶設定、登出
左側功能選單	畫面左側	所有功能模組入口，可點擊展開子項目
主要內容區域	畫面中央	顯示各模組概列表、表單及操作介面

左側選單結構



▲ *左側選單展開（所有模組）*

模組名稱	功能
Dashboard	系統首頁，顯示概覽資訊
StaticPage	管理靜態頁面內容（免責聲明、版權等）
Updates	管理及發布法定地產文件
Gallery	管理相冊及虛擬導覽連結
HeaderMenu	管理頁首導航選單項目
File Manager	上載及管理媒體檔案
System	系統管理（用戶、設定、日誌等）

4. 模組一：靜態頁面管理（StaticPage）

StaticPage 模組用於管理網站上固定顯示嘅文字內容，例如免責聲明、版權聲明、無障礙說明等。

4.1 查看靜態頁面列表

步驟 1：點擊左側選單「StaticPage」

步驟 2：畫面顯示所有靜態頁面記錄



▲ *StaticPage 列表*

4.2 列表欄位說明

欄位名稱	說明
Title [EN]	英文標題
Title [TC]	繁體中文標題
Title [SC]	簡體中文標題
Status	顯示狀態：Active（生效中）/ Inactive（已停用）
Created Time / By	建立時間及操作者
Updated Time / By	最後更新時間及操作者

4.3 靜態頁面與前端位置對照

以下說明每個 StaticPage 記錄對應前端網站哪個位置，方便用戶修改時清楚了解影響範圍：

① Landing Disclaimer — 首頁彈出免責聲明

用戶進入網站首頁時，系統會自動彈出一個免責聲明視窗，用戶須點擊「Accept」或關閉才能繼續瀏覽。此內容由 Landing Disclaimer 控制。



▲ *前端首頁載入後自動顯示的免責聲明彈窗（Landing Disclaimer）*

② Footer Disclaimer — 頁腳免責聲明

每個頁面底部 Footer 區域顯示的免責聲明文字，常見於律師聲明、版權及地產資訊免責。此內容由 Footer Disclaimer 控制。

▲ *前端頁腳免責聲明區域（Footer Disclaimer）*

③ Floorplan-Global / Floorplan-平面圖 — 平面圖頁面免責聲明

在平面圖（Floor Plan）頁面，頁面右上角有「Disclaimer」按鈕，點擊後彈出一個免責聲明對話框。此內容由 Floorplan-Global 及 Floorplan-平面圖 兩個 StaticPage 控制：

- Floorplan-Global：適用於整個平面圖頁面的全域免責說明
- Floorplan-平面圖：針對平面圖本身的說明文字



▲ 平面圖頁面右上角「Disclaimer」按鈕（點擊後彈出免責聲明）



▲ 點擊「Disclaimer」按鈕後彈出的免責聲明內容

④ Development — 發展區頁面說明文字

首頁「北部都會區發展」（Strategic Location）相關介紹頁面中的說明文字，由 Development 靜態頁面控制。



▲ 前端發展區頁面說明文字位置（Development StaticPage）

⑤ Gallery — 媒體庫說明

Gallery（媒體庫）頁面的說明文字，由 Gallery 靜態頁面控制。

⑥ Dedicated Rehousing Estates — 專用安置屋邨說明

有關安置屋邨項目嘅說明文字，顯示於相關頁面，由 Dedicated Rehousing Estates 靜態頁面控制。

⑦ Copyright / Accessibility — 版權及無障礙說明

版權聲明及無障礙網頁說明，通常顯示於頁腳或專屬說明頁面。

4.4 靜態頁面快速對照表

頁面名稱（EN）	對應前端位置	修改後影響
Landing Disclaimer	首頁載入時自動彈出的免責聲明視窗	用戶進站時看到的聲明文字
Footer Disclaimer	每個頁面底部 Footer 區域	全站所有頁面頁腳文字
Email Disclaimer	系統電郵底部	所有系統發出電郵的底部聲明
Copyright	頁腳版權聲明	全站版權文字
Accessibility	無障礙說明頁	無障礙聲明內容
Development	北部都會區發展頁面說明	發展區介紹文字
Floorplan-Global	平面圖頁 Disclaimer 彈窗（全域）	平面圖頁免責聲明
Floorplan-平面圖	平面圖頁 Disclaimer 彈窗（平面圖部分）	平面圖具體說明
Gallery	媒體庫頁面說明	媒體庫說明文字
Dedicated Rehousing Estates	安置屋邨項目頁面	安置屋邨說明

4.5 編輯靜態頁面

步驟 1：在列表中找到要編輯的記錄

步驟 2：點擊該列右側「　編輯」圖示

步驟 3：在編輯表單中修改對應語言的標題及內容

步驟 4：確認 Status 設定正確（Active = 在前端顯示）

步驟 5：點擊「SAVE」儲存變更

步驟 6：返回列表確認記錄已更新

⚠ *StaticPage 只支援編輯，不支援新增或刪除。如需新增頁面，請聯絡技術支援。*

5. 模組二：文件更新管理（Updates）

Updates 模組係 CMS 嘅核心功能，用於管理及發布所有法定地產文件，包括售樓說明書、價單、成交記錄冊等共 14 種文件類型。

5.1 查看文件列表

步驟 1：點擊左側選單「Updates」

步驟 2：列表頂部顯示 14 個文件類型分頁，點擊可篩選對應類型

步驟 3：可切換「Active / Inactive / Archive / All」篩選文件狀態



▲ *Updates 文件列表（按類型分頁）*

5.2 文件類型說明（14 種）

文件類型（英文）	文件類型（中文）
Sales Brochure	售樓說明書
Price List	價單
Sales Arrangements	銷售安排
Register of Transactions	成交記錄冊
Ballot Results	抽籤結果
Deed of Mutual Covenant	大廈公契
Restrictions on Alienation	轉讓限制
Premium Assessment	補地價計算方法
Mortgage Arrangement	按揭安排

Aerial Photograph	航空照片
Latest Sales Status	最新銷售狀況
Application Forms	申請表格
Application Guide	申請指南
Latest News	最新消息

5.3 新增文件

步驟 1：點擊列表右上角「+ ADD」按鈕

步驟 2：填寫以下資料：

- Date（日期）：選擇文件日期
- Type（類型）：從下拉選單選擇文件分類（14 種）
- Status（狀態）：選擇 Active / Inactive / Archive

步驟 3：填寫三語標題（至少填寫其中一語）：

- Title [EN]：英文標題
- Title [TC]：繁體中文標題
- Title [SC]：簡體中文標題

步驟 4：上載對應語言嘅 PDF 檔案：

- File [EN]：英文版 PDF
- File [TC]：繁體中文版 PDF
- File [SC]：簡體中文版 PDF

步驟 5：點擊「SAVE」儲存



▲ *Updates 新增文件表單*

建議同時上載三語版本，確保前端各語言版本均可正常下載。

5.4 文件狀態說明

狀態	前端顯示	適用情況
Active（生效中）	顯示	文件已準備好，需在前端公開顯示
Inactive（停用）	不顯示	暫時隱藏，不刪除記錄
Archive（存檔）	不顯示	舊版文件，保留作存檔用途

⚠ *刪除操作不可撤回！如只需暫時隱藏，建議將 Status 改為 Inactive 或 Archive。*

6. 模組三：圖庫管理（Gallery）

Gallery 模組用於管理網站嘅媒體庫項目，例如 360° 虛擬導覽連結及其他圖庫資源。

6.1 查看圖庫列表

步驟 1：點擊左側選單「Gallery」

步驟 2：列表顯示所有圖庫項目及其狀態



▲ *Gallery 圖庫列表*

6.2 列表欄位說明

欄位名稱	說明
Title [EN/TC/SC]	三語標題
Status	顯示狀態：Active / Inactive
Created Time	建立時間
Created By	建立者

6.3 現有圖庫項目

項目名稱（EN）	項目名稱（TC）	說明
360° Virtual Tour	360°虛擬導覽	360° 全景虛擬導覽連結

6.4 新增 / 編輯圖庫項目

步驟 1：點擊列表右上角「+ ADD」按鈕（或點擊記錄旁「　編輯」）

步驟 2：填寫三語標題

步驟 3：設定 Status（Active = 在前端顯示）

步驟 4：上載圖片或填寫連結

步驟 5：點擊「SAVE」儲存



▲ *Gallery 新增表單*

7. 模組四：頁首選單管理（HeaderMenu）

HeaderMenu 模組管理網站頁首導航欄內嘅選單項目，例如「策略性地利」、「交通配套」、「平面圖」等導航連結。

7.1 查看選單列表

步驟 1：點擊左側選單「HeaderMenu」

步驟 2：列表顯示所有導航項目，按 Seq（順序）排列



▲ *HeaderMenu 頁首選單列表*

7.2 列表欄位說明

欄位名稱	說明
Seq	顯示排列順序（數字越小越前）
Title [EN/TC/SC]	三語導航標題
Status	顯示狀態：Active / Inactive
Segment	對應前端頁面路徑（例如 /floorplan）

7.3 現有選單項目

Seq	標題（EN）	標題（TC）	對應路徑
1	Strategic Location	策略性地利	/development
2	Transportation	交通配套	/development

	Infrastructures		
3	Surrounding Communities	周邊社區	/development
4	Floor Plan	平面圖	/floorplan

7.4 編輯選單項目

步驟 1：在列表找到要修改的記錄

步驟 2：點擊「　編輯」圖示

步驟 3：修改標題、狀態或 Segment 路徑

步驟 4：調整 Sequence 數字可改變顯示順序

步驟 5：點擊「SAVE」儲存



▲ *HeaderMenu 編輯表單*

⚠ *Segment 欄位對應前端 URL 路徑，填寫錯誤會導致點擊連結後跳轉至錯誤頁面，請謹慎修改。*

8. 模組五：檔案管理器（File Manager）

File Manager 提供集中管理所有已上載媒體檔案的功能，支援文件、圖片、影片、音頻及壓縮檔等多種格式。

8.1 瀏覽及上載檔案

步驟 1：點擊左側選單「File Manager」

步驟 2：使用頂部標籤篩選檔案類型（Documents / Images / Videos / Audio / Archives）

步驟 3：點擊右上角「+ NEW」按鈕上載新檔案

步驟 4：選擇本機檔案完成上載



▲ *File Manager 檔案管理器*



▲ *File Manager 詳細檢視*

上載至 File Manager 嘅檔案可在 Updates 模組嘅 File 欄位中選用。

建議定期整理檔案，刪除不再使用嘅舊版本，保持系統整潔。

9. 前端網站概覽

樂翹軒 I 前端網站支援三語（EN / TC / SC），可透過頁面語言切換器切換顯示語言。網站名稱為「樂翹軒 I Eminence Terrace I」，隸屬香港房屋協會（HKHS）發展項目。

9.1 網站首頁



▲ *樂翹軒 I 英文版首頁*

頁面	URL	狀態
首頁（EN）	https://eminenceterrace1.hlhk.net/en/	正常
首頁（TC）	https://eminenceterrace1.hlhk.net/tc/	正常
首頁（SC）	https://eminenceterrace1.hlhk.net/sc/	正常
平面圖（EN）	https://eminenceterrace1.hlhk.net/en/floorplan	正常
平面圖（TC）	https://eminenceterrace1.hlhk.net/tc/floorplan	⚠ 開發中
Sales Info	https://eminenceterrace1.hlhk.net/	需授權

	en/sales-info	

9.2 平面圖頁面



▲ *平面圖頁面（英文版）*

平面圖頁面顯示各類型單位嘅詳細平面圖。右上角「Disclaimer」按鈕可開啟免責聲明彈窗，內容由 CMS StaticPage 模組中嘅「Floorplan-Global」及「Floorplan-平面圖」頁面管理。

> */tc/ 及 /sc/ 語言版本部分頁面仍在開發中，出現 500 錯誤屬正常。如 EN 版本顯示正常即可。*
>
> ⚠ */sales-info 需要特定授權才可存取，屬受限頁面。*

10. 系統管理（System）

System 分類包含用戶管理、用戶組管理、系統設定、操作日誌等功能。點擊左側選單「System」可展開所有子項目。

10.1 用戶管理（User）

步驟 1：展開 System → 點擊「User → List」

步驟 2：列表顯示所有 CMS 用戶及其狀態



▲ *用戶管理列表*

新增用戶

步驟 1：點擊「User → Add」

步驟 2：填寫用戶資料（帳號、密碼、電郵、用戶組）

步驟 3：點擊「SAVE」儲存



▲ *新增用戶表單*

⚠ *新用戶必須分配用戶組（UserGroup）才能正確使用系統功能。*

10.2 用戶組管理（UserGroup）

UserGroup 定義不同權限級別，每個用戶必須屬於至少一個用戶組。



▲ *用戶組管理列表*

10.3 系統設定（Config）

Config 儲存系統層級嘅設定參數，例如公司名稱、Logo 路徑、版權資訊等。



▲ *系統設定列表*

設定名稱	說明	目前值
company	系統名稱	[DEV] CMS - Eminence Terrace 1
company_logo	公司 Logo 路徑	/uploads/static/logo.svg
company_url	公司官方網站	https://eminenceterrace1.hkhs.com/
copyright_name	版權所有名稱	HostLink
copyright_year	版權年份	2024
login_version	CMS 版本號	v1

⚠ *如非必要請勿修改 Config 參數，如有疑問請先聯絡技術支援。*

10.4 用戶日誌（User Log）

User Log 記錄所有用戶的登入及登出活動，只可查看，不可修改。



▲ *用戶日誌*

欄位	說明
User	登入用戶名
Login Time	登入時間
Last Access Time	最後操作時間
Logout Time	登出時間
Result	登入結果
IP Address	登入 IP 位址
User Agent	使用的瀏覽器及裝置

10.5 郵件紀錄（Mail Log）

Mail Log 記錄系統發出的所有電郵紀錄，只可查看，不可修改。



▲ *郵件紀錄*

10.6 事件紀錄（Event Log）

Event Log 記錄系統內所有操作記錄（新增、編輯、刪除），只可查看，不可修改。



▲ *事件紀錄*

欄位	說明
EventLog ID	日誌編號
Class	操作對象模組
ID	被操作記錄的編號

Action	操作類型（Create / Update / Delete）
Created Time	操作時間
Username	執行操作的用戶

⚠ *如發現異常操作記錄，請立即通知系統管理員。*

11. 常見問題 FAQ

Q：忘記登入密碼怎麼辦？

A：請聯絡系統管理員重設密碼。管理員可在 System → User 模組中找到你的帳號並重設。

Q：點解我見唔到某些功能？

A：部分功能需要更高權限才能存取。請聯絡管理員確認你的 UserGroup 設定。

Q：上載文件後前端點解仲未顯示？

A：請確認該文件的 Status 已設定為「Active」。Inactive 及 Archive 狀態不會在前端顯示。

Q：刪除咗文件可唔可以復原？

A：刪除後無法自動復原。建議使用「Inactive」狀態暫時隱藏文件，而非直接刪除。

Q：可唔可以同時上載多個語言版本的 PDF？

A：可以。在新增/編輯 Updates 記錄時，File [EN]、File [TC]、File [SC] 可分別上載不同語言版本。

Q：HeaderMenu 嘅 Segment 填乜嘢？

A：填入前端頁面路徑，例如 /floorplan、/development。填寫錯誤會導致連結失效，請謹慎修改。

Q：前端 /tc/ 頁面出現 500 錯誤？

A：部分 TC/SC 版本頁面仍在開發中，屬正常情況。EN 版本顯示正常即代表系統運作正常。

Q：系統長時間無操作會自動登出嗎？

A：是的，系統設有 Session 逾時保護，建議定期儲存工作內容。

12. 聯絡技術支援

如遇到系統問題或需要技術協助，請透過以下方式聯絡 Hostlink 技術支援：

支援類型	處理時間	備註
功能使用疑問	1 個工作日內	請提供截圖及詳細描述
系統錯誤 / Bug	優先處理	請截圖並記錄發生時間
新增用戶 / 權限調整	1 個工作日內	請提供用戶姓名及所需權限
緊急系統故障	即時響應	請直接電話聯絡

提交問題時請盡量提供：發生時間、操作步驟、錯誤訊息截圖，以便技術人員快速處理。

— 文件完 —

此使用者手冊全由 Hostlink WhatsApp AI 助手生成