Creación de bosques Active Directory

Agustín Espinosa Minguet Universitat Politècnica de València




Esta lección tiene como objetivo que seas capaz de construir un bosque de dominios de Active Directory.



- Creación del bosque y el primer dominio
- Crear un dominio secundario
- Añadir un controlador de dominio a un dominio existente
- Crear un nuevo árbol de dominios
- Agregar un miembro al dominio







- I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- 2. Ejecutar DCPromo (creación bosque y primer dominio)
- 3. Reiniciar




- Paso I:Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
 - I. Abrir la herramienta "Administrador del Servidor"
 - 2. Ir a "Roles" → "Agregar Roles"
 - 3. En Seleccionar roles de servidor elegir "Servicios de Dominio de Active Directory" y aceptar "Agregar características requeridas"
 - 4. "Instalar"



Paso 2: Ejecutar DCPromo

- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar asistente sin seleccionar opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Crear un dominio nuevo en un bosque nuevo"
- 3. Indicar el nombre de dominio: "eovic.csd"
- Establecer el nivel funcional del bosque: "Windows server 2008 R2"
- 5. Aceptar la instalación de servidor DNS
- Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 7. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 8. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen







- I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- 2. Ejecutar DCPromo (crear un dominio secundario)
- 3. Reiniciar



- Paso I:Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
 - I. Abrir la herramienta "Administrador del Servidor"
 - 2. Ir a "Roles" → "Agregar Roles"
 - 3. En Seleccionar roles de servidor elegir "Servicios de Dominio de Active Directory" y aceptar "Agregar características requeridas"
 - 4. "Instalar"




Paso 2: Ejecutar DCPromo

- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar asistente sin seleccionar opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Crear un dominio nuevo en un bosque existente" dentro de la opción "Bosque existente"
- 3. Indicar el nombre del bosque: "eovic.csd"
- 4. Establecer las credenciales para realizar la instalación. Usuario y contraseña del administrador del controlador de domino del dominio del que éste será secundario
- 5. Indicar el nombre completo del dominio primario: "eovic.csd" y el simple del que estamos creando: "amsterdam"
- 6. Seleccionar el sitio para el nuevo dominio, seleccionar la única opción disponible
- 7. Aceptar la instalación de servidor DNS
- 8. Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 9. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 10. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen



- Paso 3: Reiniciar el ordenador
 - I. Tras el reinicio ya tendremos operativo un nuevo dominio "amsterdam" dentro del bosque existente.







- I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- Ejecutar DCPromo (añadir controlador de dominio a un dominio existente)
- 3. Reiniciar



- Paso I:Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
 - I. Abrir la herramienta "Administrador del Servidor"
 - 2. Ir a "Roles" → "Agregar Roles"
 - 3. En Seleccionar roles de servidor elegir "Servicios de Dominio de Active Directory" y aceptar "Agregar características requeridas"
 - 4. "Instalar"




Paso 2: Ejecutar DCPromo

- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar sin seleccionar opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Agregar un controlador de dominio a un dominio existente" dentro de la opción "Bosque existente"
- 3. Indicar el nombre del dominio del bosque: "eovic.csd"
- 4. Establecer las credenciales para realizar la instalación. Usuario y contraseña del administrador del controlador de domino del dominio del que éste será secundario
- 5. Seleccionar el dominio para este controlador de dominio: eovic.csd
- 6. Seleccionar el sitio para el nuevo dominio, seleccionar la única opción disponible
- Aceptar la instalación de servidor DNS
- 8. Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 9. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 10. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen



- Paso 3: Reiniciar el ordenador
 - I. Tras el reinicio ya tendremos operativo un nuevo controlador de dominio en el dominio eovic.csd.







- I. Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
- Ejecutar DCPromo (añadir un nuevo árbol en el bosque de dominios)
- 3. Reiniciar



- Paso I:Activar rol "Servicios de Dominio de Active Directory"
 - I. Abrir la herramienta "Administrador del Servidor"
 - 2. Ir a "Roles" → "Agregar Roles"
 - 3. En Seleccionar roles de servidor elegir "Servicios de Dominio de Active Directory" y aceptar "Agregar características requeridas"
 - 4. "Instalar"



Paso 2: Ejecutar DCPromo


- Buscar en Inicio la aplicación DCPromo y ejecutar seleccionando opciones avanzadas
- 2. Escoger la opción "Crear un dominio nuevo en un bosque existente" dentro de la opción "Bosque existente". E indicar la opción de "Crear una raíz de árbol de dominio nueva en lugar de un nuevo dominio secundario"
- 3. Indicar el nombre del dominio del bosque: "eovic.csd"
- 4. Establecer las credenciales para realizar la instalación. Usuario y contraseña del administrador del controlador de domino del dominio del que éste será secundario
- 5. Escribir el nombre del dominio para el nuevo árbol de dominio: yaeo.csd
- 6. Establecer el nombre NetBIOS del dominio: aceptamos la sugerencia
- Seleccionar el sitio para el nuevo dominio, seleccionar la única opción disponible
- 8. Aceptar la instalación de servidor DNS
- Aceptar las rutas propuestas para la ubicación de la BBDD, archivos de registro y SYSVOL
- 10. Introducir la contraseña para lanzar proceso de recuperación
- 11. Lanzar la instalación tras mostrar el resumen



- ▶ Paso 3: Reiniciar el ordenador
 - I. Tras el reinicio el bosque tendrá un nuevo árbol cuya raíz será el dominio yaeo.csd.



Agregar un miembro al dominio





Agregar un miembro al dominio

- I. Ir a "Panel de control" → "Sistema y Seguridad" → "Sistema"
- 2. Elegir "Cambiar Configuración" en el apartado "Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo"
- 3. Pulsar el botón "Cambiar"
- 4. Elegir formar parte de un dominio e indicar el nombre de dicho dominio
- Es necesario suministrar las credenciales del administrador del dominio
- 6. Reiniciar el ordenador



- Hemos creado un bosque de dominios de Active Directory.
- Hemos instalado cuatro controladores de dominio, ilustrando así las cuatro formas posibles de instalar un controlador de dominio.
- Por último, hemos visto cómo agregar un ordenador miembro a un dominio.