



## SEZIONE 1: PRINCIPI DI SICUREZZA & AVVIO A FREDDO

**Architettura Zero-Persistence:** AEGIS funziona esclusivamente in memoria volatile (RAM). Nessuna chiave, cronologia chat o file di cache viene mai scritta sulla memoria locale. Alla chiusura dell'applicazione o allo spegnimento del dispositivo, tutti i dati di sessione vengono distrutti definitivamente.

### Meccanismo di Sblocco & PIN Dinamico:

#### Chiave Principale (Accesso Reale)

Codice PIN dinamico di sessione  
definito dall'operatore.

#### Codice di Costrizione (PIN Civetta)

QUALSIASI altro PIN valido apre  
una falsa dashboard ("Note").

#### Codice di Panico (Kill Switch)

0000 (o errori ripetuti) – Svuota  
la RAM e chiude l'app.

- Protezione Anti-Cattura (FLAG\_SECURE):** Blocca a livello hardware gli screenshot, le registrazioni video e nasconde l'anteprima dell'app nella schermata delle app recenti di Android.
- Timeout di Inattività:** Dopo 3 minuti senza interazione dell'utente, la memoria RAM allocata viene svuotata automaticamente e l'applicazione si chiude.

## SEZIONE 2: SCAMBIO CHIAVI & CONNESSIONE P2P

**Identità Effimera:** La tua identità di rete è definita da una Chiave Pubblica effimera (Ed25519/X25519) generata in RAM.

### Stabilire una Connessione:

- Di Persona:** Tocca **IL MIO CODICE QR**. Il tuo contatto tocca **SCANSIONA CODICE QR** per avviare l'handshake E2EE.
- A Distanza:** Tocca **COPIA LA MIA CHIAVE** e inviala tramite un canale secondario. Il destinatario la incolla in "Chiave Pubblica del Destinatario" e tocca **CONNETTI PEER**.

### SEZIONE 3: COMMUTATORE DI TRASPORTO DI RETE

- **Tor v3 Integrato (Massimo Anonimato):** Avvia un servizio nascosto `.onion` locale. Nasconde il tuo indirizzo IP e supera i firewall restrittivi.
- **WAN Diretto (P2P Rapido / DHT):** Stabilisce connessioni dirette dispositivo-dispositivo tramite Kademlia DHT/STUN per la massima velocità.
- **Offline / Locale (LAN / Bluetooth):** Funziona senza connessione Internet tramite Wi-Fi locale o rete Bluetooth Mesh per incontri di persona.
- **Ibrido / Auto (Salto di Frequenza):** Failover dinamico tra i trasporti con rilevamento attivo della censura e attivazione automatica dei bridge Snowflake / WebRTC.

### SEZIONE 4: MODULO STEGANOGRAFICO & EMERGENZA

- **Nascondere una Chiave nel Testo:** Inserisci una chiave o un messaggio nel modulo steganografico e clicca su **ANNEGA CHIAVE IN UNA POESIA** per camuffarla in un testo innocuo.
- **Estrarre una Chiave:** Incolla il testo steganografico ricevuto e clicca su **ESTRAI CHIAVE DAL TESTO** per caricare automaticamente il peer.
- **Distruzione Immediata:** Nel pannello di sicurezza, tocca **EPURAZIONE RAM IMMEDIATA (KILL SWITCH)** per svuotare la memoria e terminare il processo senza lasciare tracce.

**SCOPRI AEGIS-P2P (IT)**

<https://it.aresmaxima.com/aegis-p2p/>