## Datenbanken 2

### Einführung, Physische Datenorganisation

#### Nikolaus Augsten

nikolaus.augsten@sbg.ac.at FB Computerwissenschaften Universität Salzburg



WS 2018/19

Version 9. Oktober 2018

# Inhalt

- Einführung
- 2 Speichermedien
- Speicherzugriff
- 4 Datei Organisation

# Inhalt

- Einführung
- 2 Speichermedien
- Speicherzugriff
- 4 Datei Organisation

# Alle Infos zu Vorlesung und Proseminar:


http://dbresearch.uni-salzburg.at/teaching/2018ws/db2/



### Was erwartet Sie inhaltlich?

- Datenbanken 1: Logische Ebene
  - Konzeptioneller Entwurf (ER)
  - Relationale Algebra
  - SQL
  - Relationale Entwurfstheorie
- Datenbanken 2: Physische Ebene
  - Wie baue (programmiere) ich ein Datenbanksystem?
    - Daten müssen physisch gespeichert werden
    - Datenstrukturen und Zugriffs-Algorithmen müssen gefunden werden
    - SQL-Anfragen müssen in ausführbare Programme umgesetzt werden
  - Es geht um Effizienz (schneller ist besser)

# Die ANSI/SPARC Drei-Ebenen Architektur



# Inhaltsübersicht Datenbanksysteme

#### 1. Physische Datenorganisation

- Speichermedien, Dateiorganisation
- Kapitel 7 in Kemper und Eickler
- Chapter 10 in Silberschatz et al.

#### 2. Indexstrukturen

- Sequentielle Dateien,  $B^+$  Baum, Statisches Hashing, Dynamisches Hashing, Mehrere Suchschlüssel, Indizes in SQL
- Kapitel 7 in Kemper und Eickler
- Chapter 11 in Silberschatz et al.

### 3. Anfragebearbeitung

- Effiziente Implementierung der (relationalen) Operatoren
- Kapitel 8 in Kemper und Eickler
- Chapter 12 in Silberschatz et al.

### 4. Anfrageoptimierung

- Äquivalenzregeln und Äquivalenzumformungen, Join Ordnungen
- Kapitel 8 in Kemper und Eickler
- Chapter 13 in Silberschatz et al.

## Inhalt

- Einführung
- 2 Speichermedien
- Speicherzugriff
- 4 Datei Organisation

- Verschiedene Arten von Speichermedien sind für Datenbanksysteme relevant.
- Speichermedien lassen sich in Speicherhierarchie anordnen.
- Klassifizierung der Speichermedien nach:
  - Zugriffsgeschwindigkeit
  - Kosten pro Dateneinheit
  - Verlässlichkeit
    - Datenverlust durch Stromausfall oder Systemabsturz
    - Physische Fehler des Speichermediums
  - Flüchtige vs. persistente Speicher
    - Flüchtig (volatile): Inhalt geht nach Ausschalten verloren
    - Persistent (non-volatile): Inhalt bleibt auch nach Ausschalten

- Cache
  - flüchtig
  - am schnellsten und am teuersten
  - von System Hardware verwaltet

- Hauptspeicher (RAM)
  - flüchtig
  - schneller Zugriff (x0 bis x00 ns; 1 ns =  $10^{-9}$ s)
  - meist zu klein (oder zu teuer) um gesamte Datenbank zu speichern
    - mehrere GB weit verbreitet
    - Preise derzeit ca. 7.5 EUR/GB (DRAM)

- Flash memory (SSD)
  - persistent
  - lesen ist sehr schnell (x0 bis x00  $\mu$ s; 1  $\mu$ s = 10<sup>-6</sup>s)
  - hohe sequentielle Datentransferrate (bis 500 MB/s)
  - nicht-sequentieller Zugriff nur ca. 25% langsamer
  - Schreibzugriff langsamer und komplizierter
    - Daten können nicht überschrieben werden, sondern müssen zuerst gelöscht werden
    - nur beschränkte Anzahl von Schreib/Lösch-Zyklen sind möglich
  - Preise derzeit ca. 0.2 EUR/GB
  - Speichermedien: NAND Flash Technologie (Firmware: auch NOR)
  - weit verbreitet in Embedded Devices (z.B. Digitalkamera)
  - auch als EEPROM bekannt (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)

#### Festplatte


- persistent
- Daten sind auf Magnetscheiben gespeichert, mechanische Drehung
- sehr viel langsamer als RAM (Zugriff im ms-Bereich; 1 ms =  $10^{-3}$ s)
- sequentielles Lesen: 25–100 MB/s
- billig: Preise teils unter 30 EUR/TB
- sehr viel mehr Platz als im Hauptspeicher; derzeit x00 GB 14 TB
- Kapazitäten stark ansteigend (Faktor 2 bis 3 alle 2 Jahre)
- Hauptmedium für Langzeitspeicher: speichert gesamte Datenbank
- für den Zugriff müssen Daten von der Platte in den Hauptspeicher geladen werden
- direkter Zugriff, d.h., Daten können in beliebiger Reihenfolge gelesen werden
- Diskette vs. Festplatte

- Optische Datenträger
  - persistent
  - Daten werden optisch via Laser von einer drehenden Platte gelesen
  - lesen und schreiben langsamer als auf magnetischen Platten
  - sequentielles Lesen: 1 Mbit/s (CD) bis 400 Mbit/s (Blu-ray)
  - verschiedene Typen:
    - CD-ROM (640 MB), DVD (4.7 bis 17 GB), Blu-ray (25 bis 129 GB)
    - write-once, read-many (WORM) als Archivspeicher verwendet
    - mehrfach schreibbare Typen vorhanden (CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM)
  - Jukebox-System mit austauschbaren Platten und mehreren Laufwerken sowie einem automatischen Mechanismus zum Platten wechseln – "CD-Wechsler" mit hunderten CD, DVD, oder Blu-ray disks

#### Band


- persistent
- Zugriff sehr langsam, da sequentieller Zugriff
- Datentransfer jedoch z.T. wie Festplatte (z.B. 120 MB/s, komprimiert 240MB/s)
- sehr hohe Kapazität (mehrere TB)
- sehr billig (ab 10 EUR/TB)
- hauptsächlich für Backups genutzt
- Band kann aus dem Laufwerk genommen werden
- Band Jukebox für sehr große Datenmengen
  - x00 TB (1 terabyte =  $10^{12}$  bytes) bis Petabyte (1 petabyte =  $10^{15}$  bytes)

- Speichermedien können hierarchisch nach Geschwindigkeit und Kosten geordnet werden:
- Primärspeicher: flüchtig, schnell, teuer
  - z. B. Cache, Hauptspeicher
- Sekundärspeicher: persistent, langsamer und günstiger als Primärspeicher
  - z. B. Magnetplatten, Flash Speicher
  - auch Online-Speicher genannt
- Tertiärspeicher: persistent, sehr langsam, sehr günstig
  - z. B. Magnetbänder, optischer
     Speicher
  - auch Offline-Speicher genannt




Datenbank muss mit Speichermedien auf allen Ebenen umgehen

- Meist sind Datenbanken auf magnetischen Platten gespeichert, weil:
  - die Datenbank zu groß für den Hauptspeicher ist
  - der Plattenspeicher persistent ist
  - Plattenspeicher billiger als Hauptspeicher ist
- Schematischer Aufbau einer Festplatte:



- Controller: Schnittstelle zwischen Computersystem und Festplatten:
  - übersetzt high-level Befehle (z.B. bestimmten Sektor lesen) in Hardware Aktivitäten (z.B. Disk Arm bewegen und Sektor lesen)
  - für jeden Sektor wird Checksum geschrieben
  - beim Lesen wird Checksum überprüft



#### Drei Arbeitsvorgänge für Zugriff auf Festplatte:

- Spurwechsel (seek time): Schreib-/Lesekopf auf richtige Spur bewegen
- Latenz (rotational latency): Warten bis sich der erste gesuchte Sektor unter dem Kopf vorbeibewegt
- Lesezeit: Sektoren lesen/schreiben, hängt mit Datenrate (data transfer rate) zusammen

Zugriffszeit = Spurwechsel + Latenz + Lesezeit

#### Performance Parameter von Festplatten

- Spurwechsel: gerechnet wird mit mittlerer Seek Time (=1/2 worst case seek time, typisch 2-10ms)
- Latenz:
  - errechnet sich aus Drehzahl (5400rpm-15000rpm)
  - rpm = revolutions per minute
  - Latenz [s] = 60 / Drehzahl [rpm]
  - mittlere Latenz: 1/2 worst case (2ms-5.5ms)
- Datenrate: Rate mit der Daten gelesen/geschrieben werden können (z.B. 25-100 MB/s)
- Mean time to failure (MTTF): mittlere Laufzeit bis zum ersten Mal ein Hardware-Fehler auftritt
  - typisch: mehrere Jahre
  - keine Garantie, nur statistische Wahrscheinlichkeit

- Block: (auch "Seite") zusammenhängende Reihe von Sektoren auf einer bestimmten Spur
- Interblock Gaps: ungenützter Speicherplatz zwischen Sektoren
- ein Block ist eine logische Einheit für den Zugriff auf Daten.
  - Daten zwischen Platte und Hauptspeicher werden in Blocks übertragen
  - Datenbank-Dateien sind in Blocks unterteilt
  - Block Größen: 4-16 kB
    - kleine Blocks: mehr Zugriffe erforderlich
    - große Blocks: Ineffizienz durch nur teilweise gefüllte Blocks

# Integrierte Ubung 1.1

Betrachte folgende Festplatte: Sektor-Größe B=512 Bytes, Sektoren/Spur S=20, Spuren pro Scheibenseite T=400, Anzahl der beidseitig beschriebenen Scheiben D=15, mittlerer Spurwechsel sp=30ms, Drehzahl dz=2400rpm (Interblock Gaps werden vernachlässigt).


Bestimme die folgenden Werte:

- a) Kapazität der Festplatte
- b) mittlere Zugriffszeit (1 Sektor lesen)

## Inhalt

- Einführung
- 2 Speichermedien
- Speicherzugriff
- 4 Datei Organisation

# Speicherhierarchie



# Platten Zugriff Optimieren

- Wichtiges Ziel von DBMSs: Transfer von Daten zwischen Platten und Hauptspeicher möglichst effizient gestalten.
  - optimieren/minimieren der Anzahl der Zugriffe
  - minimieren der Anzahl der Blöcke
  - so viel Blöcke als möglich im Hauptspeicher halten ( $\rightarrow$  Puffer Manager)
- Techniken zur Optimierung des Block Speicher Zugriffs:
  - 1. Disk Arm Scheduling
  - 2. Geeignete Dateistrukturen
  - 3. Schreib-Puffer und Log Disk

# Block Speicher Zugriff/1

- Disk Arm Scheduling: Zugriffe so ordnen, dass Bewegung des Arms minimiert wird.
- Elevator Algorithm (Aufzug-Algorithmus):
  - Disk Controller ordnet die Anfragen nach Spur (von innen nach außen oder umgekehrt)
  - Bewege Arm in eine Richtung und erledige alle Zugriffe unterwegs bis keine Zugriffe mehr in diese Richtung vorhanden sind
  - Richtung umkehren und die letzten beiden Schritte wiederholen

# Block Speicher Zugriff/2

- Datei Organization: Daten so in Blöcken speichern, wie sie später zugegriffen werden.
  - z.B. verwandte Informationen auf benachbarten Blöcken speichern
- Fragmentierung: Blöcke einer Datei sind nicht hintereinander auf der Platte abgespeichert
  - Gründe für Fragmentierung sind z.B.
    - Daten werden eingefügt oder gelöscht
    - die freien Blöcke auf der Platte sind verstreut, d.h., auch neue Dateien sind schon zerstückelt
  - sequentieller Zugriff auf fragmentierte Dateien erfordert erhöhte Bewegung des Zugriffsarms
  - manche Systeme erlauben das Defragmentieren des Dateisystems

# Block Speicher Zugriff/3

Schreibzugriffe können asynchron erfolgen um Throughput (Zugriffe/Sekunde) zu erhöhen

- Persistente Puffer: Block wird zunächst auf persistenten RAM (RAM mit Batterie-Backup oder Flash Speicher) geschrieben; der Controller schreibt auf die Platte, wenn diese gerade nicht beschäftigt ist oder der Block zu lange im Puffer war.
  - auch bei Stromausfall sind Daten sicher
  - Schreibzugriffe können geordnet werden um Bewegung des Zugriffsarms zu minimieren
  - Datenbank Operationen, die auf sicheres Schreiben warten müssen, können fortgesetzt werden
- Log Disk: Eine Platte, auf die der Log aller Schreibzugriffe sequentiell geschrieben wird
  - wird gleich verwendet wie persistenter RAM
  - Log schreiben ist sehr schnell, da kaum Spurwechsel erforderlich
  - erfordert keine spezielle Hardware

# Puffer Manager/1

- Puffer: Hauptspeicher-Bereich für Kopien von Platten-Blöcken
- Puffer Manager: Subsystem zur Verwaltung des Puffers
  - Anzahl der Platten-Zugriffe soll minimiert werden
  - ähnlich der virtuellen Speicherverwaltung in Betriebssystemen

# Puffer Manager/2

- Programm fragt Puffer Manager an, wenn es einen Block von der Platte braucht.
- Puffer Manager Algorithmus:
  - 1. Programm fordert Plattenblock an.
  - 2. Falls Block nicht im Puffer ist:
    - Der Puffer Manager reserviert Speicher im Puffer (wobei nötigenfalls andere Blöcke aus dem Puffer geworfen werden).
    - Ein rausgeworfener Block wird nur auf die Platte geschrieben, falls er seit dem letzten Schreiben auf die Platte geändert wurde.
    - Der Puffer Manager liest den Block von der Platte in den Puffer.
  - 3. Der Puffer Manager gibt dem anfordernden Programm die Hauptspeicheradresse des Blocks im Puffer zurück.
- Es gibt verschiedene Strategien zum Ersetzen von Blöcken im Puffer.

- LRU Strategie (least recently used): Ersetze Block der am längsten nicht benutzt wurde.
  - Idee: Zugriffsmuster der Vergangenheit benutzten um zukünfiges Verhalten vorherzusagen
  - erfolgreich in Betriebssystemen eingesetzt
- MRU Strategie: (most recently used): Ersetze zuletzt benutzten Block als erstes.
  - LRU kann schlecht für bestimmte Zugriffsmuster in Datenbanken sein,
     z.B. wiederholtes Scannen von Daten
- Anfragen in DBMSs haben wohldefinierte Zugriffsmuster (z.B. sequentielles Lesen) und das DBMS kann die Information aus den Benutzeranfragen verwenden, um zukünftig benötigte Blöcke vorherzusagen.

- Pinned block: Darf nicht aus dem Puffer entfernt werden.
  - z.B. der R-Block, bevor alle Tupel von S bearbeitet sind
- Toss Immediate Strategy: Block wird sofort rausgeworfen, wenn das letzte Tupel bearbeitet wurde.
  - z.B. der R Block sobald das letzte Tupel von S bearbeitet wurde
- Gemischte Strategie mit Tipps vom Anfrageoptimierer ist am erfolgreichsten.

Beispiel: Berechne Join mit Nested Loops

```
für jedes Tupel tr von R:

für jedes Tupel ts von S:

wenn ts und tr das Join-Prädikat erfüllen, dann ...
```

- Verschiedene Zugriffsmuster f
   ür R und S
  - ein R-Block wird nicht mehr benötigt, sobald das letzte Tupel des Blocks bearbeitet wurde; er sollte also sofort entfernt werden, auch wenn er gerade erst benutzt worden ist
  - ullet ein S-Block wird nochmal benötigt, wenn alle anderen S-Blöcke abgearbeitet sind

# Integrierte Ubung 1.2

Zwischen R (2 Blöcke) und S (3 Blöcke) soll einen Nested Loop Join ausgeführt werden. Jeder Block enthält nur 1 Tupel.

Der Puffer fasst 3 Blöcke.

Betrachte den Puffer während des Joins und zähle die Anzahl der geladenen Blöcke für folgende Puffer-Strategien:

- LRU
- MRU + Pinned Block (für aktuellen Block von R)
- MRU + Pinned Block (für aktuellen Block von R) + Toss Immediate (für abgearbeiteten Block von R)

Welche Strategie eignet sich besser?

#### Informationen für Ersatzstrategien in DBMSs:

- Zugriffspfade haben wohldefinierte Zugriffsmuster (z.B. sequentielles Lesen)
- Information im Anfrageplan um zukünftige Blockanfragen vorherzusagen
- Statistik über die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anfrage für eine bestimmte Relation kommt
  - z.B. das Datenbankverzeichnis (speichert Schema) wird oft zugegriffen
  - Heuristik: Verzeichnis im Hauptspeicher halten

## Inhalt

- Einführung
- 2 Speichermedien
- Speicherzugriff
- 4 Datei Organisation

# Datei Organisation

- Datei: (file) aus logischer Sicht eine Reihe von Datensätzen
  - ein Datensatz (record) ist eine Reihe von Datenfeldern
  - mehrere Datensätze in einem Platten-Block
  - Kopfteil (header): Informationen über Datei (z.B. interne Organisation)
- Abbildung von Datenbank in Dateien:
  - eine Relation wird in eine Datei gespeichert
  - ein Tupel entspricht einem Datensatz in der Datei
- Cooked vs. raw files:
  - cooked: DBMS verwendet Dateisystem des Betriebssystems (einfacher, code reuse)
  - raw: DBMS verwaltet Plattenbereich selbst (unabhängig von Betriebssystem, bessere Performance, z.B. Oracle)
- Fixe vs. variable Größe von Datensätzen:
  - fix: einfach, unflexibel, Speicher-ineffizient
  - variabel: komplizierter, flexibel, Speicher-effizient

# Fixe Datensatzlänge/1

- Speicheradresse: i-ter Datensatz wird ab Byte m\*(i-1) gespeichert, wobei m die Größe des Datensatzes ist
- Datensätze an der Blockgrenze:
  - *überlappend:* Datensätze werden an Blockgrenze geteilt (zwei Blockzugriffe für geteilten Datensatz erforderlich)
  - nicht-überlappend: Datensätze dürfen Blockgrenze nicht überschreiten (freier Platz am Ende des Blocks bleibt ungenutzt)
- mehrere Möglichkeiten zum Löschen des *i*-ten Datensatzes:
  - (a) verschiebe Datensätze i + 1, ..., n nach i, ..., n 1
  - (b) verschiebe letzten Datensatz im Block nach i
  - (c) nicht verschieben, sondern "Free List" verwalten

record 0	A-102	-102 Perryridge	
record 1	A-305	Round Hill	350
record 2	A-215	Mianus	700
record 3	A-101	Downtown	500
record 4	A-222	Redwood	700
record 5	A-201	Perryridge	900
record 6	A-217	Brighton	750
record 7	A-110	Downtown	600
record 8	A-218	Perryridge	700

# Fixe Datensatzlänge/2


- Free List:
  - speichere Adresse des ersten freien Datensatzes im Kopfteil der Datei
  - freier Datensatz speichert Pointer zum nächsten freien Datensatz
  - → der Speicherbereich des gelöschten Datensatzes wird für Free List Pointer verwendet
- Beispiel: Free List nach löschen der Datensätze 4, 6, 1 (in dieser Reihenfolge)

				_	
header			_		
record 0	A-102	Perryridge	400		
record 1					
record 2	A-215	Mianus	700		
record 3	A-101	Downtown	500	\	
record 4				$\leftarrow$	
record 5	A-201	Perryridge	900	i )/	ㅗ
record 6					
record 7	A-110	Downtown	600	`	
record 8	A-218	Perryridge	700		


# Variable Datensatzlänge/1

- Warum Datensätze mit variabler Größe?
  - Datenfelder variabler Länge (z.B., VARCHAR)
  - verschiedene Typen von Datensätzen in einer Datei
  - Platz sparen: z.B. in Tabellen mit vielen null-Werten (häufig in der Praxis)
- Datensätze verschieben kann erforderlich werden:
  - Datensätze können größer werden und im vorgesehenen Speicherbereich nicht mehr Platz haben
  - neue Datensätze werden zwischen existierenden Datensätzen eingefügt
  - Datensätze werden gelöscht (leere Zwischenräume verhindern)
- Pointer soll sich nicht ändern:
  - alle existierenden Referenzen zum Datensatz müssten geändert werden
  - das wäre kompliziert und teuer
- Lösung: Slotted Pages (TID-Konzept)


- Slotted Page:
  - Kopfteil (header)
  - freier Speicher
  - Datensätze
- Kopfteil speichert:
  - Anzahl der Datensätze
  - Ende des freien Speichers
  - Größe und Pointer auf Startposition jedes Datensatzes



- TID: Tuple Identifier besteht aus
  - Nummer des Blocks (page ID)
  - Offset des Pointers zum Datensatz
- Datensätze werden nicht direkt adressiert, sondern über TID




- Verschieben innerhalb des Blocks:
  - Pointer im Kopfteil wird geändert
  - TID ändert sich nicht



Page 4711

- Verschieben zwischen Blöcken:
  - Datensatz wird ersetzt durch Referenz auf neuen Block, welche nur intern genutzt wird
  - Zugriff auf Datensatz erfordert das Lesen von zwei Blöcken
  - TID des Datensatzes ändert sich nicht
  - weitere Verschiebungen modifizieren stets die Referenz im ursprünglichen Block (d.h. es entsteht keine verkettete Liste)



#### Organisation von Datensätzen in Dateien/1

Verschiedene Ansätze, um Datensätze in Dateien logisch anzuordnen (primary file organisation):

- Heap Datei: ein Datensatz kann irgendwo gespeichert werden, wo Platz frei ist, oder er wird am Ende angehängt
- Sequentielle Datei: Datensätze werden nach einem bestimmten Datenfeld sortiert abgespeichert
- Hash Datei: der Hash-Wert für ein Datenfeld wird berechnet; der Hash-Wert bestimmt, in welchem Block der Datei der Datensatz gespeichert wird

Normalerweise wird jede Tabelle in eigener Datei gespeichert.

# Organisation von Datensätzen in Dateien/2

- Sequentielle Datei: Datensätze nach Suchschlüssel (ein oder mehrere Datenfelder) geordnet
  - Datensätze sind mit Pointern verkettet
  - gut für Anwendungen, die sequentiellen Zugriff auf gesamte Datei brauchen
  - Datensätze sollten soweit möglich nicht nur logisch, sondern auch physisch sortiert abgelegt werden
- Beispiel: Konto(KontoNr, FilialName, Kontostand)

record 0	A-217	Brighton	750	
record $1$	A-101	Downtown	500	
record 2	A-110	Downtown	600	$\rightarrow$
record 3	A-215	Mianus	700	$\rightarrow$
record 4	A-102	Perryridge	400	<b>X</b>
record 5	A-201	Perryridge	900	<b>X</b>
record 6	A-218	Perryridge	700	
record 7	A-222	Redwood	700	$\perp$
record 8	A-305	Round Hill	350	

# Organisation von Datensätzen in Dateien/3

- Physische Ordnung erhalten ist schwierig.
- Löschen:
  - Datensätze sind mit Pointern verkettet (verkettete Liste)
  - gelöschter Datensatz wird aus der verketteten Liste genommen
  - → leere Zwischenräume reduzieren Datendichte
- Einfügen:
  - finde Block, in den neuer Datensatz eingefügt werden müsste
  - falls freier Speicher im Block: einfügen
  - falls zu wenig freier Speicher:
     Datensatz in Überlauf-Block (overflow block) speichern
  - → Tabelle sortiert lesen erfordert nicht-sequentiellen Blockzugriff

A-217 Brighton 750 record 0 A-101 Downtown record 1 500 600 record 2 | A-110 Downtown record 3 A-215 700 Mianus Perryridge 400 record 4 A-102 Perryridge record 5 | A-201 900 Perryridge record 6 | A-218 700 700 record 7 | A-222 Redwood 350 record 8 A-305 Round Hill A-888 North Town 800

 Datei muss von Zeit zu Zeit reorganisiert werden, um physische Ordnung wieder herzustellen

# Datenbankverzeichnis/1

- Datenbankverzeichnis (Katalog): speichert Metadaten
  - Informationen über Relationen
    - Name der Relation
    - Name und Typen der Attribute jeder Relation
    - Name und Definition von Views
    - Integritätsbedingungen (z.B. Schlüssel und Fremdschlüssel)
  - Benutzerverwaltung
  - Statistische Beschreibung der Instanz
    - Anzahl der Tupel in der Relation
    - häufigste Werte
  - Physische Dateiorganisation
    - wie ist eine Relation gespeichert (sequentiell/Hash/...)
    - physischer Speicherort (z.B. Festplatte)
    - Dateiname oder Adresse des ersten Blocks auf der Festplatte
  - Information über Indexstrukturen

# Datenbankverzeichnis/2

- Physische Speicherung des Datenbankverzeichnisses:
  - spezielle Datenstrukturen für effizienten Zugriff optimiert
  - Relationen welche bestehende Strategien für effizienten Zugriff nutzen
- Beispiel-Relationen in einem Verzeichnis (vereinfacht):
  - RELATION-METADATA(<u>relation-name</u>, number-of-attributes, storage-organization, location)
  - ATTRIBUTE-METADATA(<u>attribute-name</u>, <u>relation-name</u>, domain-type, position, length)
  - USER-METADATA(<u>user-name</u>, encrypted-password, group)
  - INDEX-METADATA(<u>index-name</u>, <u>relation-name</u>, index-type,index-attributes)
  - VIEW-METADATA(view-name, definition)
- PostgreSQL (ver 9.3): mehr als 70 Relationen: http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/catalogs-overview.html