

Laboratório de Redes de Computadores com Cisco Packet Tracer

ATIVIDADE FINAL

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Usando o Cisco Packet Tracer	4
1.1.1	Exercício	4
2	Criação de redes simples – <i>Cross-over, hub e switch</i>	5
2.1	Conexão direta entre computadores	5
2.1.1	Verificação da conexão entre os componentes	6
2.1.2	Exercício	7
2.2	Conexão de vários computadores com um <i>hub</i>	7
2.2.1	Troca de dados entre os computadores	7
2.3	Conexão de vários computadores com um <i>switch</i>	9
2.3.1	Exercício	9
3	Criação de redes locais	10
3.1	Topologia da Rede local	10
3.2	Configuração do roteador sem fio com DHCP	11
3.2.1	Configuração dos <i>laptops</i> para conectar ao roteador sem fio	13
3.3	Configuração dos PCs e da impressora com o <i>switch</i>	13
3.3.1	Exercícios	14
4	Redes locais virtuais	15
4.1	Topologia das VLANs	16
4.1.1	Exercício	17
4.2	Configuração das VLANs	17
4.2.1	Exercício	19
5	Redes de longa distância	20
5.1	Conexão da rede local a um roteador	21
5.1.1	Configuração dos roteadores para conexão com a LAN	21
5.2	Conexão dos roteadores entre si	22
5.2.1	Exercício	25

5.3	Configuração de roteadores com DHCP	25
5.3.1	Exercício	26
6	Segurança com <i>firewall</i>	27
6.1	Configuração inicial do laboratório	28
6.1.1	Exercício	28
6.2	Configuração do <i>Domain Name Service</i>	29
6.2.1	Exercício	29
6.3	Funcionamento básico do <i>firewall</i>	30
6.4	Configuração do <i>firewall</i>	30
6.4.1	Exercício	31
7	Rede Privada Virtual	33
7.1	Algoritmos e protocolos no IPsec	33
7.2	Negociações no VPN	34
7.3	Configuração inicial do laboratório	34
7.3.1	Exercício	36
7.4	Configurando uma VPN com IPsec	36
7.4.1	Exercício	40
	Epílogo	41
	Licença de uso	42

Capítulo 1

Introdução

O objetivo deste texto é propor algumas atividades práticas para a consolidação dos conceitos abordados na disciplina Redes.

1. Acesse o site <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>
2. Agora, você deve cadastrar-se no site.
 - 2.1. No canto superior direito, clique na opção “*login*”.
 - 2.2. Na parte inferior da nova página, Registre-se.
3. Após cadastrado e já na sua área, clique na opção “Recursos” e, em seguida, “Baixar o Packet Tracer”.
4. No final da nova página carregada, escolha a versão mais adequada para o sistema operacional que você utilizará.

1.1 Usando o Cisco Packet Tracer

Se a instalação aconteceu corretamente, execute o Cisco Packet Tracer. A tela inicial do software deve ser parecida com aquela ilustrada na Figura 1.1. Note que há duas visões possíveis para a rede que montaremos ou simular: a visão lógica (*Logical*) e a visão física (*Physical*). Ao longo do tutorial, nós nos concentraremos na visão lógica.




Figura 1.1: Tela inicial do Cisco Packet Tracer.

Ainda na tela da Figura 1.1, na parte de baixo, à esquerda, note que temos vários elementos para as redes de comunicação. Esses elementos vão desde dispositivos internos da rede (*Network Devices*) até dispositivos finais (*End Devices*), incluindo os elementos para as conexões (cabearamento). Utilizaremos esses elementos nos exercícios ao longo deste tutorial.

1.1.1 Exercício

Como exercício, familiarize-se com os elementos que compõem uma rede de computadores. Usando o Cisco Packet Tracer, tente identificar os seguintes elementos:

- Roteadores, *switches* e *hubs*.
- PCs, *notebooks* e servidores.
- Dispositivos para internet das coisas (por exemplo, um detector de monóxido de carbono *on-line*).
- Cabo coaxial, cabo de cobre (par trançado), cabo de cobre *cross-over*, fibra óptica.

Capítulo 2

Criação de redes simples – *Cross-over, hub e switch*

Neste capítulo, veremos como criar uma rede bem simples, de um computador para outro (um *notebook*) de uma forma direta na Seção 2.1. Depois, vamos criar uma pequena rede local (*Local Area Network* – LAN) um pouco mais complexa, com mais computadores conectados.

Para as redes mais complexas vamos usar, primeiro, um *hub*, para implementar a topologia barramento na Seção 2.2. Depois, usando um *switch*, implementemos a topologia estrela na Seção 2.3. Não esqueça de executar o Cisco Packet Tracer para realizar os exercícios a seguir.

2.1 Conexão direta entre computadores

Para estabelecer uma conexão direta entre dois computadores, precisamos criar um ambiente com dois desses dispositivos (um PC e um *laptop*) e um cabo *cross-over*. Para tanto, execute os passos a seguir.

1. Adicione um PC e um *laptop* (*End Devices*) no seu ambiente, arrastando os respectivos ícones para a área em branco.
2. Dentre as conexões (*Connections*), selecione um cabo *cross-over*; depois, ligue o PC ao *laptop*.
 - 2.1. Ao estabelecer a conexão, escolha a interface física “*Fast ethernet*” em ambos os dispositivos.

A Figura 2.1 mostra como deve ficar a tela no Cisco Packet Tracer após a realização desse primeiro passo. Note que os triângulos verdes próximos a cada dispositivo indicam que eles estão conectados.




Figura 2.1: Conexão direta com cabo *cross-over*.

Vamos agora realizar uma configuração estática básica para a conexão desses computadores. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Clique no dispositivo.
2. Na parte superior da nova janela aberta, clique na opção *Desktop*.
3. Selecione o ícone em que está escrito *IP Configuration*.
4. Na caixa de texto em que está escrito *IPv4 Address*, informe o endereço IP do dispositivo (veja quais são a seguir).

Nesse caso, utilizaremos o IP `10.0.0.5` para o PC e o IP `10.0.0.6` para o *laptop*. Perceba que, após a inserção do endereço IP, a máscara `255.0.0.0` é automaticamente inserida também.

2.1.1 Verificação da conexão entre os componentes

Vejamos agora se ambos os componentes conseguem trocar dados. Para isso utilizaremos o comando `ping`. execute os passos a seguir:

1. Clique em um dos dispositivos (por exemplo, o PC).
2. Na parte superior da nova janela aberta, clique na opção *Desktop*.

3. Selecione o ícone em que está escrito *Command Prompt*.
4. Execute o comando a seguir e veja o resultado.

```
$ ping 10.0.0.6
```

2.1.2 Exercício

Repita o mesmo procedimento anterior, dessa vez para o *laptop*. Não esqueça que, nesse caso, você deve informar para o comando `ping` o endereço IP do PC (10.0.0.5).

Apenas como ilustração, tente informar um endereço IP de um dispositivo que não existe ainda nessa rede (por exemplo, 10.0.0.7).

2.2 Conexão de vários computadores com um *hub*

Criaremos uma pequena rede local com três computadores (PCs), interligados por um *hub*. Essa rede formará uma topologia do tipo barramento. Para tanto, execute os passos a seguir.

1. Adicione três PCs no seu ambiente, arrastando os respectivos ícones para a área em branco.
2. Adicione um *hub* (*Network Device*) no seu ambiente.
3. Dentre as conexões, selecione um cabo de cobre (par trançado); depois, ligue cada um dos PCs ao *hub*.
 - 3.1. Ao estabelecer a conexão, escolha a interface física “*Fast ethernet*” em ambos os dispositivos.
4. Configure os endereços IP de cada um dos PCs (10.0.0.5, 10.0.0.6 e 10.0.0.7) e a máscara 255.0.0.0.

Feita a configuração, verifique usando o comando `ping`, se todos os computadores estão acessíveis, um a partir do outro. Para isso, use o procedimento da Seção 2.1.1. A Figura 2.2 ilustra a topologia criada.

2.2.1 Troca de dados entre os computadores

Veremos agora a troca de dados entre os nós (computadores) de uma rede. Chamaremos esses dados de *Protocol Data Unit* (PDU). Na verdade, a PDU é a unidade básica de troca entre entidades que se comunicam usando um protocolo de rede específico.




Figura 2.2: Topologia de barramento com hub.

Para simular o envio de PDUs usando a topologia de barramento, executaremos os seguintes passos.

1. Selecione uma PDU simples, representada pelo ícone  na barra de ferramentas. Você verá que o ponteiro do *mouse* mudou para o mesmo ícone. Agora, você determinará a origem e o destino do PDU.
 - 1.1. Leve o ponteiro do *mouse* a um dos PCs (por exemplo, o PC0) e clique sobre ele. Essa será a origem.
 - 1.2. Depois, leve o ponteiro do *mouse* a outro dos PCs (por exemplo, o PC2) e clique sobre ele. Esse será o destino.
2. Terminados os passos anteriores, vamos à simulação. Clique no botão de simulação (*Simulation*) no canto inferior direito.
3. Na nova janela que se abrir, clique no ícone *play*  para rodar a simulação e observe o que acontece.
 - 3.1. Note que o PDU saiu da origem e foi encaminhado para todos os nós da rede. Porém, apenas o nó de destino confirmou seu reconhecimento (*acknowledge*).
 - 3.2. O PDU de reconhecimento também foi enviado a todos os nós, mas apenas o nó destino o recebeu corretamente. Os demais nós descartaram a PDU que não era para eles.

2.3 Conexão de vários computadores com um *switch*

Agora, substituiremos o *hub* por um *switch*, para criar uma rede local com topologia estrela. Execute os passos a seguir.

1. Remova o *hub*, clicando no ícone  na barra de ferramentas e, em seguida, clicando sobre o *hub*.
2. No canto inferior esquerdo, dentre os dispositivos de rede (*Network Devices*), selecione os *switches*. Dentre os *switches*, selecione o 2960.
3. Agora, para cada um dos computadores, usando os cabos par trançados, execute os seguintes passos:
 - 3.1. Ligue a interface *Fast Ethernet* do computador à interface *Fast Ethernet0/?* do *switch*. Note que o 0 significa a VLAN 0. No lugar da ‘?’, substitua por um número diferente (indicando que é outra interface do *switch*).
 - 3.2. Aguarde um tempo até que o *switch* resolva todas as conexões.
 - 3.3. Verifique se os computadores continuam com os mesmos endereços IP configurados (10.0.0.5, 10.0.0.6 e 10.0.0.7) e máscara 255.0.0.0.
 - 3.4. Verifique se todos os computadores estão visíveis entre si com o comando [ping](#).

Após concluída a configuração, repita a simulação descrita na Seção 2.2.1.

2.3.1 Exercício

Terminada as simulações nas Seções 2.2 e 2.3, quais foram as diferenças entre ambas as simulações? O que acontece com as PDUs original e *acknowledge* nas redes? Por que dizemos que uma rede local interligada com um *switch* tem uma topologia estrela?

Capítulo 3

Criação de redes locais

Agora que já conhecemos como criar uma rede simples, criaremos uma rede local um pouco mais complexa. Essa rede local terá componentes cabeados e componentes sem fio (*wireless*). Além disso, introduziremos o uso do *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP). O DHCP é um protocolo de serviço TCP/IP que oferece configuração dinâmica de terminais, com a atribuição dinâmica de endereços IP e máscara de sub-rede, *gateway* padrão, número IP de um ou mais servidores DNS e sufixos de pesquisa do DNS, entre outras informações.

3.1 Topologia da Rede local

Na topologia que criaremos, ilustrada na Figura 3.1, utilizaremos os seguintes equipamentos:

- Quatro PCs, três *laptops* e uma impressora.
- Um *switch* (2960-24T) que vai conectar três dos cinco PCs e a impressora.
- Um roteador sem fio (*wireless router* WRT300N) para conectar dois dos cinco PCs e os *laptops* (sem fio).

Agora, configuraremos essa rede local para os equipamentos usarem o DHCP para configuração automática dos seus endereços. Lembrando que a impressora deve ter um IP fixo (192.168.0.10) e os demais equipamentos devem ter endereços dinâmicos atribuídos pelo DHCP.

Antes de começar, verifique se o cabeamento entre o *switch* e o roteador sem fio é feito com um cabo *cross-over*. Certifique-se também que os *laptops* tenham placas para rede sem fio. Eles devem usar o módulo PT-LAPTOP-NM-1W-AC. Para instalar esse módulo (placa de rede) em um *laptop*, execute os passos a seguir e observe a Figura 3.2:




Figura 3.1: Topologia para rede local com DHCP.

1. Clique sobre o ícone do *laptop*.
2. Na aba *Physical*, você verá o perfil do *laptop*. Desligue o equipamento, clicando no botão de liga/desliga (no canto esquerdo inferior da figura do *laptop*).
3. Arraste a placa de rede para a lista de módulos no canto esquerdo.
4. Na lista de módulos, selecione o módulo PT-LAPTOP-NM-1W-AC e arraste para o local onde estava a placa de rede no *laptop*.

3.2 Configuração do roteador sem fio com DHCP

Em redes sem fio, a utilização do DHCP é geralmente necessária, pois muitas vezes, há vários equipamentos que vão se ligar a essa rede. Assim, os equipamentos poderão ter suas configurações realizadas automaticamente. Realizaremos a seguir a configuração do DHCP no próprio roteador sem fio WRT300N. Os passos são os seguintes:

1. Clique sobre o ícone do roteador sem fio WRT300N.
2. Na aba GUI, você verá a configuração inicial. Certifique-se que está na aba *Setup* e com a opção *Automatic Configuration – DHCP* em tela.
3. Identifique o IP Address do roteador. Ele já deve estar com o endereço IP 198.0.0.1 e máscara 255.255.255.0.




Figura 3.2: Perfil do *laptop* para substituição da placa de rede sem fio.

4. Confirme que o DHCP server está habilitado (*Enable*).
5. Agora, defina o endereço IP inicial (por padrão se inicia em 100) e o número máximo de usuários. Com isso, todos os novos usuários terão seus IPs a partir do endereço especificado.

Não esqueça de clicar no botão *Save Settings* na parte inferior da tela. Use a barra de rolagem para descer até o final da tela.

O próximo passo é a definição do nome do roteador. Para isso, clique na aba *Wireless* e, na definição do *Network Name* (SSID), informe o nome para a sua rede sem fio. Nesse exemplo, usaremos o nome “RedeSemFio” (sem aspas). A propósito, a sigla SSID significa *Service Set Identifier*. Clique no botão *Save Settings* na parte inferior da tela.

Agora definiremos algumas informações sobre a segurança no roteador sem fio. Para isso, clique na aba *Wireless Security* (bem abaixo da opção *Security*). Em seguida, na caixa de opções *Security Mode*,

selecione a opção **WPA2 Personal**. Mantenha todas as configurações padrão, mas especifique uma senha. Note que essa é a senha que os dispositivos utilizarão para ingressar na sua rede sem fio.

O ideal é que a senha seja bastante complexa para aumentar a segurança. Mas, por simplicidade, definiremos uma senha fácil “Password123” (sem aspas). Note que há diferenças entre as letras minúsculas e maiúsculas. Clique no botão *Save Settings* na parte inferior da tela.

Note que na opção *Administration* no topo à direita estão as informações para o gerenciamento do roteador. A primeira dessas informações é a senha do roteador (*Router Password*). Trata-se da senha para acesso às configurações do roteador. O valor padrão para senha é “admin” (sem aspas). Por questões de segurança, é importante alterar.

3.2.1 Configuração dos *laptops* para conectar ao roteador sem fio

Note que os *laptops* precisam se conectar ao roteador sem fio com a nova senha. Para isso, é preciso configurar a rede sem fio de cada um dos equipamentos. Para isso, execute os passos a seguir para cada um dos *laptops*.

1. Verifique se o *laptop* está ligado.
2. Clique na aba *Config*. Depois, na lateral esquerda, clique na interface *Wireless*.
 - 2.1. No campo **SSID**, informe o nome do seu roteador sem fio: “RedeSemFio” (sem aspas).
 - 2.2. Na área *Authentication*, selecione a opção **WPA2-PSK** e, ao lado, no campo **PSK Pass Phrase** informe a senha “Password123” (sem aspas).
3. Certifique-se que na parte inferior dessa janela, na seção **IP Configuration**, está selecionado o **DHCP**.

3.3 Configuração dos PCs e da impressora com o *switch*

A instalação do *switch*, dos PCs e da impressora é bastante simples. Usando um cabo par-trançado, conecte cada um dos PCs e a impressora ao *switch*. Por sua vez, usando um cabo *cross-over*, conecte a porta **FastEthernet0/24** do *switch* ao roteador sem fio. Note que, nesse instante, todos os equipamentos estarão conectados entre si. Isso porque, por padrão, todos os equipamentos nessa simulação estão usando o DHCP.

Porém, lembre-se que optamos por definir um endereço IP fixo para a impressora (192.168.0.10). Portanto, precisamos fazer essa configuração específica. Execute os passos a seguir.

1. Clique na impressora. Depois, na janela que se abrir, clique na aba *Config*.

- 1.1. Na lateral esquerda, clique na opção FastEthernet0
2. Agora, na área IP Configuration, faça o seguinte:
 - 2.1. Selecione a opção Static.
 - 2.2. No campo IPv4 Address, informe o endereço 192.168.0.10.
 - 2.3. No campo Subnet Mask, informe o endereço 255.255.255.0.

Se tudo deu certo, toda a rede deve estar conectada.

3.3.1 Exercícios

Verifique se tudo está ok, enviando um PDU de um dos *laptops* para a impressora. A sequência de passos para envio de um PDU de um dispositivo para outro está na Página 8.

Agora, verifique se um dos PCs ligados ao *switch* consegue alcançar todos dos *laptops* da rede sem fio. Para isso, execute as seguintes tarefas:

1. Descubra os endereços IP dos três *laptops* da sua rede.
2. Em um dos PCs, entre no *prompt* de comando.
3. Para cada um dos endereços IPs dos *laptops* faça:
 - 3.1. Execute o comando **ping** para o IP daquele *laptop* escolhido.

Capítulo 4

Redes locais virtuais

As redes locais virtuais (*virtual local area networks* – VLAN) é uma rede local que, embora esteja ligada fisicamente a partir de um mesmo equipamento (*switch*, por exemplo), está segmentada logicamente em duas ou mais redes locais. Cada uma das redes locais lógicas é independente das demais, formando o que chamamos de “domínio de *broadcast*”. Neste capítulo, veremos como configurar uma VLAN usando o Cisco Packet Tracer.

Para ilustrar, consideramos que, em uma instituição exemplo (uma universidade), temos três redes lógicas diferentes, conforme apresentado na Figura 4.1. Assim, teremos uma rede lógica para docentes, outra para funcionários e uma terceira para estudantes.




Figura 4.1: VLANs diferentes em uma organização.

4.1 Topologia das VLANs

A topologia proposta para ilustrarmos a configuração de VLANs é a seguinte:

- A VLAN para docentes, de início, terá três PCs conectados e terá reservados os endereços IP das faixas 10.0.0.1 a 10.0.0.7.
- A VLAN para funcionários, de início, terá quatro PCs conectados e terá reservados os endereços IP das faixas 10.0.0.8 a 10.0.0.15.
- A VLAN para alunos, de início, terá cinco PCs conectados e terá reservados os endereços IP das faixas 10.0.0.16 a 10.0.0.24.

Note que utilizaremos apenas um *switch* de 24 portas (Modelo 2960) para estabelecer essas VLANs. Perceba também que dividimos oito endereços IPs para cada VLAN, embora não utilizaremos todos em um primeiro momento.

Antes de começar a configuração da VLAN, conecte todos os PCs ao *switch*. **Atente para a divisão das interfaces entre as VLANs.** Dessa forma, faça o seguinte:

1. Para os PCs da VLAN dos docentes:
 - 1.1. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Docente0 à interface FastEthernet0/1 do *switch*.
 - 1.2. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Docente1 à interface FastEthernet0/2 do *switch*.
 - 1.3. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Docente2 à interface FastEthernet0/3 do *switch*.
2. Para os PCs da VLAN dos funcionários:
 - 2.1. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Funcionario0 à interface FastEthernet0/8 do *switch*.
 - 2.2. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Funcionario1 à interface FastEthernet0/9 do *switch*.
 - 2.3. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Funcionario2 à interface FastEthernet0/10 do *switch*.
 - 2.4. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Funcionario3 à interface FastEthernet0/11 do *switch*.
3. Para os PCs da VLAN dos alunos:

- 3.1. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Aluno0 à interface FastEthernet0/17 do *switch*.
- 3.2. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Aluno1 à interface FastEthernet0/18 do *switch*.
- 3.3. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Aluno2 à interface FastEthernet0/19 do *switch*.
- 3.4. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Aluno3 à interface FastEthernet0/20 do *switch*.
- 3.5. Conecte a interface FastEthernet0 do PC Aluno4 à interface FastEthernet0/21 do *switch*.

Aguarde um tempo e verá que todas as comunicações estão funcionando.

4.1.1 Exercício

Agora, como teste, verifique se consegue enviar um PDU de um computador da rede alunos para a rede docentes.

Se tudo funcionou bem, perceba que todos os PCs estão em uma mesma rede local. Portanto, todos são acessíveis entre si.

4.2 Configuração das VLANs

Agora configuraremos cada uma das VLANs. Por uma questão de organização, vamos nomeá-las de VLANDocentes, VLANFuncionários e VLANAlunos, respectivamente.

Toda a configuração será feita no *switch*. Para configurar o *switch*, precisamos acessar a interface da linha de comando (*Command Line Interface* – CLI). Para isso, clique sobre o *switch* e, depois, selecione a aba CLI.

Ao selecionar a aba CLI, você estará na console de configuração do *switch*. Tecla Enter e o *prompt* com a *string* “Switch>” mostrará que está pronto para receber os comandos. Agora execute os passos a seguir.

1. Digite “enable” (sem aspas) para entrar no modo administrador. Note que o *prompt* mudou para “Switch#”.

2. Digite “configure terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global¹. Note que o *prompt* mudou para “Switch (config)#”.
3. Agora defina o número (inteiro) da VLAN que você criará. Lembre-se que a VLAN 1 é a VLAN *default*. Portanto, as demais VLANs devem começar a partir de 2. Assim, para cada VLAN, começando da VLAN 2, executaremos os passos a seguir:

- 3.1. Digite “VLAN X” (sem aspas) para entrar na configuração da VLAN X, onde X pode ser 2 (para a rede de docentes), 3 (para a rede de funcionários) ou 4 (para a rede de alunos).
- 3.2. Note que o *prompt* mudou para “Switch (config-vlan)#”. Agora digite o comando a seguir para atribuir um nome à VLAN que você está configurando. Não esqueça de substituir `nome_da_vlan` pelo nome da respectiva VLAN que você está configurando (VLANDocentes, VLANFuncionários ou VLANAlunos).

```
Switch(config-vlan)# name nome_da_vlan
```

- 3.3. Digite “exit” (sem aspas) para encerrar a configuração dessa VLAN.
4. Após terminar todas as configurações de VLANs, digite “exit” (sem aspas) para encerrá-las.
5. Verifique que todas as VLANs foram criadas com o comando a seguir:

```
Switch# show vlan brief
```

Note que as VLANs já existem, mas ainda não há interfaces (portas) atribuídas a elas.

6. Agora, atribuiremos as respectivas portas para cada VLAN. Primeiro, digite “conf term” (sem aspas) para entrar na configuração global.
7. Para cada interface, executaremos os passos a seguir. Lembre-se da divisão das interfaces que fizemos na Página 16.
 - 7.1. Digite o comando “int F0/Y” (sem aspas), substituindo o Y pelo número da interface que você quer configurar.
 - 7.2. Digite o comando “switchport access VLAN X” (sem aspas), substituindo o X pelo número da VLAN à qual você quer atribuir aquela interface.

É importante lembrar que, ao pressionar a tecla  (seta para cima), a CLI repete o último comando.

8. Após configuradas todas as interfaces, digite “end” (sem aspas) para sair. Ou, se preferir, digite  +  para voltar à raiz do CLI.
9. Use o comando “show vlan brief” (sem aspas) para verificar se a distribuição das portas (interfaces) às respectivas VLANs está ok.

¹Você também pode digitar apenas as primeiras letras do comando. Por exemplo, você poderá digitar apenas “conf term” (sem aspas) para entrar na configuração global.

10. Agora digite o comando “write” (sem aspas) para gravar as alterações.

4.2.1 Exercício

Agora, como teste, verifique se os PCs em uma VLAN são acessíveis entre si. Envie um PDU de um PC em uma VLAN para outro PC na mesma VLAN.

Depois, verifique se você consegue enviar um PDU de um PC em uma VLAN para outro PC em outra VLAN.

Capítulo 5

Redes de longa distância

Neste capítulo, vamos ligar duas redes locais para formar uma rede de longa distância (*Wide Area Network* – WAN). Para isso, as redes locais, que já estão interconectadas com *switches*, vão utilizar os roteadores para se interconectar. Utilizaremos como base a estrutura ilustrada na Figura 5.1 a seguir.




Figura 5.1: Redes locais que serão interligadas.

De início, as redes locais da esquerda e da direita, ilustrada na Figura 5.1, são compostas, cada uma, por três PCs interligados a um *switch* (Modelo 2960) com cabos par-trançados. Posteriormente, adicionaremos um roteador (modelo ISR 4331) em cada uma das redes e os interligaremos. Estamos supondo que a rede da esquerda está fisicamente em Campinas e a rede da direita está fisicamente em Limeira.

A rede da esquerda é uma rede local classe C. Portanto, os endereços IP estáticos são 192.168.0.X, onde X é substituído por 2 no PC0_0, 3 no PC0_1 e 4 no PC0_2. A máscara em todos os PCs dessa rede é 255.255.255.0.

De forma análoga, a rede da direita é uma rede local classe A. Portanto, os endereços IP estáticos são 10.0.0.X, onde X é substituído por 2 no PC1_0, 3 no PC1_1 e 4 no PC1_2. A máscara em todos os PCs dessa rede é 255.0.0.0.

Certifique-se que as redes locais estejam funcionando normalmente antes de proceder com os próximos passos.

5.1 Conexão da rede local a um roteador

Em cada uma das redes locais, adicionaremos um roteador (modelo ISR 4331) e, posteriormente, ligá-lo a sua rede local com um cabo par trançado. A ligação será feita usando a porta GigabitEthernet0/1 do *switch* à porta GigabitEthernet0/0/0 do roteador. O mesmo procedimento deverá ser feito para cada rede local. Para diferenciar os roteadores de cada rede local, vamos nomeá-los de Campinas e Limeira, respectivamente.

Note que a conexão física está estabelecida, mas ainda não há transmissão de dados entre os roteadores. Então, precisamos configurá-los.

5.1.1 Configuração dos roteadores para conexão com a LAN

Para configurar cada um dos roteadores, precisamos acessar a interface da linha de comando (CLI). Para isso, clique em um dos roteadores e, depois, selecione a aba CLI.

Uma janela aparecerá, perguntando se você quer entrar na configuração do roteador (*Would you like to enter basic management setup? [yes/no]*). Digite “no” (sem aspas) e pressione . O *prompt* com a *string* “Router>” mostrará que está pronto para receber os comandos. Agora execute os passos a seguir.

1. Digite “enable” (sem aspas) para entrar no modo administrador. Note que o *prompt* mudou para “Router#”.
2. Digite “conf terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global. Note que o *prompt* mudou para “Router (config)#”.
3. Agora defina o nome do roteador. Para isso, digite “hostname Campinas” (sem aspas) para definir o nome desse roteador. Note que para o outro roteador, você deverá atribuir outro nome (Limeira).

4. Verifique se as configurações até o momento corretas. Para isso execute os seguintes passos:

4.1. Digite “exit” (sem aspas) para sair do modo configuração.

4.2. Digite “show running-config” (sem aspas) para mostrar a configuração até o momento.

Note que o `hostname` está configurado, mas as interfaces *GigabitEthernet* não têm endereços IP atribuído a elas e também estão desligadas (`shutdown`). Vamos então, configurar a conexão entre o roteador (Campinas) à sua rede local. Para tanto, execute os próximos passos ainda na CLI.

1. Digite novamente “conf terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global.

2. Digite “interface GigabitEthernet 0/0/0” (sem aspas) para configurar a interface à qual o *switch* está conectado.

3. Atribua o IP e a máscara à essa interface com o comando a seguir:

```
Campinas(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

4. Em seguida, ligue a porta e a mantenha ligada com o comando “no shutdown” (sem aspas).

5. Por uma questão de organização, atribuiremos uma descrição para essa interface com o comando `description`. Note que, após o comando, vem a descrição daquela interface. Usaremos o comando a seguir:

```
Campinas(config-if)# description Porta LAN Campinas
```

6. Verifique se as configurações até o momento estão conformes. Para isso execute os seguintes passos:

6.1. Digite “exit” (sem aspas) duas vezes para sair do modo de configuração da interface e do modo de configuração global.

6.2. Digite “show running-config” (sem aspas) para mostrar a configuração até o momento.

Repita o mesmo procedimento para o roteador em Limeira. Note que o endereço IP do roteador será 10.0.0.1 e a máscara 255.0.0.0.

5.2 Conexão dos roteadores entre si

Depois que cada rede local está conectada ao seu respectivo roteador, conectaremos os roteadores entre si. Utilizaremos um cabo par trançado e conectaremos ambos os roteadores nas respectivas portas *GigabitEthernet0/0/1*.

É importante lembrar que teremos, conceitualmente, três redes: LAN de Campinas (192.168.0.0), a LAN de Limeira (10.0.0.0) e a WAN que interliga ambas as redes (200.100.10.0). Para a WAN, definimos que os roteadores terão os IPs 200.100.10.1 para Campinas e 200.100.10.2 para Limeira, ambas com a máscara 255.255.255.0.

Para a configuração dos roteadores, será preciso executar os passos a seguir. Faremos inicialmente no roteador que está em Campinas.

1. Entre novamente na interface da linha de comando do roteador (veja detalhes no início da Seção 5.1.1).
2. Digite “enable” (sem aspas) para entrar no modo administrador.
3. Digite “conf terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global.
4. Defina a interface que será configurada. Nesse caso, vamos usar a interface que liga este roteador ao roteador de Limeira. Use o comando a seguir:

```
Campinas(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
```

5. Atribua o IP e a máscara à essa interface e informe que a interface estará ativa com os comandos a seguir. Note que geralmente esses IP e máscara são atribuídos por uma empresa de telecomunicações, responsável pela rede de longa distância. Nesse exemplo, usaremos o IP 200.100.10.1 com a máscara 255.255.255.0.

```
Campinas(config-if)# ip address 200.100.10.1 255.255.255.0
```

```
Campinas(config-if)# no shutdown
```

6. Por uma questão de organização, atribuiremos uma descrição para essa interface com o comando `description`. Note que, após o comando, vem a descrição daquela interface. Usaremos o comando a seguir:

```
Campinas(config-if)# description Porta WAN Campinas-Limeira
```

7. Para uma configuração mais precisa, usaremos o comando `bandwidth` para estabelecer a largura de banda dessa conexão. Como é uma *Gigabit Ethernet*, estabeleceremos uma largura de banda de 125.000.000 bytes por segundo (Bps). Para isso, usamos o comando a seguir. Perceba que o valor está em *kilobytes*. Portanto, 125.000.000 bytes por segundo é 125000 *kilobytes* por segundo (KBps).

```
Campinas(config-if)# bandwidth 125000
```

8. Saia da configuração da interface com o comando “exit” (sem aspas) e configure o protocolo de roteamento *Routing Information Protocol* (RIP) com o comando a seguir. Note que poderíamos usar outros protocolos como o *Border Gateway Protocol* (BGP), *Enhanced Interior Gateway Routing Protocol* (EIGRP) ou *Open Shortest Path First* (OSPF).

```
Campinas(config)# router rip
```

- 8.1. Note que o *prompt* mudou para “Campinas(config-router)#”. Agora, informemos as três redes às quais o roteador está conectado com os comandos a seguir.

```
Campinas(config-router)# network 192.168.0.0
```

```
Campinas(config-router)# network 10.0.0.0
```

```
Campinas(config-router)# network 200.100.10.0
```

- 8.2. Volte à configuração do terminal digitando o comando `exit` e pressionando a tecla `Enter` duas vezes. Eventualmente, você poderá digitar “end” (sem aspas) ou simplesmente pressionar `Ctrl`+`Z`.

9. Note que todas essas configurações estão na memória, mas não foram salvas. Para salvá-las permanentemente, use o comando a seguir e pressione `Enter` em seguida:

```
Campinas# copy running-config startup-config
```

- 9.1. Confirme que a configuração foi salva usando o comando a seguir:

```
Campinas# show startup-config
```

Agora, basta repetir o mesmo procedimento para o roteador em Limeira. Não esqueça de substituir os endereços e máscaras das respectivas redes. A lista de comandos a serem executados no roteador de Limeira é a seguinte:

- ```
Campinas(config-if)# interface GigabitEthernet0/0/1
```
- ```
Router> enable
```
- ```
Router# conf terminal
```
- ```
Router(config)# hostname Limeira
```
- ```
Limeira(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
```
- ```
Limeira(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
```
- ```
Limeira(config-if)# no shutdown
```
- ```
Limeira(config-if)# description Porta LAN Limeira
```
- ```
Limeira(config-if)# exit
```
- ```
Limeira(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
```
- ```
Limeira(config-if)# ip address 200.100.10.2 255.255.255.0
```

- `Limeira(config-if)# no shutdown`
- `Limeira(config-if)# description Porta WAN Limeira-Campinas`
- `Limeira(config-if)# bandwidth 125000`
- `Limeira(config-if)# exit`
- `Limeira(config)# router rip`
- `Limeira(config-router)# network 192.168.0.0`
- `Limeira(config-router)# network 10.0.0.0`
- `Limeira(config-router)# network 200.100.10.0`
- `Limeira(config-router)# exit`
- `Limeira# exit`
- `Limeira# copy running-config startup-config`

Confirme que todos os computadores estão de fato conectados, executando o `ping` de um computador na rede de Limeira, para o IP de um computador que está na rede de Campinas.

### 5.2.1 Exercício

Adicione a rede atual mais uma rede Local em Piracicaba. Em seguida, adicione um roteador à rede de Piracicaba e interligue-o aos demais roteadores. Faça as devidas configurações e teste para ver se todas as redes estão alcançáveis entre si.

## 5.3 Configuração de roteadores com DHCP

Ao configurar as redes de longa distância anteriores, nós definimos um endereço IP fixo para todos os computadores. No entanto, a utilização do DHCP permitirá a adição de novos computadores à rede local, sem que seja necessário se preocupar com a configuração manual dos endereços IP.

Para isso, escolha um dos roteadores (nesse exemplo, escolheremos o roteador de Limeira), clique sobre ele e entre na CLI. Depois, execute os passos a seguir:

1. Digite “enable” (sem aspas) para entrar no modo administrador.
2. Digite “conf terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global.

3. Crie e nomeie um *pool* (agrupamento) de endereços IP que serão atribuídos pelo DHCP com o comando a seguir. Nesse caso, o nome que utilizaremos será `dhcpLimeira`.

```
Limeira(config)# ip dhcp pool dhcpLimeira
```

4. Para garantir, vamos definir a rede padrão com os comandos a seguir:

```
Limeira(dhcp-config)# network 10.0.0.0 255.0.0.0
```

```
Limeira(dhcp-config)# default-router 10.0.0.1
```

5. Agora, excluamos uma faixa de endereços IP do *pool*, que vai de `10.0.0.1` a `10.0.0.9`. Isso é necessário para garantir que o roteador e alguns outros endereços IPs não sejam atribuídos pelo DHCP. Com isso, evitamos colisões do roteador com outros IPs. Usaremos o comando a seguir:

```
Limeira(dhcp-config)# ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.9
```

6. Terminada a configuração, é preciso sair com o `exit` e depois salvar as configurações. Use o comando a seguir para salvá-las.

```
Limeira# copy running-config startup-config
```

Não esqueça de alterar as configurações de cada PC da LAN de Limeira para utilizar o DHCP ao invés de endereços IP estáticos. Para isso, para cada PC, faça o seguinte: Clique sobre o PC, depois clique na aba `Desktop` e, em seguida, em `IP Configuration`. Na Seção `IP Configuration` selecione a opção `DHCP`.

### 5.3.1 Exercício

Altere as demais LANs para usarem DHCP.

# Capítulo 6

## Segurança com *firewall*

Neste capítulo abordaremos a utilização de um *firewall* como uma ferramenta para aumentar a segurança em um servidor. Um *firewall* é um mecanismo (*hardware* ou *software*) que libera ou nega um tráfego de dados em um conjunto de endereços IP e portas lógicas. A negação ou liberação de um determinado tráfego de dados por *firewall* é estabelecido através de regras de segurança ou políticas de segurança. Assim, limita-se o tráfego a serviços bem determinados e evita que conexões desconhecidas sobrecarreguem o servidor.

Para o laboratório proposto neste capítulo, tomaremos como base a infraestrutura descrita na Figura 6.1 a seguir. O *firewall* será configurado no servidor. Além do servidor, a rede é composta por duas redes locais, cada uma delas com dois PCs interligados por um *switch* (Modelo 2960); e um roteador, que interligará ambas as redes ao servidor.




Figura 6.1: Infraestrutura exemplo para a inclusão de *firewall*.

## 6.1 Configuração inicial do laboratório

Detalharemos as configurações atuais das redes a seguir. O servidor estará em uma rede local (LAN) composta apenas por ele mesmo. Note que o servidor possui com duas interfaces de rede, uma *Gigabit Ethernet* e outra *Fast Ethernet*. Utilizaremos apenas a *Gigabit Ethernet*. O servidor terá o endereço IP 10.0.0.2 e estará na LAN 10.0.0.0, com máscara 255.0.0.0. Chamaremos essa rede de Rede 1 e o *gateway* para essa rede será o 10.0.0.1.

A Rede 2 é composta por um *switch* e dois PCs, tem endereço de rede 192.168.0.0 e máscara 255.255.255.0. O primeiro PC tem o endereço IP 192.168.0.2 e o segundo PC tem o endereço IP 192.168.0.3. Em ambos os casos, o *gateway* será o 192.168.0.1

Por sua vez, a Rede 3 é composta por um *switch* e dois PCs, tem endereço de rede 172.16.0.0 e máscara 255.255.0.0. O primeiro PC tem o endereço IP 172.16.0.2 e o segundo PC tem o endereço IP 172.16.0.3. Em ambos os casos, o *gateway* será o 172.16.0.1

Por fim, o roteador tem três interfaces *Gigabit Ethernet* para se conectar ao servidor e as outras LANs. As interfaces têm as seguintes configurações:

- A *GigabitEthernet0/0* tem endereço IP 10.0.0.1 e máscara 255.0.0.0. Essa interface será ligada ao servidor.
- A *GigabitEthernet1/0* tem endereço IP 192.168.0.1 e máscara 255.255.255.0. Essa interface será ligada ao *switch* na Rede 2.
- A *GigabitEthernet2/0* tem endereço IP 172.16.0.1 e máscara 255.255.0.0. Essa interface será ligada ao *switch* na Rede 3.

Ainda no roteador, o roteamento escolhido foi o RIP e foram adicionadas as três redes 10.0.0.0, 192.168.0.0 e 172.16.0.0.

### 6.1.1 Exercício

Dada a configuração de rede atual, verifique se você consegue o seguinte:

- Enviar um PDU de um PC na Rede 1 para a Rede 2.
- Enviar um PDU de um PC na Rede 1 para o servidor.
- Enviar um PDU do servidor para um PC na Rede 2.

Se não conseguiu, espere um pouco e tente novamente. É preciso algum tempo para as rotas estabilizarem.

## 6.2 Configuração do *Domain Name Service*

Embora não seja necessário para a utilização do *firewall*, para tornar o exemplo mais completo, vamos configurar um Sistema de Nomes de Domínio (*Domain Name System* – DNS) no próprio servidor. Basicamente, um DNS é um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para serviços ou qualquer máquina conectada à Internet, ou a uma rede local. Em suma, o servidor DNS resolverá um nome, isto é, traduzindo aquele nome em um endereço IP.

Para definir o DNS no servidor, basta seguir esses passos:

1. Clique sobre o servidor, em seguida clique na aba *Services*.
2. Na lateral esquerda, clique sobre a *string* DNS.
3. Na caixa de texto *Name*, informe o nome do domínio que você definirá. Nesse exemplo, colocamos o nome “`www.servidorft.com.br`” (sem aspas).
4. Na caixa de texto *Address*, defina o endereço IP daquele domínio que você definirá. Nesse exemplo, colocamos o endereço “`10.0.0.2`” (sem aspas). Note que é o endereço do próprio servidor, que também funcionará como servidor *web*.
5. Após preenchidos o *Name* e o *Address*, clique no botão .
6. Certifique-se que a configuração está salva, clicando no botão , e verifique se o DNS está ativo selecionado a opção *On* na parte superior.

Agora, indique, em todos os PCs, o endereço do DNS está definido. Para isso, faça o seguinte em cada PC:

1. Clique sobre o PC.
2. Selecione a aba *Config*.
3. Informe o endereço IP “`10.0.0.2`” (sem aspas) na caixa de texto *DNS Server*.

### 6.2.1 Exercício

Escolha um PC na sua rede e verifique se o servidor *Web* está ativo. Para isso, faça o seguinte:

1. Clique sobre o PC.
2. Selecione a aba *Desktop* e em seguida selecione o *Web Browser*.
3. Na caixa de texto *URL*, informe o nome do servidor “`www.servidorft.com.br`” (sem aspas).

Se deu certo, deve aparecer uma página com o título *Cisco Packet Tracer*. Repita esse procedimento em todos os PCs, para se certificar que funciona para todos.

### 6.3 Funcionamento básico do *firewall*

Cada serviço disponível na rede está vinculado a uma porta específica. Por exemplo, o serviço *web* que usa o Protocolo de Transferência de Hipertexto (*Hypertext Transfer Protocol* – HTTP) usa a porta 80; o serviço FTP, usa a porta 21; e o serviço DNS usa a porta 53. Esses serviços também utilizam protocolos específicos na camada de transporte. Esses protocolos podem ser o Protocolo de Controle de Transmissão (*Transmission Control Protocol* – TCP) ou o Protocolo de Datagrama do Usuário (*User Datagram Protocol* – UDP).

Um *firewall* permite ou nega acessos observando os protocolos utilizados, os endereços IP de origem e destino das conexões, e também as portas de origem e destino dos pacotes. Assim, as regras de segurança são estabelecidas com base nesses parâmetros.

### 6.4 Configuração do *firewall*

Agora, faremos a configuração do *firewall* no servidor. Para esse exemplo, permitiremos (*Allow*) o acesso dos PCs aos serviços DNS e *Web*. Mais a frente, no exercício, terminaremos a configuração para negar (*Deny*) o acesso dos PCs aos serviços ICMP e de transferência de arquivos (com o *file transfer protocol* – FTP). Lembrando que a negação do serviço ICMP evitará a conexão pelo comando [ping](#).

Para configurar o *firewall*, executaremos os seguintes passos:

1. Clique sobre o servidor e em seguida, clique na aba *Desktop*.
2. Clique sobre o ícone do *firewall IPv4*. Cuidado, pois também há o *firewall IPv6* que não utilizaremos neste exemplo.
3. Na seção *Service*, selecione a opção *On* para deixar esse serviço ativo.
4. Na seção *Interface*, selecione a opção *GigabitEthernet1*, isto é, a interface a qual o *firewall* observará.

5. Para permitir o serviço DNS faça o seguinte:
  - 5.1. Na caixa de opções *Action*, selecione *Allow*.
  - 5.2. Na caixa de opções *Protocol*, selecione *UDP*.
  - 5.3. Na caixa de texto *Remote IP*, preencha com o endereço IP da rede da qual virão os pacotes (nesse exemplo, a rede 192.168.0.0).
  - 5.4. Na caixa de texto *Remote Wildcard Mask*, preencha com a máscara invertida da rede da qual virão os pacotes (nesse exemplo, a máscara da rede é 255.255.255.0 e a máscara invertida – que você deverá preencher – é a 0.0.0.255).
  - 5.5. Na caixa de texto *Remote port*, preencha com a *string* any. Essa *string* informa que a porta de origem da conexão pode ser qualquer uma.
  - 5.6. Na caixa de texto *Local port*, informe a porta 53 (a porta do serviço DNS).
  - 5.7. Depois que as informações forem preenchidas, clique em .
6. Para permitir o serviço *Web* repita o procedimento do item 5, substituindo o seguinte:
  - 6.1. Substituir o protocolo (no item 5.2) por *TCP*.
  - 6.2. Substituir a *Local port* (no item 5.6), pela porta 80 (a porta do serviço *web*).

A negação dos serviços ocorre igual à liberação. A diferença é que, na caixa de opções *Action*, você deve selecionar a opção *Deny*.

### 6.4.1 Exercício

Na Seção 6.4, fizemos a configuração do *firewall* para permitir dois serviços (DNS e *web*) para a Rede 2 (192.168.0.0). Nesse exercício, termine a configuração para bloquear o protocolo ICMP e o FTP na Rede 2 e faça a configuração completa para a Rede 3 (172.16.0.0). Lembrando que o serviço FTP utiliza o protocolo TCP na camada de transporte e atua na porta 21. O serviço ICMP também utiliza o protocolo TCP na camada de transporte e atua na porta 23.

Ao final, a configuração do *firewall* deve ficar conforme a Figura 6.2. Depois que a configuração do *firewall* estiver completa, faça testes para verificar se os serviços estão realmente bloqueados e liberados.




Figura 6.2: Configuração final do *firewall* no exemplo.

# Capítulo 7

## Rede Privada Virtual

Uma rede privada virtual – ou *Virtual Private Network* (VPN) – estabelece conexões criptografadas entre computadores. De modo geral, a Internet é um ambiente aberto e compartilhado. Assim, a maioria dos dados trafega de maneira clara, isto é, qualquer pessoa que intercepte os dados consegue lê-los. Portanto, a utilização da VPN realiza a encriptação do tráfego de dados e a ocultação da identidade do transmissor e receptor. Com isso, a conexão fica mais segura.

Atualmente, as VPNs utilizam um conjunto de protocolos chamado IPsec, uma abreviação para *Internet Protocol Security*. O IPsec adiciona alguns dos principais pilares de segurança ao protocolo IP, a saber:

- Confidencialidade, ao criptografar todos os dados que trafegarão pela rede.
- Integridade, ao calcular os valores *hash* dos pacotes enviados e verificar se os valores estão íntegros ao chegarem no destino.
- Autenticação, ao validar tanto o transmissor quanto o receptor dos pacotes.
- *Anti-replay*, ao evitar que os pacotes sejam enviados em duplicata.

### 7.1 Algoritmos e protocolos no IPsec

Os principais algoritmos utilizados no IPsec são os seguintes:

- Para encriptação: *Advanced Encryption Standard* (AES), *Data Encryption Standard* (DES) ou 3DES.
- Para autenticação: *Message Digest 5* (MD5) ou família *Secure Hash Algorithms* (SHA).

- Para troca de chaves entre transmissor e receptor: família Diffie-Hellman.

Além dos algoritmos, também são usados protocolos para garantir a segurança. Os protocolos são os seguintes:

- Protocolo de Cabeçalho de Autenticação (AH), para garantir autenticidade e integridade, mas não trabalha com criptografia. Esse protocolo certifica que os pacotes de dados são de fonte confiável e não foram adulterados.
- Protocolo de Encapsulamento de Segurança (ESP), para criptografar o cabeçalho IP e o conteúdo do pacote. O protocolo ESP adiciona seu próprio cabeçalho e um *trailer* a cada pacote.
- *Security Association* (SA) é um conjunto de protocolos para negociar chaves e algoritmos de criptografia. Um dos SA mais usados é o *Internet Key Exchange* (IKE).
- *Internet Security Association and Key Management Protocol* (ISAKMP) é um protocolo para estabelecer associação de segurança (SA) e uma estrutura para autenticação e troca de chaves.

## 7.2 Negociações no VPN

Os computadores em cada lado de um túnel VPN IPsec são chamados pares IPsec. Para estabelecer um túnel VPN, os pares IPsec precisam negociar e concordar a respeito de vários parâmetros relacionados à autenticação e à criptografia.

Um computador que inicia a sequência de negociação é o iniciador e o outro é o respondente. As negociações VPN acontecem em duas fases distintas – Fase 1 e Fase 2 – definidas a seguir.

O principal objetivo da Fase 1 é configurar um canal criptografado por onde ambos os pares podem negociar a Fase 2. Quando a Fase 1 termina com sucesso, os pares passam rapidamente para as negociações da Fase 2. Caso contrário, a Fase 2 sequer é iniciada.

O objetivo das negociações da Fase 2 é que ambos os pares concordem com um conjunto de parâmetros que definem que tráfego pode passar pela VPN, além de como será a criptografia e autenticação do tráfego. Esse acordo é chamado de *Security Association* (SA).

## 7.3 Configuração inicial do laboratório

De início, consideremos que haverá três redes locais (A, B e C), interligadas por três roteadores (R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> e R<sub>3</sub>), conforme ilustra a Figura 7.1 a seguir.




Figura 7.1: Configuração inicial de uma rede que será interligada por VPN.

O roteador  $R_1$  está conectado ao roteador  $R_2$ ; e o roteador  $R_2$  está conectado ao roteador  $R_3$ . Dessa forma, todo o tráfego da Rede A para a Rede B passa, necessariamente, pelo roteador  $R_2$ .

Os computadores que estão nas redes A, B e C possuem os respectivos prefixos 192.168.10.XXX, 192.168.20.XXX e 192.168.30.XXX, todos com máscara 255.255.255.0.

A Tabela 7.1 a seguir mostra as configurações atuais dos roteadores. Note que as máscaras para as redes locais (LAN) e para redes de longa distância (WAN) em todos os roteadores são as mesmas. Além disso, o roteador  $R_2$  possui três interfaces para redes, sendo uma para rede local e duas para se conectar aos roteadores  $R_1$  e  $R_3$ . No exemplo, todas as tabelas de roteamento foram estabelecidas previamente.

Tabela 7.1: Informações sobre os roteadores.

| Roteador | Endereço IP LAN | Máscara LAN   | Endereço IP WAN          | Máscara WAN     |
|----------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| $R_1$    | 192.168.10.1    |               | 10.10.10.2               |                 |
| $R_2$    | 192.168.20.1    | 255.255.255.0 | 10.10.10.1<br>10.20.20.1 | 255.255.255.252 |
| $R_3$    | 192.168.30.1    |               | 10.20.20.2               |                 |

### 7.3.1 Exercício

Verifique se os pacotes estão trafegando por toda a rede. Tente enviar pacotes PDUs de um computador da Rede A para outro computador na Rede C. Em seguida, tente enviar pacotes da Rede B para a Rede A.

Dica: tente mais de uma vez, para que os roteadores tenham tempo de atualizar as tabelas de roteamento.

Depois, no PC-A1, entre no terminal e execute o comando “`ping 192.168.30.3`” (sem aspas) para verificar por qual caminho os pacotes trafegam até chegar no PC-C2. Guarde essa informação para comparar depois.

## 7.4 Configurando uma VPN com IPsec

Para ilustrar o processo de configuração de uma VPN com IPsec para a Fase 1, utilizaremos os parâmetros descritos na Tabela 7.2. Os valores destacados na segunda coluna serão aqueles utilizados na configuração.

Tabela 7.2: Parâmetros de Fase 1 para a criação da rede VPN exemplo.

| Parâmetro                        | Possibilidades e Escolha                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Método de distribuição de chaves | Manual ou <b>ISAKMP</b>                           |
| Algoritmo de criptografia        | DES, 3DES, ou <b>AES</b>                          |
| Algoritmo de hash                | MD5 ou <b>SHA-1</b>                               |
| Método de autenticação           | RSA ou Chaves compartilhadas ( <i>pre-share</i> ) |
| Troca de chaves                  | DH 1, DH 2 ou <b>DH 5</b>                         |
| Tempo de vida do IKESA           | Máximo <b>86400</b> segundos                      |
| Senha ISAKMP                     | <b>vpn</b>                                        |

Para o IPsec Fase 2, usaremos os parâmetros descritos na Tabela 7.3 a seguir.

Importa destacar que a VPN será estabelecida entre as redes A e C. Portanto, embora o roteador  $R_2$  esteja no meio da rota entre  $R_1$  e  $R_3$ , ele não terá enxergará aos dados na forma original. Afinal, os pacotes que passam por  $R_2$  estarão criptografados.

Para a configuração dos roteadores, será preciso executar os passos a seguir. Faremos inicialmente no roteador  $R_1$ , mas o mesmo procedimento deve ser feito no  $R_3$ . Atente para os endereços a serem estabelecidos em cada roteador.

1. Passo 1: habilitar o pacote de segurança nos roteadores (válido para  $R_1$  e  $R_3$ ).

Tabela 7.3: Parâmetros de Fase 2 para a criação da rede VPN exemplo.

| Parâmetro                           | Escolha                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do conjunto <i>transform</i>   | VPN-P2                                                                                                                                                     |
| <i>ESP Transform Encryption</i>     | esp-aes                                                                                                                                                    |
| <i>ESP Transform Authentication</i> | esp-sha-hmac                                                                                                                                               |
| Endereço IP dos pares               | Para R <sub>1</sub> : 10.20.20.2<br>Para R <sub>3</sub> : 10.10.10.2                                                                                       |
| Tráfego a ser encriptado            | Para R <sub>1</sub> : access-list 100 (fonte 192.68.10.0; dest 192.68.30.0)<br>Para R <sub>3</sub> : access-list 100 (fonte 192.68.30.0; dest 192.68.10.0) |
| Nome do Cripto Mapa                 | VPN-MAP                                                                                                                                                    |
| Estabelecimento SA                  | ipsec-isakmp                                                                                                                                               |

1.1. Entre novamente na interface da linha de comando do roteador (veja detalhes no início da Seção 5.1.1).

1.2. Digite “enable” (sem aspas) para entrar no modo administrador.

1.3. Verifique se os pacotes para segurança estão devidamente instalados. Para isso, use o comando “show version” (sem aspas) e vá até o final da página, onde haverá uma tabela com as tecnologias utilizadas no roteador. Se a linha referente à security contiver a string None, isso significa que será necessário instalar o pacote de criptografia.

1.4. Agora, digite “config terminal” (sem aspas) para entrar na configuração global.

1.5. Execute o comando a seguir para instalar o pacote de segurança. Não esqueça de aceitar os termos, digitando “yes” (sem aspas), quando solicitado.

```
Router(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
```

1.6. Salve a configuração usando os comandos a seguir. Não esqueça de pressionar  até o final.

```
Router(config)# end
```

```
Router# copy running-config startup-config
```

```
Router# reload
```

## 2. Passo 2: Identificação de tráfego no R<sub>1</sub>.

2.1. Usando os comandos a seguir, configure a ACL 100 para identificar o tráfego da Rede A no R<sub>1</sub> para a Rede C no R<sub>3</sub> como interessante. Esse tráfego interessante acionará a VPN IPsec a ser implementada quando houver tráfego entre as redes A e C. O outro tráfego originado das redes locais não será criptografado. Devido à negação implícita (*deny all*), não há necessidade de configurar uma instrução `deny ip any any`.

```
Router> enable
```

```
Router# config terminal
```

```
Router(config)# access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.30.0 0.0.0.255
```

Note que, nesse caso, estamos estabelecendo o tráfego da rede 192.168.10.0 para a rede 192.168.30.0. Note também que as máscaras estão no formato 0.0.0.255, para indicar que o tráfego poderá vir de qualquer computador nas respectivas redes locais.

3. Passo 3: Configuração da Fase 1 em R<sub>1</sub>.

3.1. Execute a seguinte sequência de comandos para configurar a Fase 1 em R<sub>1</sub>:

```
Router(config)# crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encryption aes 128
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 5
Router(config-isakmp)# exit
Router(config)# crypto-isakmp key vpn address 10.20.20.2
```

4. Passo 4: Configuração da Fase 2 em R<sub>1</sub>.

4.1. Crie o conjunto *transform* para VPN-P2 para usar esp-aes e esp-sha-hmac.

```
Router(config)# crypto ipsec transform-set VPN-P2 esp-aes esp-sha-hmac
```

4.2. Crie um cripto mapa VPN-MAP para vincular todos os parâmetros da Fase 2 juntos. Para isso, usaremos o número 10 para identificar o mapa ipsec-isakmp.

```
Router(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
Router(config-crypto-map)# description Conexao VPN para o roteador
R3
Router(config-crypto-map)# set peer 10.20.20.2
Router(config-crypto-map)# set transform-set VPN-P2
Router(config-crypto-map)# match address 100
Router(config-crypto-map)# exit
```

5. Passo 5: Configuração do cripto mapa na interface de saída do R<sub>1</sub>.

5.1. Vincule o VPN-MAP criado no passo anterior à interface de saída do R<sub>1</sub> (Serial0/1/0). Para isso, use o comando a seguir.

```
Router(config)# interface s0/1/0
Router(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

Todos os passos anteriores também devem ser executados no roteador R<sub>3</sub>. Atente para os endereços diferentes. A seguir, está a sequência de comandos que deve ser executada no roteador R<sub>3</sub>.

```
Router> enable

Router# config terminal

Router(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9

Router(config)# end

Router# copy running-config startup-config

Router# reload

Router> enable

Router# config terminal

Router(config)# access-list 100 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255

 192.168.10.0 0.0.0.255

Router(config)# crypto isakmp policy 10

Router(config-isakmp)# encryption aes 128

Router(config-isakmp)# authentication pre-share

Router(config-isakmp)# group 5

Router(config-isakmp)# exit

Router(config)# crypto isakmp key vpn address 10.10.10.2

Router(config)# crypto ipsec transform-set VPN-P2 esp-aes esp-sha-hmac

Router(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

Router(config-crypto-map)# description Conexao VPN para o roteador R1

Router(config-crypto-map)# set peer 10.10.10.2

Router(config-crypto-map)# set transform-set VPN-P2

Router(config-crypto-map)# match address 100

Router(config-crypto-map)# exit

Router(config)# interface s0/1/0
```

```
Router(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

```
Router(config-if)# end
```

### 7.4.1 Exercício

O exercício visa verificar a conexão VPN e fazer testes para confirmar que está tudo funcionando a contento. Primeiro, verifique se o túnel está definido com os comandos a seguir na linha de comando do roteador R<sub>1</sub>.

```
Router# enable
```

```
Router# show crypto ipsec sa
```

Depois, envie um PDU do computador PC-C2 para o PC-A1. O PDU chegou ao destino? Caso não tenha chegado ao destino, aguarde um pouco e faça novos testes. Os roteadores precisarão ser atualizados.

Execute também o comando “`ping 192.168.10.3`” (sem aspas), do PC-C2 para o PC-A1. O comando funcionou?

Agora execute novamente o comando “`show crypto ipsec sa`” (sem aspas) no roteador R<sub>1</sub> e verifique as informações.

Repita os comandos anteriores, agora do PC-B1 para o PC-A2. Utilize novamente o comando “`show crypto ipsec sa`” (sem aspas) e verifique se houve mudança no número de pacotes criptografados (`#pkts encrypt`:). O que isso significa?

Repita os procedimentos anteriores, agora usando o comando “`tracert 192.168.30.3`” (sem aspas) na linha de comando do computador PC-A1. Qual foi o caminho que os pacotes trafegaram agora? Houve diferença no caminho especificado no exercício da Seção 7.3.1? Por quê?