## P127-131

- 压入和弹出栈数据
  - pushq S
  - popq D

比如将一个四字值压入栈中,首先要将栈指针-8,然后新值吸入栈顶,因此 pushq %rbp 的行为等价于如下两条命令:

subq \$8, %rsp

movq %rbp, (%rsp)

同样, 弹出一个栈顶元素, 读出数据, 则需要在 mov 执行完后, 再将栈顶的指针+8

movq (%rsp), %rax addq \$8, %rsp

- 加载有效地址
  - 指令: leaq S, D
  - 。 形式是从内存读取到寄存器,但实际上并未引用内存。目的操作数 D 必须为一个寄存器、

## • 整数运算操作

指令		效果	描述
leaq	S, D	D ← &S	加载有效地址
INC	D	$D \leftarrow D + 1$	मा १
DEC	D	$D \leftarrow D - 1$	减1
NEG	D	$D \leftarrow -D$	取负
NOT	D	D ← ~D	取补
ADD	S, D	$D \leftarrow D + S$	nt
SUB	S, D	$D \leftarrow D - S$	减
IMUL	S, D	$D \leftarrow D * S$	乘
XOR	S, D	$D \leftarrow D \cap S$	异或
OR	S, D	$D \leftarrow D \mid S$	或
AND	S, D	$D \leftarrow D \& S$	与
SAL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot k$	左移
SHL	k, D	$D \leftarrow D \lessdot k$	左移(等同于SAL)
SAR	k, D	$D \leftarrow D >>_A k$	算术右移
SHR	k, D	$D \leftarrow D >>_L k$	逻辑右移

整数算术操作。加载有效地址(leaq)指令通常用来执行简单的算术操作。其余的指令是更加标准的一元或二元操作。我们用>> 和>> 来分别表示算术右移和逻辑右移。注意,这里的操作顺序与 ATT 格式的汇编代码中的相反

## • 一元和二元操作

- 一元:只有一个操作数,既是源又是目的,比如 incq(%rsp) : 栈顶元素+1
- 二元:第一个操作数可以是立即数、寄存器或内存位置,第二个操作数可以 是寄存器或内存位置。需要注意的是,若第二个操作数是内存地址,则需要读出 到寄存器,执行操作后,再写回内存。

## • 移位操作

- SAL k,D 或者 SHL k,D 表示 D 左移 k 位
- SAR k,D 表示算术右移(填符号位)
- SHR k,D 表示逻辑右移(填 0)