P264-268

Y86-64 的顺序实现

- 通常,处理一条指令包括很多操作,简略分成如下阶段。
 - 取指。即从内存读取指令字节。
 - 译码。从寄存器读入最多两个操作数
 - 执行。该阶段要么执行指令指明的操作,计算内存引用的有效地址,要么增加或减少栈指针。
 - 访存。该阶段将数据写入内存,或从内存读出数据
 - 。 写回。
 - 更新 pc。将 pc 设置成下一跳指令地址

由此 无限循环。

• 从硬件角度,既然执行指令是一个无线循环的操作,流程相似,自然是希望硬件数量最少,降低复杂度。其中一个方法是: **让不同指令共享尽可能多的硬件,让框架更加通用。**比如下述几个指令:

| 阶段 | OPq rA, rB | rrmovq rA, rB | irmovqV, rB |
|-------|--|---|---|
| 取指 | icode: ifun $\leftarrow M_1[PC]$ rA:rB $\leftarrow M_1[PC+1]$ | icode:ifun $\leftarrow M_1[PC]$ rA:rB $\leftarrow M_1[PC+1]$ | $\begin{aligned} & \text{icode:} & \text{ifun} \leftarrow M_1 \text{[PC]} \\ & \text{rA:rB} \leftarrow M_1 \text{[PC+1]} \\ & \text{valC} \leftarrow M_8 \text{[PC+2]} \end{aligned}$ |
| | valP ← PC+2 | valP ← PC+2 | valP ← PC+10 |
| 译码 | valA ← R[rA] valB ← R[rB] | valA ← R[rA] | |
| 执行 | valE ← valB OP valA Set CC | valE ← 0+valA | valE ← 0+valC |
| 访存 | | | |
| 写回 | R[rB]← valE | R[rB]← valE | R[rB]← valE |
| 更新 PC | PC ← valP | PC ← valP | PC ← valP |

Y86-64 指令 OPq、rrmovq和 irmovq在顺序实现中的计算。这些指令计算了一个值,并将结果存放在寄存器中。符号 icode:ifun表明指令字节的两个组成部分,而 rA:rB表明寄存器指示符字节的两个组成部分。符号 M₁ [x]表示访问(读或者写)内存位置 x 处的一个字节,而 M₈ [x]表示访问八个字节