Retour à l'automate des items

Trois types de transitions :

► lecture de a :

$$([X \to \alpha \bullet a\beta], a) \to [X \to \alpha a \bullet \beta]$$


• expansion par $Y \rightarrow \gamma$:

$$([X \to \alpha \bullet Y\beta], \epsilon) \to [X \to \alpha \bullet Y\beta][Y \to \bullet \gamma]$$

• réduction par $Y \rightarrow \gamma$:

$$([X \to \alpha \bullet Y\beta][Y \to \gamma \bullet], \epsilon) \to [X \to \alpha Y \bullet \beta]$$

Automate caractéristique - exemple



13/93

Automate caractéristique - généralités

Automate à nombre fini d'états :

- sous-jacent à l'automate des items;
- indique son état courant;
- = l'item en sommet de pile.

Pour chaque transition de l'aut des items, l'aut caractéristique :

- effectue une transition;
- ou, depuis un état puit, «revient en arrière».

Comment se comporte l'automate caractéristique?





Automate caractéristique et lecture

Idem automate des items.

 V_T -transition sur le terminal lu :

$$[X \to \alpha \bullet a\beta] \stackrel{a}{\longrightarrow} [X \to \alpha a \bullet \beta]$$

Ex lecture de a :

$$[A \to \bullet aAb] \quad \stackrel{a}{\longrightarrow} \quad [A \to a \bullet Ab]$$

Automate caractéristique et expansion

Idem automate des items.

Expansion par $Y \rightarrow \gamma$: ϵ -transition

$$[X \to \alpha \bullet Y\beta] \stackrel{\epsilon}{\longrightarrow} [Y \to \bullet \gamma]$$

Ex expansion par $A \rightarrow b$:

$$[A \to a \bullet Ab] \quad \stackrel{\epsilon}{\longrightarrow} \quad [A \to \bullet b]$$

Automate caractéristique et réduction

Différent de l'automate des items (ϵ -production).

Conséquence d'une réduction par $A \in V_N : V_N$ -transition sur A

Ex : on réduit par $A \rightarrow aAb$:

- ▶ quand on est dans l'état puit $[A \rightarrow aAb \bullet]$;
- alors on rebrousse chemin des 4 transitions qui ont amené dans cet état :
 - les 3 transitions qui correspondent à aAb;
 - ▶ l' ϵ -transition qui correspond à l'expansion par $A \rightarrow aAb$;
- ▶ et on transite sur A (A-transition, on a reconnu un A).

Automate caractéristique et réduction par une production vide

Cas particulier, on réduit par $X \to \epsilon$:

- ▶ dans l'état puit X → •;
- lacktriangle on rebrousse chemin d'une transition $(|\epsilon|+1=1)$;
- et on transite sur X.



Déterminiser l'automate caractéristique

L'automate caractéristique :

- est non déterministe (des ϵ -transitions);
- \triangleright contient des expansions (justement les ϵ -transitions).

On veut un analyseur ascendant :

- déterministe;
- sans expansions explicites (lectures et réductions).
- ⇒ on déterminise l'automate caractéristique.
- \Rightarrow on obtient un automate dit LR-AFD.