深入存储驱动: ...

本篇是第五部分"存储篇"的最后一篇,前两篇我主要为你介绍了 Docker volume 及其应用,本篇我将为你介绍 Docker 现在推荐的存储驱动 Overlay2。

本篇,我将为你介绍 Docker 现在推荐使用的存储驱动 Overlay2,在开始之前,你可以执行以下命令来查看 Docker 正在使用的存储驱动:

```
(MoeLove) → ~ docker info --format '{{.Driver}}'
overlay2
```

如果你看到的结果也是 Overlay2 说明你的 Docker 已经再用 Overlay2 存储驱动了。

你也可能会看到其他不同的结果,可以在启动 Docker Daemon 的时候,通过 --storage-driver 参数进行指定,也可以在 /etc/docker/daemon.json 文件中通过 storage-driver 字段进行配置。

目前对于 Docker v19.03 而言, 你有以下几种存储驱动可供选择:

- BTRFS
- ZFS
- Overlay2
- AUFS
- Overlay
- Devicemapper
- VFS

但它们对于你使用的文件系统之类的都有不同的要求,且实现方式也不尽相同。我仍然以本篇的重点 Overlay2 存储驱动为例,它需要你使用 Linux 4.x 以上版本的内核,或者是对于 RHEL/CentOS 等需要使用 3.10.0-514 以上的内核 (Docker 版本及内核兼容性选择,我在之前内容中已经介绍过了)。

同时,它支持你使用 ext4 的文件系统,或者增加了 ftype=1 的 XFS 文件系统。可以通过 docker info 进行得到文件系统相关的信息。

```
# 省略了部分输出

(MoeLove) → ~ docker info
Storage Driver: overlay2
Backing Filesystem: extfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
```

存储驱动的作用

前面虽然已经聊了如何设置和检查当前在用的存储驱动,但尚未介绍为何一定要使用存储驱动,以及它的作用。

还记得我在镜像篇《构建镜像和分发》中为你介绍的 Docker 如何存储镜像相关的内容吗,如果忘了可以回头复习一下。

Docker 将容器镜像做了分层存储,每个层相当于包含着一条 Dockerfile 的指令。而这些层在磁盘上的存储方式,以及在启动容器时,如何组织这些层,并提供可写层,便是存储驱动的主要作用了。

另外需要注意的是:不同的存储驱动实现不同,性能也有差异,同时使用不同的存储驱动也会导致占用的磁盘空间有所不同。

同时:由于它们的实现不同,当你修改存储驱动后,可能会导致看不到原有的镜像、容器等,这是正常的,不必担心,切换回原先的驱动即可见。

OverlayFS

了解完前面的背景知识后,你也看到了我刚才列出的可用存储驱动中有两个 Overlay 和 Overlay2,其实 Overlay2 算是 Overlay 的升级版,这两个存储驱动所用的都是 OverlayFS。

Overlay 驱动是在 2014 年 8 月份首次进入 Docker 的,而 Overlay2 则是在 2016 年 6 月份被合并,并首次出现在 Docker 1.12 中的。它的出现是为了解决 Overlay 存储驱动可能早层 inode 耗尽的问题。

聊完 Overlay 和 Overlay2,我们将重点回归到 OverlayFS 上。

我们启动一个容器,以此为切入点来认识下 OverlayFS,注意: **以下内容使用 Linux 5.4.10 内核以及 Docker 19.03.5**,不同环境下可能结果略有差异。

```
复制
# 检查无在运行的容器和 Overlay 挂载
(MoeLove) → ~ mount | grep overlay
(MoeLove) → ~ docker ps
CONTAINER ID
                   IMAGE
                                                                            ST
                                      COMMAND
                                                         CREATED
# 启动一个容器
(MoeLove) → ~ docker run --rm -d alpine sleep 99999
caa 9517ce 0d799602735a30aaaaf123c07e07ff6e44c5a4b07e776af85780abe
(MoeLove) → ~ docker ps
CONTAINER ID
                                      COMMAND
                                                         CREATED
                                                                            ST
caa9517ce0d7
                                      "sleep 99999"
                   alpine
                                                         23 seconds ago
                                                                            Up
# 检查 Overlay 挂载
(MoeLove) → ~ mount | grep overlay
overlay on /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d313b863d10f30ef447a3k
```

可以看到,在启动容器后,系统上多了一个 OverlayFS(Overlay)的挂载。注意看其中的几个内容。

1. 挂载点在:

```
复制
/var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d313b863d10f30ef447a3b2f51ea9ece(

(MoeLove) → ~ sudo 1s /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d313b
bin dev etc home lib media mnt opt proc root run sbin srv sys tm
```

其中的内容,看着很熟悉,是我们所启动容器根目录中的内容。为了验证这一说法,我在容器中新写一个文件:

```
(MoeLove) → ~ docker exec -it $(docker ps -q1) sh
/ # echo 'Hello Docker' > docker-course
```

再次查看此挂载点中的内容:

```
(MoeLove) → ~ sudo 1s /var/lib/docker/overlay2/22be5e4dc4541a60aa4f6de628c5
bin dev docker-course etc home lib media mnt opt proc root run sbi
(MoeLove) → ~ sudo cat /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d315
Hello Docker
```

可以看到刚才写的内容已经在这个挂载点的目录中了。

2. lowerdir: 这是 OverlayFS 中必要的目录。

这个 lowerdir 中包含两个目录,这是使用了内核对 OverlayFS multi layer 特性的支持,我们分别查看下其中内容:

这两个目录,是不是看着很熟悉?

是的,它们就是我们所启动容器根目录中的大部分内容。为什么说是大部分内容呢?当我们查看其中的内容时,你也会发现它们的内容也并不完整。比如我们刚才新写入的 docker-course 文件,或者当我们查看 etc 目录下的文件,你也会发现其中都只是常规系统 /etc 目录下的部分内容。

```
(MoeLove) → ~ sudo 1s /var/1ib/docker/overlay2/1/5003RLRXHJPEH3IFEXNCTO4PY5/
hostname hosts mtab resolv.conf
(MoeLove) → ~ sudo 1s /var/1ib/docker/over1ay2/1/UVA7IR67ZZTN2BNTKCZ7T6HUWU/
                                      modprobe.d
alpine-release fstab
                         init.d
                                                      mtab
                                                                  passwd
apk
                                      modules
                         inittab
                                                      network
                                                                  periodic
               group
                                      modules-load.d opt
conf.d
               hostname issue
                                                                 profile
crontabs
                         logrotate.d motd
                                                      os-release profile.d
               hosts
```

3. upperdir 是另一个重要的目录,我们来看看其中的内容:

```
复制
(MoeLove) → ~ sudo 1s -a /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d3
. . . docker-course root
```

我们发现这个目录中包含着刚才创建的 docker-course 文件。同时,其中也包含一个 root 目录,这个目录便是我们默认使用的 root 用户的家目录。

如果去查看其中的内容,也会发现刚才我们执行命令的历史记录。

4. workdir 这个目录和 upperdir 在同一个父目录下, 查看其内容发现里面只有一个 work 目录。

```
复制
(MoeLove) → ~ sudo 1s -a /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d3
. . . work

◆
```

看完以上的介绍,想必你已经发现了它们之间的部分联系,在此之前,我们在额外看一个目录,那就是 upperdir 和 workdir 以及挂载点共同的父目录:

```
复制
(MoeLove) → ~ sudo 1s /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d313b863
diff link lower merged work

◆
```

你会发现这个目录下的内容就比较直观了。我们刚才已经看了其中 diff、merged 和 work 目录的内容了,现在看看 lower 中的内容吧:

```
類(MoeLove)→ ~ sudo cat /var/lib/docker/overlay2/f4356a8f14342008fc298bf3d313b863
1/5003RLRXHJPEH3IFEXNCTO4PY5:1/UVA7IR67ZZTN2BNTKCZ7T6HUWU
```

我们发现,lower 文件中的内容是以 : 分隔的两个 lowerdir 的目录名称。

至此,我们可以得到以下结论:

- lower 是基础层,可以包含多个 lowerdir;
- diff 是可写层,即挂载时的 upperdir, 在容器内变更的文件都在这一层存储;
- merged 是最终的合并结果,即容器给我们呈现出来的结果。

Overlay2

经过前面对 Docker 启动容器后挂载的 OverlayFS 的介绍后,Overlay2 的工作流程想必你也就比较清楚了。

将镜像各层作为 lower 基础层,同时增加 diff 这个可写层,通过 OverlayFS 的工作机制,最终将 merged 作为容器内的文件目录展示给用户。

你可能会有疑问,如果只是这样简单的组织,会不会有什么限制呢?答案是肯定的,当然有限制,我们可以通过 Overlay2 的代码来看:

```
// daemon/graphdriver/overlay2/overlay.go#L423
func (d *Driver) getLower(parent string) (string, error) {
// 省略部分内容
   if len(lowers) > maxDepth {
      return "", errors.New("max depth exceeded")
   }
}
```

可以看到其对 lower 的深度有硬编码的限制, 当前硬编码的限制是 128。如果你在使用的过程中遇到这个错误, 那表示你超过了最大深度限制, 你就需要找些办法来减少层级了。

总结

本篇,我为你介绍了 OverlayFS 及 Overlay2 存储驱动相关的内容。通过实际启动容器生成的相关目录来介绍 Overlay2 的工作流程,想必通过这种方式能更易理解。

这一篇也是"存储篇"的最后一篇内容,下一篇我们将进入"安全篇"的学习,掌握与 Docker 安全相关的核心知识点。