# Docker 核心架构...

上一篇,我们正式进入了本专栏第四部分"架构篇"的学习。本篇是第一个主题"Docker 核心架构及拆解"的中篇。在上一篇中,我为你从较高的层次介绍了 Docker 基础的核心组件,包括 containerd 和 runc 等相关组件,知道了容器创建的一个基本的组件间的调用关系。本篇,我来为你介绍尚未介绍到的其他相关组件。

# docker-proxy

我们来回忆下之前介绍过的,如何将容器的端口暴露出来。在 docker run ... 的时候,通过 -p 或者 -P 选项可以将容器内的端口暴露出来,映射到主机上。

比如, 我运行一个 Nginx 的容器, 并将其 80 端口映射到主机的 8765 端口上:

```
复制
(MoeLove) → ~ docker run --rm -d -p 8765:80 nginx
6e2597332e8d6ba74c3b0f59122743148c2a5e83be5763dc11d676abe3518f07
(MoeLove) \rightarrow ^{\sim} docker ps -1
CONTAINER ID
                    IMAGE
                                         COMMAND
                                                                  CREATED
6e2597332e8d
                                         "nginx -g 'daemon of…" 51 seconds ago
                    nginx
(MoeLove) → curl -I localhost:8765
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.17.6
Date: Sun, 22 Dec 2019 23:51:31 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Last-Modified: Tue, 19 Nov 2019 12:50:08 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "5dd3e500-264"
Accept-Ranges: bytes
```

可以看到,通过 curl 可以成功通过此 8765 端口访问到 Nginx。在主机上查看此端口的监听情况:

```
(MoeLove) → ~ sudo netstat -ntlp |grep 8765
tcp6 0 0 :::8765 :::* LISTEN 27
```

可以看到改端口是被 27363 号进程占用, 进程名为 docker-proxy, 查看进程详细信息:

## 我们也可以直接执行以下命令,查看 docker-proxy 所支持参数的含义:

```
(MoeLove) → ~ docker-proxy -h

Usage of docker-proxy:
    -container-ip string
        container port int
        container port (default -1)
    -host-ip string
        host ip
    -host-port int
        host port (default -1)

-proto string
        proxy protocol (default "tcp")
```

很明显 docker-proxy 的参数的就是容器和主机这两端。

根据这里的现象,我们可以暂时认为 docker-proxy 主要是在负责容器的端口映射到主机上,但是 dockerd 包含一个 —userland—proxy 的参数默认是 true, 我们可以将其设置为 false 来看看会发生什么:

```
(MoeLove) → dockerd --userland-proxy=false
```

使用以上命令启动 Docker Daemon,接下来按前面的例子,再次启动一个容器看看会发生什么:

```
复制
(MoeLove) → ~ docker run -d -p 9765:80 nginx
8940aa6b4f8b4d56e84899d57d0ecbf46d045540390bddb312054010562fc91a
(MoeLove) \rightarrow ^{\sim} docker ps -1
CONTAINER ID
                    IMAGE
                                         COMMAND
                                                                   CREATED
8940aa6b4f8b
                    nginx
                                         "nginx -g 'daemon of..." 7 minutes ago
(MoeLove) → ~ curl -I localhost:9765
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.17.6
Date: Sun, 22 Dec 2019 23:59:31 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 612
Last-Modified: Tue, 19 Nov 2019 12:50:08 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "5dd3e500-264"
Accept-Ranges: bytes
```

## 会发现基本没什么变化,再次查看此端口的占用情况:

```
(MoeLove) → ~ netstat -ntlp |grep 9765 |grep -v grep tcp 0 0:::9765 :::* LISTEN 31
```

会发现,这次端口是被 dockerd 占用的而不再是 docker-proxy,同时在机器上查看也发现没有任何 docker-proxy 相关的进程。 说明通过 --userland-proxy=false 可以去除掉对 docker-proxy 的依赖。

这样虽然对于基础使用没什么太多影响,不过也会有些其他问题,在本篇中我们暂且跳过,在第 44 篇《docker-proxy 的原理》中,我会为你深入内部解析 docker-proxy 的原理,以及 userland-proxy 是否启用 docker-proxy 会有哪些区别和影响。我们继续进行本篇的后续内容。

#### docker-init

在 dockerd 和 docker run 时,都支持一个 --init 的参数,它的含义及对我们使用的区别是什么呢?我们来进行以下实践:

```
(MoeLove) → dockerd --init=true
```

使用以上命令启动 Docker Daemon,需要注意的是 ——init 默认是 false 的,这里我们将其设置为 true。

#### 接下来启动一个容器,进行测试:

```
复制
(MoeLove) → docker run --rm -d redis:alpine
792d699b1e4a05c020ff87927904804bdc205c4a46ab1a066987aa1bbc5c8dcd
(MoeLove) → docker ps -1
CONTAINER ID
                  TMAGE
                                     COMMAND
                                                             CREATED
792d699b1e4a
                  redis:alpine
                                     "docker-entrypoint.s."
                                                            3 seconds ago
(MoeLove) → docker exec $ (docker ps -q1) ps -ef
PID USER
            TIME COMMAND
   1 root
             0:00 /sbin/docker-init -- docker-entrypoint.sh redis-server
   6 redis
             0:00 redis-server
  13 root 0:00 ps -ef
```

会发现,容器中PID为1的进程不是redis-server了,而是docker-init。

接下来, 我们在 docker run 中传递 --init=false 的选项, 启动一个容器:

```
复制
(MoeLove) → docker run --rm -d --init=false redis:alpine
1868c2c443b600d18e6c064cc8436c9bd45c8738a89bc8c5568cb92c9791946c
(MoeLove) \rightarrow docker ps -1
CONTAINER ID
                   IMAGE
                                       COMMAND
                                                               CREATED
1868c2c443b6
                                     "docker-entrypoint.s." 3 seconds ago
                   redis:alpine
(MoeLove) → docker exec $ (docker ps -q1) ps -ef
PID USER
             TIME COMMAND
   1 redis
              0:00 redis-server
  12 root
              0:00 ps -ef
```

可以看到容器中 PID 为 1 的进程成了 redis-server。

**在我们日常的使用中,通常不会为 dockerd 配置** --init=true **的选项**,如果配置了此参数的话,容器内所有进程都将成为 docker-init 的子进程,外部的的信号将由 docker-init 进行处理,比如说 docker stop 发送的停止容器的信号等。

但如果保持默认配置的话, docker-init 实际不会被使用的, 所以它也是一个可选项。

## 总结

本篇,我为你介绍了在安装 Docker 时,安装至系统中的两个工具 docker-proxy 和 docker-init。如果保持默认配置,docker-proxy 将会绑定我们通过 -p 选项暴露的端口号;而 docker-init 在默认配置下是不启用的,除非你更改 dockerd 的配置,或者是在 docker run 的时候加上 --init 参数才会启用。

docker-proxy 在后续课程中会有专门的一篇来讲述其工作原理及对我们的影响。现在重点说一下 docker-init 对实际使用时的影响。

如果容器内的应用程序不处理或者忽略掉了全部的信号,那很可能会导致启动在前台的容器 (docker run -it xxx 这种方式) 无法直接通过 Ctrl + C 的方式停止容器。

但如果加上 — init 选项的话,容器内所有进程都是 docker-init 的子进程,由 docker-init 负责接收和处理中止信号也就很容易可以中止容器了。

下篇,是本主题的第三篇,我会为你将 Docker 的组件和核心架构给组织起来,并为后续课程做好铺垫和准备。