Docker 网络原理

本篇是第七部分"网络篇"的第八篇。在这个部分,我会为你由浅入深的介绍 Docker 网络相关的内容。包括 Docker 网络基础及其实现和内部原理等。上篇,我为你介绍了 Docker 内部 DNS 的原理,本篇,我们来总结下 Docker 网络原理。

Docker 网络相关的原理及实践,在前面我已经基本都为大家介绍到了。本篇,对这些内容做下总结,以及扩展。

我们知道 Docker 支持多种网络模式,通过 docker info 命令可进行查询:

```
(MoeLove) → ~ docker info --format "{{ .Plugins.Network }}"
[bridge host ipvlan macvlan null overlay]
```

它默认会创建三种单机版的网络:

(MoeLove) → ~	docker network 1s			复
NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE	
f88eb99ba426	bridge	bridge	local	
e07891351b5e	host	host	local	
46716de300ca	none	nul1	local	

null 就不再多说了就是不提供对外网络,host 网络是与主机共享网络堆栈,bridge 之前内容中也详细介绍过了,默认是走 docker0 作为 bridge,如果是使用 docker network create 新建 bridge,则可以使用 Docker 提供的内部 DNS 等相关特性。

除了这三种外,单机模式下,还支持 container 容器网络,即将新创建的容器加入到已运行的容器所在的 Network Namespace,共享网络堆栈。例如:

```
复制
# 启动一个 Redis 容器
(MoeLove) → ~ docker run --rm -d redis:alpine
583ed56f82806e30a78dbc7b08fe1b9cca096bb5ad72a7808a1b9f5897aaa14e
# 启动另一个容器, 并加入刚才创建的容器的网络
(MoeLove) → ~ docker run -it --rm --network container:$(docker ps -ql) redis:alp
#查看当前运行中的进程,发现并不存在 redis-server
/data # ps -ef
PID USER
            TIME COMMAND
   1 root
            0:00 sh
   8 root 0:00 ps -ef
# 执行 redis-cli ping 可以得到正常的响应
/data # redis-cli ping
PONG
### 查询当前在监听的端口,可以看到 6379 端口正在被监听
/data # netstat -tpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address
                                                            State
                                                                      PΙ
                                      Foreign Address
         0
              0 0.0.0.0:6379
                                      0.0.0.0:*
tcp
                                                           LISTEN
               0 :::6379
         0
                                       :::*
tcp
                                                            LISTEN
```

端口映射

当我们在使用创建或启动容器时,使用了 ¬p 或者 ¬P 参数,那么 Docker 会使用 iptables 和 docker-proxy 完成端口映射,并让我们的数据包可以正确的传输。

在前面内容中,我也已经介绍过我们可以通过自己手动设置 iptables 规则来管理容器的网络。 但,如非必要,我还是建议你使用 Docker 来管理容器的 iptables 相关规则。

这样在你遇到问题的时,可以先免除你自己设置 iptables 所造成的影响。当然,如果你所在的环境对网络要求比较严格,那自己去管理 iptables 规则也可以的。需要注意的是,设置 iptables 规则请采用精简模式,即: **非必要的不配置,没搞清楚的不增加**。

此外,对于 Docker 自带的 docker-proxy,如果你想要调试,或者排查容器网络中 4 层或者 7 层问题的时,你可以使用 socat 进行辅助。

socat 可以完成类似 docker-proxy 的功能,连接两端。但同时它可以将其中传输的数据包输出,便于排查问题。

内部 DNS

Docker 提供了自定义网络,可用于单机容器方便的组网,以及通过容器名称或者使用 —network-alias 设置别名进行名称解析。

此外,Docker 也有一个已经过期的用于容器网络连接的参数,即 ——link 。但此特性已经被置为废弃,请尽可能不要使用或依赖此功能。

如果在用到 Docker 内置 DNS 的时候,在 Docker v19.03.8 及之前版本都有可能会因 DNS server 解析时偶发的 Bug,导致 docker daemon 异常退出。详细情况可查看:

```
Docker 仓库中对应的 issue
```

我将此问题的修复已合并至 Docker 的下个大版本(v20.03),目前也正在移植至 v19.03+ 版本中。

veth-pair

你是否还记得在《自己动手写容器(下)》那一篇中,我曾为你介绍过 veth-pair?

事实上当你创建了新的 network,并使用此 network 启动新的容器时,Docker 会在同时创建一个 veth-pair,通过 ip a 查看其结果类似下面这样:

```
3: br-c5faf46172f7: 〈BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP〉 mtu 1500 qdisc noqueue state link/ether 02:42:a8:17:83:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.19.0.1/16 brd 172.19.255.255 scope global br-c5faf46172f7
valid_lft forever preferred_lft forever
5: veth10bbd40@if4: 〈BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP〉 mtu 1500 qdisc noqueue maste link/ether 86:9c:e1:5c:9f:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
```

在容器内也可以看到对应的网卡信息(注意它们的标号):

```
# ip link show eth0
4: eth0@if5: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP, M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue state link/ether 02:42:ac:13:00:02 brd ff:ff:ff:ff:
```

通过这种方式以实现网络互通。关于 veth-pair 的应用其实很广泛,包括 Kubernetes 的网络等也都有使用到。

总结

本篇,我为你总结了"网络篇"容器网络原理相关的内容,并重新联系到了之前介绍过的 vethpair 相关的内容。

Docker 网络涉及的内容很多,尤其是会涉及到很多关于 iptables 相关的内容。

Docker 为我们提供了很多网络方面的特性,在使用的时候,可根据需求灵活使用,选择最适合自己的方式。

下一篇,我们将进入本专栏的最后一个部分"生态篇",带你了解 Docker 容器生态相关的其他扩展技术,包括 containerd、runc、Kubernetes 等,以及会介绍如何参与到 Docker 上游项目中,最后会分享 Docker 未来的走向。