池化层是如何进行反向传播的?

1. 池化类型

最大池化 平均池化

...


2. 池化作用

防止过拟合 突出重要特征 降低模型的参数量 减少网络的计算量 增加非线性表达能力 提升模型的泛化性能

•••

3. 池化原理


池化操作,通常是用于将特征图进行下采样,减小特征图的尺寸。例如,对于一个 2 × 2 的池化窗口来说,最大池化就是取该窗口内所有元素的最大值,平均池化便是取该窗口内所有元素的平均值。因此,在反向传播的过程中,我们并不能进行逆向操作,即池化层是不可导的。



反向传播过程中,主要涉及到一个问题是梯度回传。梯度通常来说是按照位置索引传播的,所以关键之处是要记录好相应的位置索引,并保证梯度和不变。

3.1 平均池化反向传播原理

对于平均池化来说,由于当前位的元素是由区域内所有元素取平均值所得,因此该梯度和为所有元素的梯度之和。因此,我们在反向传播的过程中只需将当前位的梯度值均分即可。



3.2 最大池化反向传播原理

对于最大池化而言,由于当前位的元素是由区域内所有元素取最大值所得,因此该梯度和仅取决于该位的元素,即其余元素的梯度应置为0。因此,我们在前向传播的过程中应该记录该最大值的位置索引。

