Docker 与 iptab...

本篇是第七部分"网络篇"的第三篇。在这个部分,我会为你由浅入深的介绍 Docker 网络相关的内容。包括 Docker 网络基础及其实现和内部原理等。上篇,我为你介绍了如何灵活的使用容器网络。本篇,我们来学习 Docker 与 iptables 之间的联系。

Docker 能为我们提供如此强大和灵活的网络能力,很大程度上要归功与 iptables 的结合。在使用时,你可能没有太关注到 iptables 的作用,这是因为 Docker 已经帮我们自动完成了。

```
(MoeLove) → ~ dockerd --help |grep iptables --iptables

--iptables Enable addition of iptables rules

•
```

Docker Daemon 有个 —iptables 的参数,便是用来控制是否要启用 iptables 规则的,默认已经设置成了开启(true)。所以通常我们不会过于关注到它的工作。

本篇,为了避免环境的干扰,我将使用 Docker in Docker 的环境来为你进行介绍,通过如下方式启动该环境:

```
复制
(MoeLove) → ~ docker run --rm -d --privileged docker:dind
ceb59125626e4ced03f3e4fa73a09b50633ce4f001938f7a8e04804d99420efa
```


iptables 基础

iptables 是一个用于配置 Linux 内核防火墙的工具,可用于检测、修改转发、重定向以及丢弃 IPv4 数据包。它使用了内核的 ip_tables 的功能,所以需要 Linux 2.4+ 版本的内核。

同时,iptables 为了便于管理,所以按照不同的目的组织了多张表;每张表中又包含了很多预定义的链;每个链中包含着顺序遍历的规则;这些规则中又定义了动作的匹配规则和目标。

对于用户而言,我们通常需要交互的就是链和规则了。

理解 iptables 的主要工作流程有一张比较经典的图:



图片来源: www.frozentux.net

上面的小写字母是**表**,大写字母则表示链,从任何网络端口 进来的每一个 IP 数据包都要从上到下的穿过这张图。

引用自 ArchWiki

Docker 网络与 iptables

前面已经对 iptables 有了个大体介绍,对 iptables 更深入的学习,建议在终端下执行 man iptables 查看相关文档。

接下来我们直接看看 Docker 网络与 iptables 具体有什么样的联系。

关闭 Docker 的 iptables 支持

在本文开头已经为你介绍过 Docker Daemon 存在一个——iptables 的参数,用于控制是否使用 iptables。我们使用以下命令启动一个 Docker Daemon 并关闭 iptables 支持。

```
复制
(MoeLove) → ~ docker run --rm -d --privileged docker:dind dockerd --iptables=fa
cb3396e9a8b61aa024b5c9457fcd2b26cf85f0d516bc92ff9934497ac3b23e9d

◆
```

进入此容器,并查看其所有 iptables 规则:

```
复制
(MoeLove) → ~ docker exec -it $(docker ps -q1) sh
/ # iptables-save
# Generated by iptables-save v1.8.3 on Mon Feb 24 16:44:12 2020
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1:40]
:DOCKER-USER - [0:0]
-A FORWARD -j DOCKER-USER
-A DOCKER-USER -j RETURN
COMMIT
# Completed on Mon Feb 24 16:44:12 2020
# Generated by iptables-save v1.8.3 on Mon Feb 24 16:44:12 2020
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
# Completed on Mon Feb 24 16:44:12 2020
```

可以看到,当 Docker Daemon 加了 --iptables=false 的参数时,增加了一个 DOCKER-USER 的链,以及多了两条有关的规则。

你可能会好奇,为什么在已经加了 --iptables=false 的情况下,还是会有对应的修改。这其实是 Docker 预留一个链。

具体的实现均在 docker/libnetwork 下,以下是关于 DOCKER-USER 链的相关代码:

```
func arrangeUserFilterRule() {
    _, err := iptables. NewChain(userChain, iptables. Filter, false)
    if err != nil {
        logrus. Warnf("Failed to create %s chain: %v", userChain, err)
        return
    }

    if err = iptables. AddReturnRule(userChain); err != nil {
        logrus. Warnf("Failed to add the RETURN rule for %s: %v", userChain, err)
        return
    }

    err = iptables. EnsureJumpRule("FORWARD", userChain)
    if err != nil {
        logrus. Warnf("Failed to ensure the jump rule for %s: %v", userChain, err)
    }
}
```

可以看到链名称是固定在代码中的,同时会先后新建此链,以及增加相关规则。

最后,需要注意的是: DOCKER-USER 链允许用户以持久化的方式自行配置网络规则,而不必担心 Docker 的重启或者关闭。Docker 不会删除或修改任何 DOCKER-USER 链上的规则。

开启 Docker 的 iptables 支持

使用以下命令启动一个 Docker Daemon,这里没有显示的传递 ——iptables 选项,因为默认就是 true。

```
(MoeLove) \rightarrow \sim docker run --rm -d --privileged docker:dind c464c5c08ecdf9129afbf217c6462236089fe0a1d11dfe7700c2985a04d8d216
```

查看其 iptables 规则:

```
复制
(MoeLove) → ~ docker exec -it $(docker ps -ql) sh
/ # iptables-save
# Generated by iptables-save v1.8.3 on Mon Feb 24 17:06:48 2020
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:DOCKER - [0:0]
:DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 - [0:0]
:DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 - [0:0]
:DOCKER-USER - [0:0]
-A FORWARD -j DOCKER-USER
-A FORWARD -j DOCKER-ISOLATION-STAGE-1
-A FORWARD -o docker -m conntrack --ctstate RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -o docker -i DOCKER
-A FORWARD -i docker ! -o docker 0 -j ACCEPT
-A FORWARD -i docker o -j ACCEPT
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 -i docker0 ! -o docker0 -j DOCKER-ISOLATION-STAGE-2
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 -j RETURN
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 -o docker o j DROP
-A DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 - j RETURN
-A DOCKER-USER -j RETURN
COMMIT
# Completed on Mon Feb 24 17:06:48 2020
# Generated by iptables-save v1.8.3 on Mon Feb 24 17:06:48 2020
*nat
:PREROUTING ACCEPT [18:2796]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [1:40]
:POSTROUTING ACCEPT [1:40]
:DOCKER - [0:0]
-A PREROUTING -m addrtype --dst-type LOCAL -j DOCKER
-A OUTPUT! -d 127.0.0.0/8 -m addrtype --dst-type LOCAL -j DOCKER
-A POSTROUTING -s 172.18.0.0/16! -o docker0 -j MASQUERADE
-A DOCKER -i docker o -j RETURN
COMMIT
# Completed on Mon Feb 24 17:06:48 2020
```

可以看到,它比刚才关闭 iptables 支持时多了几条链和对应的规则。尤其是增加了一些转发规则。

同时你可以看到其中多了一些与 docker0 相关的规则,还记得前两篇中我为你介绍 bridge 网络时介绍过的 docker0 吗?

事实上它能够这么灵活是离不开 iptables 的支持的。

现在,我们运行一个容器,并进行端口映射,试试看启动容器时,Docker 对 iptables 做了什么。

```
复制
(MoeLove) \rightarrow ^{\sim} docker exec - it $(docker ps -q1) sh
/ # docker run -P --rm -d redis:alpine
Unable to find image 'redis:alpine' locally
alpine: Pulling from library/redis
c9b1b535fdd9: Pull complete
8dd5e7a0ba4a: Pull complete
e20c1cdf5aef: Pull complete
f06a0c1e566e: Pull complete
230b5c8df708: Pull complete
Ocb9ac88f5bf: Pull complete
Digest: sha256:cb9783b1c39bb34f8d6572406139ab325c4fac0b28aaa25d5350495637bb2f76
Status: Downloaded newer image for redis:alpine
a97821d655552948df33eecd948df9784b6d05e25420b45f13c3a368c3d6f956
/ # docker ps
CONTAINER ID
                    IMAGE
                                         COMMAND
                                                                   CREATED
a97821d65555
                    redis:alpine
                                         "docker-entrypoint.s."
                                                                    7 seconds ago
```

之后再次执行 iptables-save, 对比当前的结果与上次的差别:

```
#filter
+-A DOCKER -d 172.18.0.2/32 ! -i docker0 -o docker0 -p tcp -m tcp --dport 6379 -j
*nat
+-A POSTROUTING -s 172.18.0.2/32 -d 172.18.0.2/32 -p tcp -m tcp --dport 6379 -j MA
+-A DOCKER ! -i docker0 -p tcp -m tcp --dport 32768 -j DNAT --to-destination 172.1
```

Docker 分别在 filter 表和 nat 表增加了规则。它的具体含义如下:

filter 表中新增的这条规则表示:在自定义的 DOCKER 链中,对于目标地址是 172.18.0.2 且不是从 docker0 进入的且从 docker0 出去的,目标端口是 6379 的 TCP 协议则接收。

简单点来说就是,放行通过 docker0 流出的,目标为 172.18.0.2:6379 的 TCP 协议的流量。

nat 表中这两条规则的表示:

- 为 172.18.0.2 上目标端口为 6379 的流量执行 MASQUERADE 动作(这里就简单地将它理解为 SNAT 也可以);
- 在自定义的 DOCKER 链中,如果入口不是 docker0 并且目标端口是 32768 则进行 DNAT 动作,将目标地址转换为 172.18.0.2:6379。简单点来说,这条规则就是为我们提供了 Docker 容器端口转发的能力,将访问主机本地 32768 端口流量的目标地址转换为 172.18.0.2:6379。

当然,要提供完整的访问能力,也需要和其他前面列出的其他规则共同配合才能完成,我们在 下篇来具体进行介绍。

总结

本篇,我为你介绍了 dockerd 的 ——iptables 参数的作用,以及对比了是否使用此选项的差异。通过查看 Docker 的源码可以看到 Docker Daemon 启动时,默认在 iptables 中增加了一些特定的规则和自定义链,以此来实现 Docker 容器网络相关的功能。

下篇,我们来具体聊聊如何手动进行容器网络的管理,通过该篇内容来更深入的了解 Docker 是如何使用 iptables 为容器网络提供各类特性的。