第二部分中,我们实现了 YOLO 架构中使用的层。这部分,我们计划用 PyTorch 实现 YOLO 网络架构,这样我们就能生成给定图像的输出了。

我们的目标是设计网络的前向传播。

文章目录[隐藏]

- 1 先决条件
- 2 定义网络
- 3 实现该网络的前向传播
- 4 卷积层和上采样层
- 5路由层/捷径层
- 6 YOLO (检测层)
- 7变换输出
- 8 重新访问的检测层
- 9 测试前向传播
- 10 下载预训练权重
- 11 理解权重文件
- 12 加载权重

先决条件

阅读本教程前两部分;

PyTorch 基础知识,包括如何使用 nn.Module、nn.Sequential 和 torch.nn.parameter 创建自定义架构;在 PyTorch 中处理图像。

本教程的代码基于 Python 3.5, 和 PyTorch 0.4. 代码发布在 Github repo 上。

本教程分为5个部分:

第1部分: 理解 YOLO 的原理

第2部分: 创建网络结构

第3部分(本文):实现网络的前向传递

第4部分:目标分阈值和非极大值抑制

第5部分:网络的输入和输出

定义网络

如前所述,我们使用 nn.Module 在 PyTorch 中构建自定义架构。这里,我们可以为检测器定义一个网络。在 darknet.py 文件中,我们添加了以下类别:

```
class Darknet(nn.Module):

def __init__(self, cfgfile):
    super(Darknet, self).__init__()

self.blocks = parse_cfg(cfgfile)

self.net_info, self.module_list = create_modules(self.blocks)
```

这里,我们对 nn.Module 类别进行子分类,并将我们的类别命名为 Darknet。我们用 members、blocks、net info 和 module list 对网络进行初始化。

实现该网络的前向传播

该网络的前向传播通过覆写 nn.Module 类别的 forward 方法而实现。

forward 主要有两个目的。一,计算输出;二,尽早处理的方式转换输出检测特征图(例如转换之后,这些不同尺度的检测图就能够串联,不然会因为不同维度不可能实现串联)。

```
1 def forward(self, x, CUDA):
2    modules = self.blocks[1:]
3    outputs = {} #We cache the outputs for the route layer
```

forward 函数有三个参数: self、输入 x 和 CUDA (如果是 true,则使用 GPU 来加速前向传播)。

这里,我们迭代 self.block[1:] 而不是 self.blocks,因为 self.blocks 的第一个元素是一个 net 块,它不属于前向传播。

由于路由层和捷径层需要之前层的输出特征图,我们在字典 outputs 中缓存每个层的输出特征图。关键在于层的索引,且值对应特征图。

正如 create_module 函数中的案例,我们现在迭代 module_list,它包含了网络的模块。需要注意的是这些模块是以在配置文件中相同的顺序添加的。这意味着,我们可以简单地让输入通过每个模块来得到输出。

```
write = 0  #This is explained a bit later
for i, module in enumerate(modules):
    module_type = (module["type"])
```

卷积层和上采样层

如果该模块是一个卷积层或上采样层,那么前向传播应该按如下方式工作:

```
if module_type == "convolutional" or module_type == "upsample":
    x = self.module_list[i](x)
```

路由层/捷径层

如果你查看路由层的代码,我们必须说明两个案例(正如第二部分中所描述的)。对于第一个案例,我们必须使用 torch.cat 函数将两个特征图级联起来,第二个参数设为 1。这是因为我们希望将特征图沿深度级联起来。 (在 PyTorch 中,卷积层的输入和输出的格式为`B X C X H X W。深度对应通道维度)。

```
3
               layers = [int(a) for a in layers]
 4
 5
               if (layers[0]) > 0:
                   layers[0] = layers[0] - i
 6
8
               if len(layers) == 1:
9
                   x = outputs[i (layers[0])]
10
11
               else:
12
                   if (layers[1]) > 0:
13
                       layers[1] = layers[1] - i
14
15
                   map1 = outputs[i layers[0]]
16
                   map2 = outputs[i layers[1]]
17
18
                   x = torch.cat((map1, map2), 1)
19
20
           elif module type == "shortcut":
21
               from_ = int(module["from"])
               x = outputs[i-1] outputs[i from_]
22
```

YOLO (检测层)

YOLO 的输出是一个卷积特征图,包含沿特征图深度的边界框属性。边界框属性由彼此堆叠的单元格预测得出。因此,如果你需要在 (5,6) 处访问单元格的第二个边框,那么你需要通过 map[5,6, (5 C): 2*(5 C)] 将其编入索引。这种格式对于输出处理过程(例如通过目标置信度进行阈值处理、添加对中心的网格偏移、应用锚点等)很不方便。

另一个问题是由于检测是在三个尺度上进行的,预测图的维度将是不同的。虽然三个特征图的维度不同,但对它们执行的输出处理过程是相似的。如果能在单个张量而不是三个单独张量上执行这些运算,就太好了。

为了解决这些问题,我们引入了函数 predict_transform。

变换输出

函数 predict transform 在文件 util.py 中,我们在 Darknet 类别的 forward 中使用该函数时,将导入该函数。

在 util.py 顶部添加导入项:


```
1  from __future__ import division
2
3  import torch
4  import torch.nn as nn
5  import torch.nn.functional as F
6  from torch.autograd import Variable
7  import numpy as np
8  import cv2
```

predict_transform 使用 5 个参数: prediction (我们的输出)、inp_dim (输入图像的维度)、anchors、num classes、CUDA flag (可选)。

```
1 def predict_transform(prediction, inp_dim, anchors, num_classes, CUDA = True):
```

predict transform 函数把检测特征图转换成二维张量,张量的每一行对应边界框的属性,如下所示:

Bounding Box attributes



上述变换所使用的代码:

```
1
      batch_size = prediction.size(0)
2
      stride = inp_dim // prediction.size(2)
3
      grid size = inp dim // stride
      bbox attrs = 5 num classes
4
5
      num anchors = len(anchors)
6
7
      prediction = prediction.view(batch_size, bbox_attrs*num_anchors, grid_size*grid_size)
      prediction = prediction.transpose(1,2).contiguous()
9
      prediction = prediction.view(batch_size, grid_size*grid_size*num_anchors, bbox_attrs)
```

锚点的维度与 net 块的 height 和 width 属性一致。这些属性描述了输入图像的维度,比检测图的规模大(二者之商即是步幅)。因此,我们必须使用检测特征图的步幅分割锚点。

```
anchors = [(a[0]/stride, a[1]/stride) for a in anchors]
```

现在,我们需要根据第一部分讨论的公式变换输出。

对 (x,y) 坐标和 objectness 分数执行 Sigmoid 函数操作。

```
#Sigmoid the centre_X, centre_Y. and object confidencce
prediction[:,:,0] = torch.sigmoid(prediction[:,:,0])
```

```
prediction[:,:,1] = torch.sigmoid(prediction[:,:,1])
prediction[:,:,4] = torch.sigmoid(prediction[:,:,4])
```

将网格偏移添加到中心坐标预测中:

```
1
       #Add the center offsets
 2
       grid = np.arange(grid size)
 3
       a,b = np.meshgrid(grid, grid)
 4
 5
       x offset = torch.FloatTensor(a).view(-1,1)
       y offset = torch.FloatTensor(b).view(-1,1)
 6
 7
       if CUDA:
8
9
           x_{offset} = x_{offset.cuda()}
10
           y_offset = y_offset.cuda()
11
12
       x_y_offset = torch.cat((x_offset, y_offset), 1).repeat(1,num_anchors).view(-1,2).unsqueeze(0
13
14
       prediction[:,:,:2] = x_y_offset
```

将锚点应用到边界框维度中:

```
#log space transform height and the width
anchors = torch.FloatTensor(anchors)

if CUDA:
    anchors = anchors.cuda()

anchors = anchors.repeat(grid_size*grid_size, 1).unsqueeze(0)
prediction[:,:,2:4] = torch.exp(prediction[:,:,2:4])*anchors
```

将 sigmoid 激活函数应用到类别分数中:

```
1 | prediction[:,:,5: 5    num_classes] = torch.sigmoid((prediction[:,:,5: 5    num_classes]))
```

最后,我们要将检测图的大小调整到与输入图像大小一致。边界框属性根据特征图的大小而定(如 13 x 13)。如果输入图像大小是 416 x 416,那么我们将属性乘 32,或乘 stride 变量。

```
1 | prediction[:,:,:4] *= stride
```

loop 部分到这里就大致结束了。

函数结束时会返回预测结果:

```
1 return prediction
```

重新访问的检测层

我们已经变换了输出张量,现在可以将三个不同尺度的检测图级联成一个大的张量。注意这必须在变换之后进行,因为你无法级联不同空间维度的特征图。变换之后,我们的输出张量把边界框表格呈现为行,级联就比较可行了。

一个阻碍是我们无法初始化空的张量,再向其级联一个(不同形态的)非空张量。因此,我们推迟收集器(容纳检测的张量)的初始化,直到获得第一个检测图,再把这些检测图级联起来。

注意 write = 0 在函数 forward 的 loop 之前。write flag 表示我们是否遇到第一个检测。如果 write 是 0,则收集器尚未初始化。如果 write 是 1,则收集器已经初始化,我们只需要将检测图与收集器级联起来即可。

现在,我们具备了 predict_transform 函数,我们可以写代码,处理 forward 函数中的检测特征图。

在 darknet.py 文件的顶部,添加以下导入项:

```
1 | from util import *
```

然后在 forward 函数中定义:

```
1
           elif module type == \'yolo\':
 2
 3
                anchors = self.module list[i][0].anchors
                #Get the input dimensions
 4
 5
                inp dim = int (self.net info["height"])
 6
 7
                #Get the number of classes
 8
               num classes = int (module["classes"])
9
10
                #Transform
11
               x = x.data
12
               x = predict_transform(x, inp_dim, anchors, num_classes, CUDA)
13
                                           #if no collector has been intialised.
                    detections = x
14
15
                    write = 1
16
17
18
                    detections = torch.cat((detections, x), 1)
19
20
           outputs[i] = x
```

现在,只需返回检测结果。

```
1 return detections
```

测试前向传播

下面的函数将创建一个伪造的输入,我们可以将该输入传入我们的网络。在写该函数之前,我们可以使用以下命令行将这张图像保存到工作目录:

```
1 wget https://github.com/ayooshkathuria/pytorch-yolo-v3/raw/master/dog-cycle-car.png
```

现在,在 darknet.py 文件的顶部定义以下函数:

```
1 def get_test_input():
2 img = cv2.imread("dog-cycle-car.png")
```

```
img = cv2.resize(img, (416,416))  #Resize to the input dimension
img_ = img[:,:,::-1].transpose((2,0,1)) # BGR -> RGB | H X W C -> C X H X W
img_ = img_[np.newaxis,:,:,:]/255.0  #Add a channel at 0 (for batch) | Normalise
img_ = torch.from_numpy(img_).float() #Convert to float
img_ = Variable(img_) # Convert to Variable
return img_
```

我们需要键入以下代码:

```
1 model = Darknet("cfg/yolov3.cfg")
2 inp = get_test_input()
3 pred = model(inp, torch.cuda.is_available())
4 print (pred)
```

你将看到如下输出:

```
1 ( 0 , . , . ) =
    16.0962 17.0541 91.5104 ...
                                   0.4336 0.4692 0.5279
    15.1363 15.2568 166.0840 ...
                                    0.5561 0.5414 0.5318
    14.4763 18.5405 409.4371 ...
                                    0.5908
                                            0.5353
                                                     0.4979
5
   411.2625 412.0660
                      9.0127 ...
                                    0.5054 0.4662 0.5043
6
   412.1762 412.4936 16.0449 ...
                                    0.4815 0.4979 0.4582
   412.1629 411.4338 34.9027 ...
                                    0.4306 0.5462
                                                    0.4138
9 [torch.FloatTensor of size 1x10647x85]
```

张量的形状为 1×10647×85,第一个维度为批量大小,这里我们只使用了单张图像。对于批量中的图像,我们会有一个 100647×85 的表,它的每一行表示一个边界框(4个边界框属性、1个 objectness 分数和 80 个类别分数)。

现在,我们的网络有随机权重,并且不会输出正确的类别。我们需要为网络加载权重文件,因此可以利用官方权重文件。

下载预训练权重

下载权重文件并放入检测器目录下,我们可以直接使用命令行下载:

```
1 wget https://pjreddie.com/media/files/yolov3.weights
```


理解权重文件

官方的权重文件是一个二进制文件,它以序列方式储存神经网络权重。

我们必须小心地读取权重,因为权重只是以浮点形式储存,没有其它信息能告诉我们到底它们属于哪一层。所以如果读取错误,那么很可能权重加载就全错了,模型也完全不能用。因此,只阅读浮点数,无法区别权重属于哪一层。因此,我们必须了解权重是如何存储的。

首先,权重只属于两种类型的层,即批归一化层(batch norm layer)和卷积层。这些层的权重储存顺序和配置 文件中定义层级的顺序完全相同。所以,如果一个 convolutional 后面跟随着 shortcut 块,而 shortcut 连接了另 一个 convolutional 块,则你会期望文件包含了先前 convolutional 块的权重,其后则是后者的权重。

当批归一化层出现在卷积模块中时,它是不带有偏置项的。然而,当卷积模块不存在批归一化,则偏置项的「权重」就会从文件中读取。下图展示了权重是如何储存的。



加载权重

我们写一个函数来加载权重,它是 Darknet 类的成员函数。它使用 self 以外的一个参数作为权重文件的路径。

```
1 def load_weights(self, weightfile):
```

第一个 160 比特的权重文件保存了 5 个 int32 值,它们构成了文件的标头。

```
1
       #Open the weights file
       fp = open(weightfile, "rb")
 2
 3
       #The first 5 values are header information
 4
 5
       # 1. Major version number
 6
       # 2. Minor Version Number
7
       # 3. Subversion number
       # 4,5. Images seen by the network (during training)
9
       header = np.fromfile(fp, dtype = np.int32, count = 5)
10
       self.header = torch.from numpy(header)
11
       self.seen = self.header[3]
```

之后的比特代表权重,按上述顺序排列。权重被保存为 float32 或 32 位浮点数。我们来加载 np.ndarray 中的剩余权重。

```
1 weights = np.fromfile(fp, dtype = np.float32)
```

现在, 我们迭代地加载权重文件到网络的模块上。

```
ptr = 0
for i in range(len(self.module_list)):
    module_type = self.blocks[i + 1]["type"]

#If module_type is convolutional load weights
#Otherwise ignore.
```

在循环过程中,我们首先检查 convolutional 模块是否有 batch normalize (True)。基于此,我们加载权重。

```
if module_type == "convolutional":
    model = self.module_list[i]

try:
    batch_normalize = int(self.blocks[i+1]["batch_normalize"])
except:
    batch_normalize = 0

conv = model[0]
```

我们保持一个称为 ptr 的变量来追踪我们在权重数组中的位置。现在,如果 batch_normalize 检查结果是 True,则我们按以下方式加载权重:

```
1
           if (batch normalize):
 2
               bn = model[1]
 3
 4
                #Get the number of weights of Batch Norm Layer
 5
               num bn biases = bn.bias.numel()
 6
 7
                #Load the weights
8
               bn biases = torch.from numpy(weights[ptr:ptr + num bn biases])
9
               ptr += num bn biases
10
11
               bn_weights = torch.from_numpy(weights[ptr: ptr + num_bn_biases])
12
               ptr += num bn biases
13
               bn_running_mean = torch.from_numpy(weights[ptr: ptr + num_bn_biases])
14
15
               ptr += num bn biases
16
```

```
17
               bn running var = torch.from numpy(weights[ptr: ptr + num bn biases])
               ptr += num bn biases
18
19
20
                #Cast the loaded weights into dims of model weights.
21
               bn biases = bn biases.view as(bn.bias.data)
22
               bn weights = bn weights.view as(bn.weight.data)
23
               bn running mean = bn running mean.view as(bn.running mean)
               bn running var = bn running var.view as(bn.running var)
24
25
26
                #Copy the data to model
27
               bn.bias.data.copy_(bn_biases)
               bn.weight.data.copy (bn weights)
28
29
               bn.running mean.copy (bn running mean)
30
               bn.running_var.copy_(bn_running_var)
```

如果 batch normalize 的检查结果不是 True, 只需要加载卷积层的偏置项。

```
1
           else:
 2
                #Number of biases
 3
               num biases = conv.bias.numel()
 4
 5
                #Load the weights
 6
                conv biases = torch.from numpy(weights[ptr: ptr + num biases])
 7
               ptr = ptr + num biases
8
 9
                #reshape the loaded weights according to the dims of the model weights
               conv biases = conv biases.view as(conv.bias.data)
10
11
12
                #Finally copy the data
13
                conv.bias.data.copy (conv biases)
```

最后,我们加载卷积层的权重。

```
1  #Let us load the weights for the Convolutional layers
2  num_weights = conv.weight.numel()
3
4  #Do the same as above for weights
5  conv_weights = torch.from_numpy(weights[ptr:ptr+num_weights])
6  ptr = ptr + num_weights
7
8  conv_weights = conv_weights.view_as(conv.weight.data)
9  conv.weight.data.copy_(conv_weights)
```

该函数的介绍到此为止,你现在可以通过调用 darknet 对象上的 load_weights 函数来加载 Darknet 对象中的权重。

```
1 | model = Darknet("cfg/yolov3.cfg")
2 | model.load_weights("yolov3.weights")
```

通过模型构建和权重加载,我们终于可以开始进行目标检测了。未来,我们还将介绍如何利用 objectness 置信度阈值和非极大值抑制生成最终的检测结果。