Docker与 secco...

本篇是第六部分"安全篇"的最后一篇,前面三篇,我为你介绍了镜像及容器安全相关的内容以及 Linux 的 LSM 如何为容器安全保驾护航。本篇,我们将重点放在 Linux 内核中 seccomp 与 Docker 之间的联系。

前面两篇,我分别为你介绍了如何使用 Linux capabilities 和 Linux LSM 模块为 Docker 容器提供安全的能力。本篇,我们将继续容器安全的话题,聊聊 Linux seccomp 与 Docker 之间的关系。

注意: 本文所用的 Linux 内核为 5.4.10-100.fc30.x86_64, 不同版本内核略有差异。

seccomp 基础

引用 Wiki 上的一小段关于 seccomp 的描述:

seccomp 其实是 secure computing mode 的缩写,是 Linux 内核中的一个安全计算工具。 seccomp 允许进程单向转换为"安全状态",在此状态下的进程,除了 exit(), sigreturn(), read() 和 write() 已打开的文件描述符外等系统调用外,不允许执行其他任何系统调用。

如果该进程尝试进行其他的系统调用,则内核会使用 SIGKILL 或 SIGSYS 终止该进程。从这个意义上看,它并没有虚拟化系统资源,而是完全将其进行了隔离。

通俗点来说, seccomp 的作用相当于是充当了系统调用 (syscall) 的防火墙, 它利用 BPF 规则来过滤系统调用, 并控制如何处理它们。可以通过设置这些规则来限制 Docker 容器访问主机内核的权限。

另外: seccomp 早在 2005 年就已经合并到了 Linux 2.6.12 的主线中了。

如何使用

对 seccomp 有了大概认识后,我们来看看如何使用它。

首先,需要确保系统中已经启用了 seccomp,一般直接通过 CONFIG_SECCOMP 进行设置,也可以在系统启动时,通过设置内核命令行参数来覆盖它。比如,查看当前内核对 seccomp 的配置:

(MoeLove) → ~ grep CONFIG_SECCOMP /boot/config-\$(uname -r)
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG SECCOMP FILTER=y

复制

其次需要确认当前 Docker 是否启用了 seccomp 的配置:

```
(MoeLove) → ~ docker info --format "{{ .SecurityOptions }}"

[name=seccomp, profile=default]
```

另外有一个需要额外注意的地方就是 seccomp profiles 需要 seccomp 2.2.1 及以上版本,当前主流的 Linux 发行版均已支持了,如果你遇到了比较旧的发行版,可以尝试去下载使用静态编译的 Docker 二进制程序,而不是使用包管理器直接安装 Docker。

Docker 中 seccomp 的配置

Docker Daemon 在启动时,有个 --seccomp-profile 的参数用于覆盖默认写在 Docker 源码中的 seccomp profile 文件,并且如果指定了该参数,则所有新启动的容器均会受该参数的影响,除非单独通过启动容器的参数进行覆盖。

```
(MoeLove) → ~ dockerd --help | grep seccomp
--seccomp-profile string Path to seccomp profile
```

在 Docker 源代码中包含着默认的 seccomp profile 的配置,可以在 Docker 源码的 profiles/seccomp/default.json 找到。篇幅原因,我这里就不贴出来了。

另一种在运行时修改 seccomp profile 配置的方法就是通过启动容器时的 --security-opt 参数进行覆盖。这个参数非常有用,除了能指定 seccomp profile 外,例如上一篇中提到的 LSM 对容器的支持,也可以通过 --security-opt 设置参数进行控制。

```
(MoeLove) → ~ docker run --help | grep security-opt
--security-opt list Security Options
```

另外,**非常值得注意的是 Docker seccomp 使用的是白名单机制**,只有在白名单中的系统调用 (syscall()) 才被允许。

当然,Docker 也考虑到了如果全靠写配置文件来指定的话,现在 Linux 有三百多个系统调用,对用户而言过于麻烦了。所以 Docker 也提供了简便的控制方法。

还记得前两篇提到的 Linux capabilities 吗?Docker 可通过 --cap-add 和 --cap-drop 来控制相关的能力,相当于是给了常规的系统调用一个别名。

实践

这里我们通过实际的例子来体验下 seccomp 为我们带来的安全能力。

首先,需要写一个 seccomp profile 配置文件,它是一个 JSON 文件,你可以参考 Docker 项目中默认的 seccomp profile 文件。

禁止全部

前面我已经介绍过了 Docker seccomp 使用的是白名单模式,所以未例如配置文件中的系统调用均会被拒绝。我们可以使用如下的配置文件:

这里未放行任何系统调用。使用此配置文件(deny.json)来启动一个容器:

```
(MoeLove) → ~ docker run --rm -it --security-opt seccomp=deny.json alpine sh docker: Error response from daemon: OCI runtime start failed: cannot start a cor
```

你会发现是无法启动容器的。

这就是在本文开头为你介绍的 seccomp 的运行机制:如果运行未经放行的系统调用,则内核会杀掉它。这里我们使用的配置文件没有放行任何系统调用,这就导致了它始终无法正常启动。

不做任何限制

这里也有一个比较危险的操作方式,便是你可以在启动容器时,通过参数来设置不使用任何 seccomp profile,以此来放行所有的系统调用。

还记得在"容器篇"我为你介绍过 Docker 容器的原理吧,其中提到使用 unshare 来实现自己的容器。

我们来看看正常情况下容器中执行 unshare 的情况:

```
(MoeLove) \rightarrow ^{\sim} docker run --rm -it alpine sh / # unshare unshare (0x0): Operation not permitted
```

可以看到,默认是完全不允许执行的。

我们可以通过指定参数来跳过这个限制:

```
(MoeLove) → ~ docker run --rm -it --security-opt seccomp=unconfined alpine sh / # whoami root / # unshare --user 21a7d31a75c9:~$ whoami nobody 21a7d31a75c9:~$ exit / # whoami root
```

通过指定 seccomp=unconfined 跳过了默认的限制。

总结

本篇,我为你介绍了 seccomp 相关的内容。在使用中,可以灵活的通过配置 seccomp profile 的放行策略来使用,以保证 Docker 容器的安全性。

这是"安全篇"的最后一篇,通过这个部分的学习,想必你已经发现了 Docker 的安全增强大多数都是基于 Linux 内核的。这和 Docker 的核心实现有关,所有的容器都共享同一内核。所以在使用时,也格外需要注意保障容器的安全性。

下一篇,我们将正式进入"网络篇",一起探索 Docker 容器网络相关的内容,敬请期待。