容器的核心: Na...

这是本专栏的第二部分:容器篇,共8篇,帮助大家由浅入深地认识和掌握容器。前面,我为你介绍了容器生命周期和资源管理相关的内容,让你对容器有了更加灵活的控制。之后从进程的角度带你认识了容器以及容器核心技术之一的 cgroups。本篇,我来为介绍容器的另一项核心技术: namespace。

什么是 namespace

我们仍然以 Wiki 上对 namespace 的定义开始:

Namespaces are a feature of the Linux kernel that partitions kernel resources such that one set of processes sees one set of resources while another set of processes sees a different set of resources. The feature works by having the same namespace for these resources in the various sets of processes, but those names referring to distinct resources.

namespace 是 Linux 内核的一项功能,它可以对内核资源进行分区,使得一组进程可以看到一组资源;而另一组进程可以看到另一组不同的资源。该功能是在各种进程集中对这些资源使用相同的 namespace,但是这些名称引用不同的资源。

这样的说法未免太绕了些,简单来说 namespace 是由 Linux 内核提供的,用于进程间资源隔离的一种技术。同时 Linux 也默认提供了多种 namespace,用于对多种不同资源进行隔离。

那么,到目前为止 Linux 有哪些 namespace 可用呢?

namespace 名称	系统调用参数	含义
Mount	CLONE_NEWNS	隔离挂载点
PID	CLONE_NEWPID	进程编号
Network	CLONE_NEWNET	网络设备,堆栈,端口等
IPC	CLONE_NEWIPC	系统 IPC, POSIX 消息队列
UTS	CLONE_NEWUTS	系统主机名和 NIS(Network Information Service) 主机名 (有时称为域名)
User	CLONE_NEWUSER	用户和组 ID
Cgroup	CLONE_NEWCGROUP	Cgroup 根目录

根据上面的介绍,我们也看出来了,每种 namespace 各有自己管理的部分;对于现在 Linux 上的任意进程而言,它一定是每种 namespace 的一个实例,我们来实际看下:

```
(MoeLove) → ~ 1s -1 --time-style='+' /proc/self/ns
total 0
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 cgroup -> 'cgroup: [4026531835]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 ipc -> 'ipc: [4026531839]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 mnt -> 'mnt: [4026531840]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 net -> 'net: [4026531992]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid -> 'pid: [4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid_for_children -> 'pid: [4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 user -> 'user: [4026531837]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 uts -> 'uts: [4026531838]'

◆
```

在 /proc/\$PID 的目录下,有个 ns 文件夹,这里面的文件基本是以 namespace 的命名的,并且它们都是一些链接。(此目录首次出现在《深入剖析容器》那一篇,如果没有印象了可以回头看下)

如何使用 namespace

前面提到了 Linux 内核提供了以上 7 种 namespace,那如何去使用它们呢? Linux 提供了以下主要的 API 用于管理 namespace:

- clone():如果是纯粹只使用 clone(),则会创建一个新进程;但如果我们传递一个或多个 CLONE_NEW* 标志给 clone(),则会根据每个标志创建对应的新 namespace 并且将子进程添加为其成员。
- setns(): 允许进程加入一个已存在的 namespace 中。
- unshare():允许进程(或线程)取消其执行上下文中,与其他进程(或线程)共享部分的关联,当然通俗点来说,也就是可以利用此系统调用来让当前的进程(或线程)移动至一个新的 namespace 中。

以上提到的这三个 API 或者说系统调用,看起来都很简单,但实际上它们可接收的参数很多, 其意义也各有不同。不过这不是本篇的重点,我们暂且忽略。

验证 namespace 的作用

以上内容过于偏理论了,接下来我们以实际的操作来感受下 namespace 的作用。这里我们使用上面介绍过的 unshare() API 来进行 namespace 的隔离。

Linux 中包含了一组标准的工具包,名为 util-linux,其实我们经常会使用这组工具包,比如 kill 便是其中之一。

在这组工具包中还包含着很多其他有用的工具,其中一个名为 unshare 的工具,便通过封装 unshare() 这个 API 以便让我们以更直接的方式来使用它,而无需自己再单独写代码实现了。

隔离 PID namespace

通过给 unshare 传递 --pid 、 --fork 和 --mount-proc 参数来实现隔离 PID namespace:

```
(MoeLove) → ~ sudo unshare --pid --fork --mount-proc zsh

# 使用 ps -a 来验证

[root@bogon]/home/tao# ps -a

PID TTY TIME CMD

1 pts/20 00:00:00 zsh

28 pts/20 00:00:00 ps
```

PS: 我的默认 Shell 是 zsh, 所以我这里使用了 zsh, 当然你也可以换成任何你喜欢的 Shell 或者其他程序/命令。

我们通过 ps -a 来查看当前全部的进程,可以发现只能看到 PID 为 1 的 zsh 进程,和我们执行的 ps 的进程。

通过这里我们就可以确认,已经与主机上的进程编号进行了隔离(因为主机上在已经存在 PID 为 1 的 init 进程了)。

为了加深印象,这里我们再次从/proc 中读取下实际的信息来确认一次:

```
# 在隔离 PID namespace 的环境中
[root@bogon]/home/tao# ls -1 --time-style='+' /proc/self/ns
总用量 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 ipc -> 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 mnt -> 'mnt:[4026532853]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 net -> 'net:[4026531992]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 pid -> 'pid:[4026532854]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 pid_for_children -> 'pid:[4026532854]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 user -> 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 uts -> 'uts:[4026531838]'
```

```
# 在主机上

(MoeLove) → ~ 1s -1 --time-style='+' /proc/self/ns
总用量 0

lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 ipc -> 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 mnt -> 'mnt:[4026531840]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 net -> 'net:[4026531992]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 user -> 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx. 1 tao tao 0 uts -> 'uts:[4026531838]'
```

可以看到两者的 /proc/self/ns/pid 是不同的,再次确认了我们的想法。

隔离 UTS namespace

我们再来尝试对 UTS namespace 的隔离。前面已经介绍过了,这个 namespace 主要影响的是 hostname 相关的部分。当进行 UTS namespace 隔离时,隔离环境中修改 hostname 将不会影响主机上原本的 hostname。

可以通过给 unshare 传递 -u 参数来实现 UTS namespace 的隔离。

```
(MoeLove) → ~ sudo unshare -u zsh

[root@bogon]/home/tao# hostname
bogon

[root@bogon]/home/tao# hostname utsns

[root@bogon]/home/tao# hostname
utsns
```

现在新打开一个创建查看主机的 hostname:

```
(MoeLove) → ~ hostname
bogon
```

可以看到在 UTS namespace 隔离环境中修改 hostname 并没有影响到主机。

我们来看看隔离环境下的 namespace 信息,先通过 ps 命令查看下当前的进程:

我们没有指定隔离 PID namespace,所以这里的 PID 就是主机上的 PID。

由于我们当前是在 zsh 这个 shell 环境下,所以我们可以直接对比 13923 (zsh) 和 13854 (sudo unshare -u zsh) 这两个进程的 namespace 信息。

sudo unshare -u zsh 进程的 namespace 信息:

```
(MoeLove) → ~ sudo ls -l --time-style='+' /proc/13854/ns
总用量 0
lrwxrwxrwx. l root root 0 cgroup → 'cgroup:[4026531835]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 ipc → 'ipc:[4026531839]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 mnt → 'mnt:[4026531840]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 net → 'net:[4026531992]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 pid → 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 pid_for_children → 'pid:[4026531836]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 user → 'user:[4026531837]'
lrwxrwxrwx. l root root 0 uts → 'uts:[4026531838]'
```

zsh 进程的 namespace 信息:

```
(MoeLove) → "sudo 1s -1 --time-style='+' /proc/13923/ns
总用量 0

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 ipc -> 'ipc:[4026531839]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 mnt -> 'mnt:[4026531840]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 net -> 'net:[4026531992]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 pid -> 'pid:[4026531836]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 user -> 'user:[4026531837]'

lrwxrwxrwx. 1 root root 0 uts -> 'uts:[4026532678]'
```

可以看到两者仅有 UTS namespace 信息是不同的。

前面的内容已经验证了如何通过 unshare 隔离 PID 和 UTS namespace 的操作,限于篇幅原因,你可以自行验证下如何隔离其他几类 namespace。

在 Docker 中如何利用 namespaces

我们先按一般情况使用 Docker 启动一个容器,并查看其进程信息:

```
(MoeLove) → ~ docker run --rm -it alpine

/ # ps -f

PID USER TIME COMMAND

1 root 0:00 /bin/sh
6 root 0:00 ps -f
```

可以看到,当前容器与主机上的 PID namespace 是隔离的(它的 PID 从 1 开始),我们也可以从主机上直接查看容器的 namespace 信息:

作为对比,再次列出主机的 namespace 信息:

```
(MoeLove) → ~ sudo 1s -1 --time-style='+' /proc/$$/ns

总用量 0

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 cgroup -> 'cgroup:[4026531835]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 ipc -> 'ipc:[4026531839]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 mnt -> 'mnt:[4026531840]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 net -> 'net:[4026531992]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid -> 'pid:[4026531836]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 pid_for_children -> 'pid:[4026531836]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 user -> 'user:[4026531837]'

1rwxrwxrwx. 1 tao tao 0 uts -> 'uts:[4026531838]'
```

可以看到容器与主机的 namespace 是隔离的。

那我们有没有办法启动容器,但是不与主机进行 PID namespace 的隔离?

答案是有,Docker 给我们提供了很强大的功能,允许我们在 docker run 的时候,通过一些参数来控制容器的 namespace。比如,**通过传递**——pid host 即可与主机共享 PID namespace。

```
复制
(MoeLove) → ~ docker run --rm -it --pid host alpine
/ # 1s -1 /proc/$$/ns
total 0
                                          0 Nov 2 00:39 cgroup -> cgroup: [4026531
1rwxrwxrwx
             1 root
                         root
             1 root
                                          0 Nov
                                                 2 00:39 ipc -> ipc:[4026532787]
1rwxrwxrwx
                         root
                                                 2 00:39 mnt -> mnt:[4026532785]
1rwxrwxrwx
             1 root
                                          0 Nov
                         root
                                          0 Nov 2 00:39 net -> net:[4026532789]
1rwxrwxrwx
            1 root
                         root
                                          0 Nov 2 00:39 pid -> pid: [4026531836]
1rwxrwxrwx
             1 root
                         root
                                                 2 00:39 pid for children -> pid:[
1rwxrwxrwx
            1 root
                         root
                                          0 Nov
                                          0 Nov 2 00:39 user -> user: [4026531837]
1rwxrwxrwx
             1 root
                         root
                                          0 Nov 2 00:39 uts -> uts:[4026532786]
1rwxrwxrwx
             1 root
                         root
```

对比我们前面看到的主机上的 namespace 信息,可以看到它与主机的 PID namespace 是完全相同的。

我们是否还可以给容器指定其他 PID namespace 呢?答案是有的,我们可以从源码中得到确认:

```
# api/types/container/host_config.go#L246-L259

func (n PidMode) Valid() bool {
    parts := strings.Split(string(n), ":")
    switch mode := parts[0]; mode {
    case "", "host":
    case "container":
        if len(parts) != 2 || parts[1] == "" {
            return false
        }
        default:
        return false
    }
    return true
}
```

另一种模式便是给 --pid 传递 container:容器 ID ,以便与其他容器共享 namespace。

先正常启动一个容器:

与刚才的容器进行 PID namespace 共享:

```
(MoeLove) → ~ docker run --rm -it --pid container:$(docker ps -q1) alpine

/ # 1s -1 /proc/$$/ns/pid

1rwxrwxrwx 1 root 0 Nov 2 18:51 /proc/7/ns/pid -> pid:[40

◆
```

可以看到两者的 PID namespace 是相同的了。

篇幅原因,这里只介绍对 PID namespace 相关的操作,其实对于其他的 namespace,Docker 也提供了相应的能力。除 PID namespace 外,一般场景下,可能会用到的就是 Network namespace 了,这部分相关的知识,我们会在后续内容的"网络篇" 中另行介绍。

总结

在本篇中,我为你介绍了 namespace,不过我没有过多地去介绍如何利用 Linux 内核提供的系统调用去进行开发。我选择了直接使用 Linux 提供的 unshare 工具,我希望这样可以便于你直观的感受。

namespace 为 Docker 提供了各类资源隔离的功能,而这些功能也不仅限于在 Docker 中使用。在实际的生产中,我们也可以利用 namespace 相关的能力为我们提供更多便利。

通过上篇及本篇,我已经为你介绍了 Docker 进行容器资源管理和隔离所需的最主要的两项核心技术。下一篇,我们进入实践环节,自己动手来写容器。