Titre : Structure et stabilité des noyaux atomiques. Applications de l'énergie nucléaire

Présentée par : Alfred Hammond Rapport écrit par : Léa Chibani

Correcteur : Elias Khan Date : 02/05/2020

Bibliographie de la leçon :				
Titre	Auteurs	Éditeur	Année	
Cours Noyaux et Particules /Elias Khan				

Dlan	déta	illá
Pian	ueta	IIIIe

Niveau: Licence

Prérequis: interactions fondamentales/radioactivité/constitution du

noyau/électrostatique/réaction chimique/élétronvolt

Bibliographie: Cours de Mr Khan/

Introduction: Au cours du 20^{ème} siècle, plusieurs études ont été menées afin de connaître la structure des noyaux et développer des applications:

- -Rutherford (1911): noyau très localisé par rapport à la densité de charge électronique (noyau 10-15m vs/ atome 10-10m)
- -Marie Curie découvre la radioactivité.
- -Jusqu'à la conception de la bombe H (années 50) et des premières centrales nucléaires afin de produire de l'énergie électrique.

Problématique : Quel est la structure des noyaux et comment peut-on récupérer de l'énergie grâce à leur stabilisation et comment l'utilise-t-on ?

[1:30]

I)Stabilité des noyaux et radioactivité


A) Radioactivité et structure du noyau

-1896 Becquerel découvre la radioactivité par hasard. (échantillon radioactif près d'une plaque photographique).

Pierre et Marie Curie, pioniers dans la radioactivité artificielle → des noyaux atomiques (pères) peuvent se transformer en d'autres noyaux (fils)

On connait aujourdui différent types de radiactivié :

-Plusieurs types de radioactivité : béta +/béta - / alpha : rappel des équations :



Attention a bien mettre les indices et ne pas les iverser.... Ecrire beta + et beta – avec couleurs différentes


L'équatio de la radioactivité beta est fausse la bonne est:

$$_{Z}^{A}X\rightarrow {_{Z+1}^{A}X}+{_{-1}^{0}e}+\gamma$$

On émet aussi des neutrinos dans les réactions mais on n'en parle pas (il faut avoir équilibre particule/antiparticule du même coté ou particule/paticule de part et d'autre de la flêche).

-Noyau = système de N neutrons et Z protons liés. Certains sont instables et donc se désintègrent en noyaux fils plus stables. [slide Vallée de la stabilité]

Experimentallement, on constate l''evolution suivante pour les éléments du tableau periodique (slide)



Si on utilise cette image modifier la legende car on ne connaît pas les transitions, p, n et internes

Dire abscisse+ordonnées. On constate :

Il semble avoir un ratio de stabilité entre protons et neutrons même si ce n'est pas tout à fait lineaire. On appelle cette zone la valée de stabilité. Nous calculerons plus tard ce ratio.

- si on a trop de neutrons par rapport au nombre de protons on fait radioactivité beta -, un neutron du noyau fils se transforme en proton avec émission d'un électron (conservation de la charge) et éventuellement de photons.

Si on a pas assez de neutrons par rapport au nombre de protons c'est un proton qui se transforme en neutron par emission d'un positon.

La radioactivité rammène des noyaux à vers une configuration plus stable. La radiactivité étant un processus spontanée, il faut que l'énergie du noyau fils soit plus faible que l'energie du noyau père.

(On verra ceci quand on parlera du Q de réaction, il faut que Q>0)

- La radioactivité alpha necessite d'un noyau de taille conséquente (en genéral A > 130)
- -Ce qui nous interesse est de savoir si ces réactions produissent de l'energie ? si oui peut-on la récupérer ?

On commence par quantifier l'énergie d'un noyau. Pour cela on utilise **l'énergie de liaison**, qui est la différence d'énergie entre un état ou les nucléons du noyau sont liées et un état où ces nucléons ont été séparées. Cette énergie donne le surplus d'énergie associée a la dossociation du système.


Rq. Si il y a une barrière de potentielle, il faudrait fournit techniquement plus d'énergie que l''energie de liaison pour dissocier le système. En toute rigueur aussi il y a un effet d'appariment des noyaux ce qui rend les noyaux avec un nombre pair de protons/nneutrons plus difficil à dissocier.

NE PAS ÉCRIRE B ET FLECHE, SÉPARER DANS UN TABLEAU ÉTAT LIÉE ET ÉTAT DISSOCIÉE

On suppose les produits immobiles après la réaction. L'énergie à fournir B correspondante serait égal à :

(la deuxième masse est celle du netutron), équation 1.2 du poly. Il manque un c^2 à la dernière

Cette énergie est positive (c'etst une énergie à fournir) qui traduit la stabilité de la matière liée à la formation de noyaux. On donne ODG :



Pour uranium: 1801 ev.

Ces énérgies positives nous montrent que l'état de noyau est beaucoup plus stable que l'état où les nucléons sont séparées, d'où le fait que les noyaux existent.

La cohésion du noyau est fondamentallement différente à celle, par exemple, des liaison chimiques qui correspondent à une énérgie buaocup plus faibe (~ 10 ev).

B) Origine de la cohésion des noyaux [8:00]

-Comment expliquer que les protons et neutrons qui coexiste forme un édifice avec une grande cohésion ?

La cohésion du noyau est essentiellement due à l'interaction forte. À priori il est difficil de comprendre comment un nombre de protons de faible masse peuvent être si proches les un des autres. La raison est l'existance de l'interaction forte.

L'interaction forte n'est pas la seule à exister dans le noyau. En effet, il est difficile de comprendre pourquoi ajouter un neutron qui est électriquement neutre pourrait déstabiliser un noyau et engendrer la radioactivité béta -. La raison est l'existance de l'interaction faible.

C'est au final un équilibre entre ces intéractions et la répulsion coulombinenne des protons qui rend un noyau stable ou pas.


Rq. Intéractiion coulobienne intervient dans la radioactivité alpha.

- Nous avons défini **l'énergie de liaison** précédemment, Il existe un modèle qui permet d'estimer l'énergie de liaison en modélisant les intéractions.
- -Modèle de la goutte liquide : Bethe Weissäcker analogie avec la cohésion d'une goutte liquide

$$B(N,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_A \frac{(N-Z)^2}{A} + \delta$$

c.f cours p.5.

Discussion avec slide Modèle de la goutte liquide :



premier terme: - stabilisaton par intéraction forte, seul terme strictement stabilisant. C'est le therme de volume. Le rayon du noyau est ~ A^1/3 * rayon donc un terme proportionnel au volume en A. Chaque nucléon intéragis avec tous les autres et on obtient alurs un terme proportionnel à A stabilisant. **av ~ 16MeV**


Deuxième terme: énérgie surfacique, un nucléon à la surface intéragis avec moins de voisins. La stabilisation est alors plus faible et on retire au premier terme une certaine quantité d'énergie. as ~ 17MeV


Troisième terme : energie coulombienne. Proportionnel au nombre de protons au carré (Z) et on divise par le rayon A^1/3 pour avoir une forme similaire à l'énergie coulombienne. ac~0.7 MeV

Quatrième terme: liée à l'interaction faible, nous pouvons avoir conversion entre protons et neutrons mais globalement on pénalise un déséquilibre entre les deux. Rq. Il est aussi liée à la statistique de fermi-dirac. aA~13 MeV

Cinquième terme : terme quantique, quantifie l'énergie d'appariement entre deux nucléons de même type. Il est positif ou négatif selon la parité des neutrons/protons dans le noyau. Delta~ 1-2 MeV

Rq. Les constantes du modèle sont à ajouster par des mesures expérimentales (par exemple on peut ajuster la courbe d'aston avec)





Compte-rendu de leçon de physique

R est le rayon du noyau, mais le volume est aussi approximé par la somme du volume des sphères *(nucléons), alors en égalisant les deux équations on trouve la formule $R = r0*A^1/3$ avec r0 une constante. Hyp: les nucléons sont en contact les un des autres, intéraction forte.

C) Critère de stabilité

Le modèle de la goutte liquide nous permet calculer la configuration la plus stable d'un noyaux avec un nombre de masse donné par rapport à la désintégration béta. En effet, nous allons suposer que B varie de manière continue avec Z. Insister que comme on a défnit B, B est l'énergie liée à la cohésion du noyau. Si B est maximale par rapport à Z, alors nous aurons pour un nombre de nucléons donné la configuration la plus stable.

SI on fait le calcul on trouve (donner directement le résultat) :

$$\left. \frac{\partial B(A,Z)}{\partial Z} \right|_{A=cst} = 0$$
 (1.5)

Un calcul direct de l'équation (1.5) utilisant l'équation (1.4) pour B(A,Z), où N est remplacé par A-Z, donne le comportement de la vallée de stabilité (par rapport à la désintégration Béta) visible sur la carte des noyaux (figure 1.1) :

$$Z = \frac{A}{2 + (a_C/2a_A)A^{2/3}} \simeq \frac{A}{2 + 0,015A^{2/3}}$$
(1.6)

Donc pour un noyau léger (\sim Z<20), on trouve que un noyaux avec un nombre de protons et neutrons égaux ne sera pas sujet à la désintégration béta. Un noyaux lourd quant à lui sera lus stable avec un nombre de neutrons supérieur au nombre de protons.

Or il existe d'autres types de réaction nucléaires. La fusion et la fission.

DEF fission : Réaction nucléaire par laquelle un noyau se scinde en plusieurs autres noyaux plus légers, de façon spontanée ou suite à un bombardement de particules énergétiques (neutrons ou noyaux-spallation). (1939 liz meitner, otto hans, et autre. Il bombardent des noyaux avec des alpha pour obtenir des noyaux plus lourds)

DEF fusion: Réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux atomiques se combinent pour former un noyau plus lourd (1ère réaction de fusion Mark Oliphant 1932).

Ce sont ces deux types de réactions nucléaires avec lesquelles on pourrait produire des grandes quantités d'énergie de manière fiable.

Pour évaluer la quantité d'énergie qu'une réaction nucléaire peut produire nous introdduisons une nouvelle quantité, le quotient de réaction.

- -Si on a un réaction $1+2 \rightarrow 3+4$, on définit le quotient de réaction Q=B3+B4-B1-B2 qui représente l'énergie libérée par la réaction.
- SI Q>0 ceci veut dire que l'énergie du système à l'entrée est superieur a l'énergie du système en sortie.

Si B3 et B4 sont plus grands que B1 et B2, ceci veut dire qu'en sortie les noyaux 3 et 4 sont plus stables que les noyaux 1 et 2.

Ceci nous indique aussi que pour que un noyau soit radiactif, il faut que le Q de réaction de la désintégration radioactive soit positive.

Avoi Q>0 nous indique aussi que il a de l'énergie dégagée lors de la réaction.


-Ce qui est plus intéressant est la quantité libérée par nucléons : Q/A= <B/A>sorti-<B/A>entrée :


$$\frac{Q}{A} = \frac{1}{A} \left[A_3 \cdot \left(\frac{B_3}{A_3} \right) + A_4 \cdot \left(\frac{B_4}{A_4} \right) \right] - \frac{1}{A} \left[A_1 \cdot \left(\frac{B_1}{A_1} \right) + A_2 \cdot \left(\frac{B_2}{A_2} \right) \right] = \langle B/A \rangle_s - \langle B/A \rangle_e$$
(1.8)

où A=A₁+A₂=A₃+A₄ est le nombre total de nucléons et B/A représente l'énergie de liaison par nucléon.


Rq : Une autre manière de presenter le Q de réaction, pas forcément essentielle à la leçon. La courbe d'Aston utilise cette formulation mais on n'a pas besoin de l'expliciter, juste dire à quoi elle correspond.

-Courbe d'Aston : représente B/A=f(Z).





On eut trouver la courbe d'Aston sur internet, si non utiliser, il faut beaucoup expliquer par contre (CF cours p. 7):



À gauche on sépare les différentes contributions de l'énergie de liaison pour un noyau. À droite on a la somme des termes mais grossie pour observer la tendance.

On peut maintenant introduire la fission et la fusion nucléaire qui sont

Ce qui nous interesse est produidre de l'énergie, donc le Q de réaction de la fusion et la fission doivent être positifs.

En d'autres termes l'énergie de liaison doit être plus élevée pour les noyaux fils que pour les noyaux père.

La courbe d'Aston est croissante pour des noyaux « légérs » (max pour Fe, Ni). Pour ces noyaux la fusion nucléaire dégage de l'énergie.

Pour des noyaux plus lours la courbe d'Aston est décroissante, la fission nucléaire dégagera de l'énergie pour ces noyaux.

[20:00]

Nous avons jusuquà present regarder des critères énérgétiqus, cependant, nous n'avons pas encore discuté de quand la fission est possible. En effet, Il est beaicup pllus courant de voir dans la nature la désintégration alpha ou béta, mais rarement de la fission. Pourquoi ?


II)Utilisation de l'énergie de la fission nucléaire

A) Paramètre de fissilité

-Que ce passe t'il lors de la fission ? Un noyauz donne plusieurs aurtres, donc si on observa la géométrie du noyau père celui-ci vas de déformer pour donner au moins deux fragments. Or Il est plus avantageux pour un noyau d'avoir une surface extérieure la plus faible possible pour maximiser le nombre d'intéractions entre nucléons. Cf. terme de surface.

Il existe une barrière de fission [slide]

Barrière de fission



La barrière de potentielle est due à la compétition entre le terme énergie de surface (minimise la déformation) et le terme énergie de répulsion coulombienne qui tend lui à déformer le noyau.

Donc, même si un noyau lourd est moins stable que deux noyaux plus légers, il existe une barrière de potentiel qui rend improbable de fissioner spontanément. Experimentallement, la barrière a une hauteur de environ 5-6 MeV. Pour rappel, l'énergie d'agitation thermique vaut 0.025 eV.

Rq dire ceci si on veut parler de fission spontanéee.

Donc d'un point de vue classique, les noyaux ne peuvent pas fissioner spontannement. Or, nous sommes dans le domaine de la MQ et l'effet tunnel existe. Il n'est pas necessaire de passer la barrière de potentiel, il suffit de la traverser par effet tunnel. Cependant il ne faut pas que la barrière soit trop épaisse. On peut alors introduire le paramètre de fissilité comme fait dans le cours p. 9 2.1.1. Ne pas trop dire à ce sujet quand même, c'est comlplex.

-Comment surmonter cette barrière ? Il faut apporter de l'énergie au noyau!

Fission induite : Nous allons envoyer un neutron pourqu'il soit proche d'un noyau, ce noyau vvas captuerer l''eléctron ce qui entraine :

- une déformation du noyau pour accommoder le nouveau neutron ce qui modifie l'énergie de surface et un apport d'énergie liée aux interactions entre le nouveau neutron et les nucléons du noyau.

Fission par neutron thermique

- Les nucléons étant des fermions sont plus stables quand ils forment des pairs. Donc si le noyau a un nombre de neutrons impair, la capture du nouveau neutron vas apporter un surplus d'énergie qui vas permettre au noyau de passer au-dessus de la barrière de potentiel.

Fission induite par neutrons lents: les noyaux lourds ont beaucoup de protons, donc un terme d'énergie de répulsion coulombienne grand. Ainsi il suffit d'envoyer un neutrons avec une certaine énergie cinétique (ici faible d'où neutrons lents), pour qu'il soit capturé par un noyau et que l'énergie de liaison acquise permette de surmonter la barrière de fission.

On peut faire le calcul pour l'uranium 235 (expliquer que cest l'isotope de l'uranium avec 235 nucléons):

 $m_n c^2 + M(A-1)c^2 = M(A)c^2 + E^*$ (2.2)

puisque la réaction se fait quasiment au repos. L'énergie d'excitation E* gagnée par le noyau A est donc

$$E^* = [m_n + M(A-1)]c^2 - M(A)c^2 = S_n,$$
(2.3)

d'après la définition (1.3) de l'énergie de séparation. Il existe ainsi quelques noyaux pour lesquels S_n est supérieur à la barrière de fission. Par exemple $S_n(^{236}\mathrm{U})=6,5$ MeV. La capture d'un neutron lent par le $^{235}\mathrm{U}$ donne donc un noyau de $^{236}\mathrm{U}$ qui fissionne. En revanche la capture d'un neutron lent par le $^{238}\mathrm{U}$ donne un noyau de $^{239}\mathrm{U}$ qui ne fissionne pas, car $S_n(^{239}\mathrm{U})=4,8$ MeV qui est inférieur à la hauteur de la barrière de fission. On voit ici le rôle crucial de l'appariement et la nécessité d'avoir un noyau ayant un nombre impair de neutrons pour permettre la fission suite à la capture d'un neutron lent.

985-----

L'énergie gagné est de 6,5 MeV ce qui est suffisant pour passer la barrière de potentiel. On utilise alors des neutrons dit thermiques qui ont une ;energie de 0.025 eV (énérgie de l'agitation thermique à T ambiant).

À noter que il est possible aussi que le noyau se desexcite par radiation gamme et vibration. La fission n'arrive pas systématiquement.

Fission par neutron rapide

Que se passe t'il si on a un nombre pair de neutrons ? Prenons l'exemple de l'Uranium 238. Le même calcul que précedemment nous ammène à E = 4,8 MeV, plus faible que la hauteur moyenne de la barrière.

Il n'y a alors pas de fission. Solution ? On donne une énergie cinétique aux neutrons de l'ordre de 1-2 MeV. Les neutrons sont dit alors « rapides » et l'énergie totale qu'ils apportent à un noyau d'U238 est suffisant pour provoquer une fission.

Quel avantage à utiliser des neutrons rapides ?


- la génération de neutrons donne le plus souvent des neutrons rapides

- ils permettent de fissioner plus de noyaux

Pourquoi utiliser alors des neutrons lents?

Montrer slide avec section efficace


SLIDE: http://propulsion-nucleaire.e-monsite.com/pages/explication-technique/neutronique.html 06.03.2020



Un neutron lent a une probabilité d'être capté 1000 fois plus importante que un neutron rapide pour l'uranium 235. Cette probabilité est très importante dans le fonctionnement des réacteurs nucleaires comme nous allons le voir à continuation.


B) Fonctionnement d'une centrale EPR

On regarde le cœur du réacteur nucleaire le plus courant en France. Le réacteur à eau pressurisé EPR.



Dans le cœur d'un réacteur nucléaire c'est l'endroit ou est le combustible (Uranium enrichi 235 enrichissement de 3-5% max). Le combustible est dans des crayons. Ces crayons sont en contact avec un circuit d'eau lourde dit primaire. Eau lourde c'est eau deuterée.

On ammorce la réaction nucleaire avec un genérateur de neutrons (materiel radioactif). Imaginons que un premier noyau d'uranium 235 fissione. On a alors la réaction :



(la fi c'est du Ba et 3 neutrons, c'est un exemple de réaction les produits de la fission peuvent êre différents).

Cette réaction produit entre 2-4 neutrons suplementaires. Ce sont des neutrons rapides qui partent dans des diréctions aléatoires. Du a leur enérgie, il est très probable que aucun de ces nouveaux neutrons provoque une fission.

Dans ce cas la réaction s'arreterai. Or Ces neutrons rapides subissent des collisions élastiques avec les molécules d'eau lourde. Ceci rechauffe l'eau lourde et diminue l'énergie cinétique des neutrons qui sont alors en partie renvoyes dans les crayons de combustible avec une énergie moindre (thermique) et provoquent alors des fissions.

L'objectif est qu'il y ait un nombre constant de neutrons dans le cœur du réacteur afin d'avoir un nombre constant de fissions dans le temps et que la réaction soi contrôlée.


En effet, on veut que un seul des neutrons liberées lors d'une fission provoque une fission en regime permanent.

Le circuit d'eau primaire est utilisé comme **modérateur**, il augmente la probabilité qu'un neutron issu d'une fission provoque une fission.

On utilise l'eau deuterée plutôt que de l'eau normale car l'eau peut capturer des neutrons aussi ! L'eau deuterée a une section efficace de capture 1000 plus faible (0,00046 barn contre 0,33 barn. https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-eau-lourde-18078/).

Dans le cœur il y a aussi des barres de contrôle qui ont une section efficace de capture des neutrons importante. Ces barres sont utilisées pour diminuer la probabilité qu'un neutron issu d'une fission provoque une fission (diminuent le nombre de neutrons disponibles). On les utilise pour reguler la réaction nucleaire.

On peut aussi injecter du Bore liquide dans le circuit d'eau primaire pour diminuer fortement le nombre de neutrons au cas où la réaction s'emballe.



Le schéma ci-dessus illustre le principe de fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression.

Le circuit d'eau primaire sert à chauffer un deuxième circuit d'eau isolée dit sécondaire qui est en contact avec des turbines qui produissent l'éléctricité. Les deux circuits d'eau primaire sert donc aussi de fluide caloporteur.

Finalement il y a un circuit d'eau tertiaire qui est utilisée pour refroidir le circuit d'eau secondaire.

Ceci illustre le fonctionnement d'un réacteur nucleaire.

Lire la p. 14 du cours pour ne pas dire des betises sur l'enreichissement de 'I Uranium.

Un des grands problèmes de l'énergie nucleaire est la gestion des déchets.

-Cependant, la production de noyaux lourds fils est un problème, ainsi que leur diversité. Autre solution : on peut envisager l'autre côté de la courbe d'Aston → la fusion

http://robert.jobard.free.fr/savoir/centrale-nucleaire

largement 40 minutes ici.

III)La fusion, une solution miracle ? (cette partie n'a presque pas été traitée)

D'après la courbe d'Aston (Fig. 1.2), la fusion d'éléments légers est exo-énergétique. Les avantages sont i) l'abondance des éléments légers comparés à ceux nécessaires à la fission, ii) l'absence de la très grande variété de déchets, contrairement à la production d'énergie par fission, et iii) la plus grande énergie libérée par nucléon en raison de la pente plus prononcée de ce coté de la courbe d'Aston.

- A) La fusion dans les étoiles
- B) La fusion sur Terre
- C) Propriétés

Je vous réfère ici au Poly de Monsieur Khan car, tout y est très bien expliqué 😂



Rq. On a 0.7% d'Uranium 235 dans un kg d'uranium le reste c'est du 238 Caser le mot auto-entretenue

Questions posées par l'enseignant

Question 1 : quand tu as écrit la réactivité beta +, tu as écrit : noyau + électron ? Peut-il y avoir une réactivité beta avec un électron?

Il faut faire attention, la désintégration béta – : produit un électron et un antineutrino//béta + : produit un positron et un neutrino. La capture électronique est le processus tel que le noyau père absorbe un de ses propres électrons orbitaux. C'est un processus qui est en compétition avec la désintégration béta+. En effet, les deux donne le même noyau fils

Question 2 : Est-il possible d'expliquer pourquoi certains atomes sont radioactifs et certains non ? C'est quoi la radioactivité?

- -La radioactivité décrit la transformation d'un noyau père (spontanée ou stimulée) en un noyau fils (plus stable).
- -Certains nucléides peuvent effectuer des désintégrations radioactives spontanément si l'énergie de désintégration Q (où le quotient de réaction) est positif. Le coefficient de réaction est : $1+2 \rightarrow 3+4$

Q=-B1-B2 + B3 +B4 >0 alors les énergies de liaisons des noyaux fils sont plus grandes ; Noyau fils plus stable \rightarrow désintégration spontanée.

Question 3 : Au niveau des interactions, quels rôles jouent l'interaction EM et l'interaction faible dans la stabilité des noyaux ?

- -Répulsion coulombienne (EM) a pour conséquence que deux protons se repoussent (force répulsive « longue » portée)
- -interaction faible permet d'expliquer que les neutrinos pénètrent très facilement la matière. En effet, ils ne sont pas chargés donc ne subissent pas la répulsion coulombienne. Pour expliquer ce qui les font interagir on parle d'intéraction faible. Pourquoi faible ? Car en fait un neutron libre a un temps de vie très long par rapport au temps de vie des particules libres qui subissent l'intéraction forte. To sum up : plus l'intéraction est forte, plus les processus qu'elle induit sont rapides

Question 4 bis : Interactions liées aux types de radioactivité ?

- -Radioactivité béta+/- : interaction faible
- -désintégration alpha : interaction forte / électromagnétique

Question 5 : Pourquoi le rayon du noyau se comporte en A^1/3 ?

Le rayon du noyau est R. La densité du noyau est presque indépendante du nombre de masse A. Donc le nombres de nucléons contenus dans le noyau est simplement proportionnel à son volume 4/3piR**3 d'où : le résultat

Question 5 bis : Qu'est ce qui justifie ce postulat : le volume du noyau est proportionnel au nombre de nucléon ?

Question 6 : Le terme d'appariement est-il un terme attractif ou répulsif dans la formule de Weizsäcker ?

- -Si Z pair et N pair : le terme delta >0 il est stabilisant ie il augmente l'énergie de liaison
- -Si pair et impair : delta =0 pas d'effet
- -Si Z impair/Nimpaire : delta <0 il est déstabilisant ie l'énergie de liaison diminue, l'édificde est moins stable

Question 7 : Expliquer d'où vient l'expression de Q/A?

Ici il faut faire attention. Pour la réaction $1+2 \rightarrow 3+4$ on a Q=B3+B4-B1-B2

Q/A = (B3*A3/A3 + B4*A4/A4 - B1*A1/A1 - B2*A2/A2)/A

Question 8 : Comment expliquer la forme générale de la courbe d'Aston ?

Forme générale vient de l'ajustement de la formule de Bette Weizsäcker?

Question 9 :D'où viennent les écarts entre l'ajustement via la formule de Weizsäcker et la courbe d'Aston ?

Question 9 bis: Les couches sont-elles prévues par la formule de Weizsäcker?

-Les écarts viennent du modèle en couche. En effet, les protons et neutrons sont des fermions. Il sont régis par la stat de Fermi-Dirac. Et l'énergie des noyaux est quantifiées comme celle d'un OH. Il y a des structures très stables. On peut faire l'analogie avec les configurations électroniques des atomes. Pour des atomes dont les couches électroniques sont complètes il y a une stabilité. Ici pareil.

-Le modèle en couche n'est pas prévu par la formule de Weizsäcker

Question 10 : Pourquoi dans le calcul sur ..., on dérive par rapport à A constant ?

Dans toutes désintégrations, il y a conservation de la charge, le nombre de masse A, la quantité de mouvement, du moment cinétique et bien sur de l'énergie de masse (rien ne se perd, rien ne se crée....tout se transforme lol)

Question 11 : Peut-on expliquer l'existence de la barrière de fission dans la courbe montrant le processus de fission ?

Pour fissionner il faut arriver à déformer le noyau → donc vaincre la tension superficielle cohésive. L'énergie qui permet d'aider à la déformation du noyau est l'énergie de répulsion coulombienne. Il y a donc une compétition entre ses deux formes d'énergie : la barrière de fission résulte de cette compétition énergie de déformation VS répulsion coulombienne

Question 12 : Ce n'était pas clair, pourquoi les neutrons lents aident à faire fissionner un noyau ?

En fait, dans les «gros » noyaux avec Z grands, le terme de répulsion coulombienne est assez grand pour vaincre avec un apport très faible d'énergie extérieur la tension de surface cohésive. Ainsi, un neutron avec une certaine énergie cinétique permet d'engendre la déformation et la fission du noyau (pour vu que son Ec >> barrière de fission). Le fait qu'il soit lent, augmente les chances d'être capturé par le noyau père car il reste plus longtemps au proche contact de celui-ci.

Question 13 : Tu as dit qu'il y avait qu'une dizaine noyaux qui fissionnent spontanément ... et pas d'autres, comment on sait ça ?

Pour qu'un noyau soit dit fissile, il faut que le terme d'énergie répulsion Coulombienne>> terme tension de surface cohésive afin que le noyau se déforme. Cela donne : Z**2/A = paramètre de fissibilité. De plus, il faut savoir que la fission spontannée utilise l'effet tunnel pour passer la barrière de fission. Pas besoin d'un neutron lent qui apporte l'énergie nécéssaire cette fois-ci

$$a\frac{Z^2}{A^{1/3}} > bA^{2/3}, soit \ \frac{Z^2}{A} \gtrsim 30$$

Question 13 bis: Combien fissionnent non spontanément avec neutrons lents?

Il n'y a que 7 noyaux qui fissionnent par absorption d'un neutron lent. Ces noyaux ont tous en commun d'avoir un nombre de neutrons impairs. Ainsi grâce à la capture du neutron, leur nombre de neutrons devient pair, et il gagne en stabilité car leur énergie de liaison augmente.

Une caractéristique commune à ces 7 noyaux est leur nombre impair de neutrons. En effet, un noyau ayant N impair et capturant un neutron, libère l'énergie d'appariement gagnée par la formation d'une paire supplémentaire de neutrons, ce qui permet de passer au-dessus de la barrière de fission. Ainsi la conservation de l'énergie totale de la réaction $n+(A-1)\rightarrow A^*$ donne :

$$m_n c^2 + M(A-1)c^2 = M(A)c^2 + E^*$$
 (2.2)

puisque la réaction se fait quasiment au repos. L'énergie d'excitation E^{\ast} gagnée par le noyau A est donc

$$E^* = [m_n + M(A-1)]c^2 - M(A)c^2 = S_n,$$
(2.3)

d'après la définition (1.3) de l'énergie de séparation. Il existe ainsi quelques noyaux pour lesquels S_n est supérieur à la barrière de fission. Par exemple $S_n(^{236}\mathrm{U})=6,5$ MeV. La capture d'un neutron lent par le $^{235}\mathrm{U}$ donne donc un noyau de $^{236}\mathrm{U}$ qui fissionne. En revanche la capture d'un neutron lent par le $^{238}\mathrm{U}$ donne un noyau de $^{239}\mathrm{U}$ qui ne fissionne pas, car $S_n(^{239}\mathrm{U})=4,8$ MeV qui est inférieur à la hauteur de la barrière de fission. On voit ici le rôle crucial de l'appariement et la nécessité d'avoir un noyau ayant un nombre impair de neutrons pour permettre la fission suite à la capture d'un neutron lent.

On appellera par convention noyau fissile, les noyaux comme le 235 U qui donnent lieu à une fission suite à une capture d'un neutron thermique.

Question 14 : Quelle est la limite d'enrichissement de l'uranium 235 ? Dans un réacteur à eau pressurisée, on a quel taux d'enrichissement du coup ?

- -L'enrichissement de l'uranium est le procédé consistant à augmenter la proportion d'isotope fissile dans l'uranium.
- -En fait, il y a une notion de masse critique qui permet d'enclencher la réaction en chaine afin de faire plusieurs fissions. La masse critique d'un matériau <u>fissile</u> est la quantité de ce matériau nécessaire au déclenchement d'une <u>réaction nucléaire en chaîne</u> de <u>fission nucléaire</u>. Elle dépend des propriétés <u>nucléaires</u> du matériau considéré (<u>section efficace</u> de fission, et nombre de <u>neutrons</u> produits par la fission), mais aussi de ses propriétés physiques (en particulier de sa <u>densité</u>), de sa <u>forme</u> et de sa <u>pureté</u>.

En effet, un matériau fissible est un matériau qui contient des atomes lourds (ex. : <u>uranium 235</u>) qui se cassent (fission) sous l'impact d'un neutron. Le résultat de cette fission consiste en des produits résiduels de fission, de l'énergie (principalement thermique) et l'émission de deux à trois nouveaux neutrons, qui eux-mêmes vont casser d'autres noyaux, etc., d'où le terme de « réaction en chaîne ».

Néanmoins, ce processus est théorique. En simplifiant, tous les neutrons ne sont pas absorbés par un noyau fissible : certains sont absorbés par des impuretés, d'autres sortent du matériau sans avoir pu rencontrer un noyau à casser.

Ainsi, en faisant varier la taille, la densité, la pureté du matériau, la forme même, une plus grande proportion de neutrons va être efficace. Pour une quantité minimale de matériau, la réaction en chaîne peut démarrer, c'est ce qu'on appelle la « masse critique ».

Dans une centrale, justement on contrôle les réactions pour pas qu'il n'y ait de réactions en chaine qui diverge bien que les échantillons soient de masse > masse critique. Pour cela, on met des modérateur et on enrichit

-Le taux d'enrichissement est de quelques pourcent en uranium 235

Question 15 : Pourquoi l'eau lourde peut être utile dans le cadre du ralentissement des neutrons ?

L'eau lourde sert de modérateur efficace lorsque l'on utilise l'uranium avec un taux naturel en Uranium 235 (qui est le noyau fissile) car l'eau lourde ne capture que très faiblement des neutrons.

2.2.3 Modérateur

Dans le cas de neutrons lent, la probabilité de fission domine celle de capture de neutron. Il est ainsi très avantageux de ralentir les neutrons rapides produits par la fission. Cela se passe par collisions élastiques sur un noyau léger, de manière à ralentir efficacement les neutrons. L'eau joue en général ce rôle : elle est donc à la fois caloporteur et modérateur (fonctionnement d'un REP-Réacteur à Eau Pressurisé). Il existe aussi des réacteurs (comme par exemple les RMBK russes) qui ont un modérateur en graphite. Dans le cas de l'eau lourde, sa faible probabilité de capture de neutrons permet d'en utiliser une plus grande quantité que l'eau normale, et ainsi ralentir les neutrons pour atteindre le régime avantageux des neutrons lents même avec de l'uranium naturel.

Question 16: Pourquoi faut-il que la collision ait lieu avec un noyau pas trop gros pour qu'il y ait un ralentissement efficace?

-Alors là, il faut se plonger dans l'étude des collisions. On sait que le transfert d'énergie cinétique se fait efficacement si les deux particules ont des masses très proches. Donc comme le neutrons à une masse trèèèèèèès faible, il ne faut pas des atomes trop lourds/trop gros pour les ralentir.

Question 17 : Peux-tu préciser ce que tu voulais dire quand tu as dit que si la réaction s'emballait, ça faisait exploser la centrale ?

Question 17 bis : L'explosion est de quelle nature ? Et pourquoi ?

(je n'ai plus le contexte donc difficile d'y répondre)

Question 18 : Quand tu as parlé de Fukushima, tu as dit que la réaction était auto-entretenue, cad ?

-En fait, il y a eu défaillance du système de refroidissement, qui n'a pas refroidi le milieu contenant les déchets nucléaires qui continuaient, eux, à produire de l'énergie thermique. Il y a eu surchauffe et le tout a explosé.

2.2.5 Déchets

Le principal défaut d'un réacteur à fission est la production de déchets que représente notamment l'ensemble des noyaux fils générés lors de fissions et en bout de chaine de désintégration β^- . Il sont donc variés, avec des durées de vie très différentes comme discuté ci-dessous. La conséquence est double : i) même lorsque la réaction en chaine est coupée, les déchets continuent à produire de l'énergie en raison de leur désintégrations Béta (puisque $Q_\beta > 0$ par definition d'une radioactivité). Ainsi juste après l'arrêt d'un réacteur, la puissance produite est encore de l'ordre de 6% de la puissance nominale. Il faut donc continuer à absorber cette chaleur dégagée sinon l'enceinte monte en temperature et provoque des réactions chimiques parasites (oxydation de gaines de combustibles en Zr avec dégagement d'hydrogène), pouvant mener à des explosions (au sens chimique et non nucléaire). ii) Certains déchets résiduels ont une très longue durée de vie β^- (allant jusqu'à 20 millions d'années), il faut donc les stocker et les isoler, ou essayer de les transmuter/recycler. Il n'y a pas à l'heure actuelle de solution bien établie à ce problème.

Les actinides mineurs (Am, Np, Cm, ...) produits par capture de neutron sur l'uranium ou le polonium constituent aussi des déchets. Il sont émetteurs alpha avec des durées de vie souvent supérieures à 10 000 ans.

Question 19 : La première réaction que tu as montré dans les étoiles était proton +proton, pourquoi on pourrait pas faire proton + neutron pour devenir du deutérium ?

Il ne peut pas y avoir de réaction entre p et n car le temps de vie du neutron au sein du Soleil est très faible.

Un premier exemple de fusion avec dégagement d'énergie est la fusion stellaire. Le rayonnement du Soleil s'obtient par une succession de réactions de fusion d'éléments légers, initiée par une réaction de fusion par interaction faible :

$$p + p \rightarrow {}_{1}^{2}d + e^{+} + \nu$$
 (3.1)

En effet, le neutron isolé étant absent du Soleil en raison de son temps de vie $(\tau_n \simeq 15 \text{ min})$, la réaction ci-dessus est la seule pouvant conduire à la fusion vers un élément A=2, car le deuton est le seul noyau A=2 lié. Le Soleil compense la faible production par interaction faible par son grand

Question 20 : Pourquoi, si le neutron a un temps de vie très faible, il est stable dans un noyau?

-Le neutron est très stable dans le noyau car il suit le principe d'exclusion de Pauli (c'est un fermion) Ainsi il remplit des niveaux d'énergie. On pourrait s'attendre à ce que le neutron fasse beaucoup de collisions avec les autres particules et diffuse. Or, beaucoup de niveaux énergétiques sont déjà occupés, ainsi la probabilité qu'il en occupe un autre après collision est faible. Donc les neutrons sont assez stables dans le noyau malgré son temps de vie faible

Question 21 : Tu as dit que l'uranium était produit dans les étoiles ?

-Non c'est dans les supernovas

Question 22 : Du coup comment l'uranium est produit ?

-Lors d'évènements de types supernova/mort d'étoiles, il y a libération d'une énorme quantité de neutrons. Ainsi, certains noyaux peuvent se retrouver avec Z protons et 200 neutrons. Ensuite, il y a des désintégrations radioactives (béta – qui convertissent neutrons en protons) pour former des édifices stables présents dans la vallée de la stabilité.

Question 23 : Peut-on retrouver la valeur de l'ordre de 1Mev pour la fission de l'uranium sur la courbe d'Aston ?

Oui il suffit de regarder l'énergie de liaison par nucléons du noyau père (Uranium environ 7,5 MeV) et des noyaux fils (environ 8,5 MeV). Donc 1 MeV de diff, et il y a environ 240 nucléons, donc...une réaction de fissions produit environ (en odg) 240 MeV → énorme pour un seul évènement atomique...(c'est par exemple 1 million de fois plus que l'énergie libérée par la combustion d'une molécule d'essence......)

Commentaires donnés par l'enseignant

Utilisation du plan classique structure du noyau, puis fission, puis fusion

La partie sur la structure du noyau a été traitée de manière pertinente

La partie fission a été traitée de manière moins précise

La partie fusion, toujours délicate (cf ci-dessous), n'a pas été traitée de manière très structurée. La fusion stellaire a bien été abordée, mais il faut bien en délimiter le cadre afin de ne pas ouvrir la porte à trop de notions (et de questions) sur l'astrophysique.

Bonnes réponses aux questions en général.

Partie réservée au correcteur

Avis général sur la leçon (plan, contenu, etc.)

Cette leçon est délicate car elle fait appel à des notions (selon la dénomination au programme officiel du concours). Il faut donc en permanence se poser la question de la pertinence des explications selon le critère équation vs. notion.

Plan classique mais pertinent : structure du noyau, puis fission, puis fusion

Notions fondamentales à aborder, secondaires, délicates

Il est essentiel de présenter la structure du noyau avec les notions clés d'énergie de liaison et de radioactivité (Q de réaction >0). Le modèle de la goutte liquide est un incontournable qui permet de préparer les explications relatives à la fission et la fusion, entre autres.

La structure en couches du noyau, ainsi que la superfluidité nucléaire, sont deux notions qui peuvent aussi apporter de nombreux éclaircissements à la leçon, mais peuvent donner lieu à des lourdeurs et de la confusion, si elles ne sont pas utilisées de manière précise et synthétique.

Un autre point délicat de cette leçon est de vouloir trop en dire, avec un plan assez chargé lors du triptyque classique : i) structure du noyau ii) fission iii) fusion. En effet, la partie sur la fusion est la plus ardue à expliquer en termes d'équations simples et pertinentes, et il faut redouter une fin de leçon trop rapide et vague. Cela peut être par exemple évité en ne donnant que la fission comme exemple de production d'énergie nucléaire, et en n'évoquant la fusion que dans les ouvertures ou la conclusion.

Expériences possibles (en particulier pour l'agrégation docteur)

Bibliographie conseillée

Fascicule dédié de E. Khan

Le monde subatomique (L. Valentin) : chap 4 Physique Nucléaire (Le Sech, Ngo) : chap 10